

# openUTM-Client V6.1 für Trägersystem UPIC

Client-Server-Kommunikation mit openUTM

## Kritik... Anregungen... Korrekturen...

Die Redaktion ist interessiert an Ihren Kommentaren zu diesem Handbuch. Ihre Rückmeldungen helfen uns, die Dokumentation zu optimieren und auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abzustimmen.

Sie können uns Ihre Kommentare per E-Mail an manuals@ts.fujitsu.com senden.

# Zertifizierte Dokumentation nach DIN EN ISO 9001:2008

Um eine gleichbleibend hohe Qualität und Anwenderfreundlichkeit zu gewährleisten, wurde diese Dokumentation nach den Vorgaben eines Qualitätsmanagementsystems erstellt, welches die Forderungen der DIN EN ISO 9001:2008 erfüllt.

cognitas. Gesellschaft für Technik-Dokumentation mbH www.cognitas.de

## Copyright und Handelsmarken

Copyright © Fujitsu Technology Solutions GmbH 2011.

Alle Rechte vorbehalten.

Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

## Inhalt

1	Einleitung
1.1	Kurzbeschreibung des Produkts openUTM-Client
1.2	Zielgruppe und Konzept des Handbuchs
1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3	Wegweiser durch die Dokumentation zu openUTM15openUTM-Dokumentation15Dokumentation zum openSEAS-Produktumfeld19Readme-Dateien20
1.4	Änderungen gegenüber dem Vorgängerhandbuch
1.5	Darstellungsmittel
2	Anwendungsbereich
2.1	Das Konzept von openUTM-Client
2.2	Client-Server-Kommunikation mit openUTM
2.3	UPIC-Local, UPIC-Remote und Multithreading
2.4	Unterstützung von UTM-Cluster-Anwendungen
3	C++ Klasse CUpic
3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3	Einleitung33Konfiguration mittels Helper Classes CUpicLocAddr und CUpicRemAddr33Konfiguration mit einer Side Information Datei (upicfile)34Die CUpic Klasse auf threadfähigen Systemen34
3.2 3.2.1 3.2.1.1 3.2.1.2	Helper Classes35CUpicLocAddr35Konstruktoren35Member Functions36

#### Inhalt

3.2.2 3.2.2.1 3.2.2.2 3.2.3	CUpicRemAddr       37         Konstruktoren       37         Member Functions       38         CUpic Security       39
3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4	ClassCUpic40Konstruktoren40Property Handlers40Funktionsaufrufe42Public Diagnosefunktion46
3.4	Beispiel
4	CPI-C-Schnittstelle
4.1	CPI-C-Begriffe
4.2	Allgemeiner Aufbau einer CPI-C-Anwendung
4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7	Austausch von Nachrichten mit einem UTM-Service56Nachricht senden und UTM-Service starten57Nachricht empfangen, blockierender und nicht-blockierender Receive58Formate senden und empfangen62UTM-Funktionstasten66Cursor-Position68Code-Konvertierung68Benutzerdefinierte Code-Konvertierung für Windows-Systeme70
<b>4.4</b> 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4	Kommunikation mit dem openUTM-Server71Kommunikation mit einem Einschritt-UTM-Vorgang72Kommunikation mit einem Mehrschritt-UTM-Vorgang75Kommunikation mit einem Mehrschritt-UTM-Vorgang unter Nutzung von verteilterTransaktionsverarbeitung76Transaktionsstatus abfragen77
<b>4.5</b> 4.5.1 4.5.2 4.5.3	Benutzerkonzept, Security und Wiederanlauf77Benutzerkonzept77Security-Funktionen78Wiederanlauf81
4.6	Verschlüsselung
4.7	Multiple Conversations
<b>4.8</b> 4.8.1	DEFAULT-Server und DEFAULT-Name eines Client

4.9	CPI-C-Aufrufe bei UPIC	96
	Übersicht	
	Allocate - Conversation einrichten	
	Convert_Incoming - Konvertieren vom Code des Senders in lokalen Code	
	Convert_Outgoing - Konvertieren von lokalem Code in den Code des Empfängers 10	
	Deallocate - Conversation beenden	
	Deferred_Deallocate - Conversation nach Transaktionsende beenden	
	Disable_UTM_UPIC - Vom Trägersystem UPIC abmelden	
	Enable_UTM_UPIC - Beim Trägersystem UPIC anmelden	
	Extract_Client_Context - Client-Kontext abfragen	
	Extract_Communication_Protocol – Zustand der Conversation Characteristic PROTOCO	
	abfragen	
	Extract_Conversation_Encryption_Level - Verschlüsselungsebene abfragen 12	
	Extract_Conversation_State - Zustand der Conversation abfragen	
	Extract_Convertion – Wert der Conversation Characteristic CHARACTER_CONVERTIO	
	abfragen	
	Extract_Cursor_Offset - Offset der Cursor-Position abfragen	
	Extract_Partner_LU_Name - partner_LU_Name abfragen	
	Extract_Secondary_Information - Erweiterte Information abfragen	
	Extract_Secondary_Return_Code - Erweiterten Returncode abfragen	
	Extract_Shutdown_State - Shutdown-Status des Servers abfragen	
	Extract_Shutdown_Time - Shutdown-Time des Servers abfragen	
	Extract_Transaction_State - Vorgangs- und Transaktionsstatus des Servers abfragen 14	
	Initialize_Conversation - Conversation Characteristics initialisieren	
	Prepare_To_Receive - Vom Sende- in den Empfangsstatus wechseln	
	Receive - Daten von einem UTM-Service empfangen	54
	Receive_Mapped_Data - Daten und Formatkennzeichen von einem UTM-Service	
	empfangen	
	Send_Data - Daten an einen UTM-Service senden	
	Send_Mapped_Data - Daten und Formatkennzeichen senden	
	Set_Allocate_Timer - Timer für den Allocate setzen	
	Set_Client_Context - Client-Kontext setzen	86
	Set_Communication_Protocol – Setzen der Conversation Characteristic	
	COMMUNICATION_PROTOCOL	
	Set_Conversation_Encryption_Level - Verschlüsselungsebene setzen 19	
	Set_Conversation_Security_New_Password - neues Passwort setzen	95
	Set_Conversation_Security_Password - Passwort setzen	98
	Set_Conversation_Security_Type - Security-Typ setzen	01
	Set_Conversation_Security_User_ID - UTM-Benutzerkennung setzen	03
	Set_Convertion – Setzen der Conversation Characteristic	
	CHARACTER_CONVERTION	
	Set_Deallocate_Type - Characteristic deallocate_type setzen	
	Set_Function_Key - UTM-Funktionstaste setzen	
	Set_Partner_Host_Name - Hostname der Partner-Anwendung setzen	

	Set_Partner_IP_Address - IP-Adresse der Partner-Anwendung setzen Set_Partner_LU_Name - Setzen der Conversation Characteristics	215
	partner_LU_name	218
	Set_Partner_Port - TCP/IP-Port der Partner-Anwendung setzen	221
	Set_Partner_Tsel - T-SEL der Partner-Anwendung setzen	223
	Set_Partner_Tsel_Format - T-SEL-Format der Partner-Anwendung setzen	225
	Set_Receive_Timer - Timer für den blockierenden Receive setzen	228
	Set_Receive_Type - Empfangsmodus (receive_type) setzen	231
	Set_Sync_Level - Synchronisationsstufe (sync_level) setzen	234
	Set TP Name - TP-Name setzen	236
	Specify_Local_Port - TCP/IP-Port der lokalen Anwendung setzen	238
	Specify_Local_Tsel - T-SEL der lokalen Anwendung setzen	240
	Specify_Local_Tsel_Format - TSEL-Format der lokalen Anwendung setzen	242
	Specify_Secondary_Return_Code – Eigenschaften des erweiterten Returncode	
	setzen	244
4.10	COBOL-Schnittstelle	246
5	XATMI-Schnittstelle	249
5.1	Client-Server-Verbund	<b>251</b>
5.1.1	Default-Server	252
5.1.2	Wiederanlauf	252
5.2	Kommunikationsmodelle	253
5.3	Typisierte Puffer	256
5.4	Programmschnittstelle	259
5.4.1	XATMI-Funktionen für Clients	259
5.4.2	Aufrufe für den Anschluss an das Trägersystem	260
·	tpinit - Client initialisieren	261
	tpterm - Client abmelden	263
5.4.3	Transaktionssteuerung	264
5.4.4	Mischbetrieb	264
5.4.5	Administrationsschnittstelle	264
5.4.6	Include-Dateien und COPY-Elemente	265
5.4.7	Ereignisse und Fehlerbehandlung	266
5.4.8	Typisierte Puffer erstellen	267
5.4.6 5.4.9	Characteristics von XATMI in UPIC	269
5.5	Konfigurieren	270
5.5.1	Local Configuration File erzeugen	270
5.5.2	Das Tool xatmigen bzw. xtgen32	275

5.5.3	Trägersystem und UTM-Partner konfigurieren	
5.5.3.1 5.5.3.2	UPIC konfigurieren	
5.6	Einsatz von XATMI-Anwendungen	282
5.6.1	Binden und Starten eines XATMI-Programms	
5.6.1.1	Binden eines XATMI-Programms unter Windows-Systemen	
5.6.1.2	Binden eines XATMI-Programms auf Unix-Systemen	
5.6.1.3	Binden eines XATMI-Programms unter BS2000/OSD	
5.6.1.4	Starten	283
5.6.2	Umgebungsvariablen auf Windows- und Unix-Systemen setzen	283
5.6.3	Jobvariablen setzen unter BS2000/OSD	
5.6.4	Trace	286
5.7	Meldungen des Tools xatmigen	287
6	Konfigurieren	291
C 1	Konfigurieren ohne upicfile	202
<b>6.1</b>		
6.1.1	Konfiguration UPIC-L	
6.1.2 6.1.3	Konfiguration UPIC-R	
6.1.3 6.1.4	Konfiguration mit TNS-Einträgen	
0.1.4	Konfiguration mit BCMAP-Einträgen	
6.2	Die Side Information-Datei (upicfile)	
6.2.1	Side Information für stand-alone UTM-Anwendungen	
6.2.2	Side Information für UTM-Cluster-Anwendungen	
6.2.3	Side Information für die lokale Anwendung	312
6.3	Abstimmung mit der Partnerkonfiguration	315
7	Einsatz von CPI-C-Anwendungen	319
7.1	Ablaufumgebung, Binden, Starten	319
7.1.1	Einsatz in Windows-Systemen	
7.1.1 7.1.1.1	Übersetzen, Binden, Starten	
7.1.1.2	Ablaufumgebung, Umgebungsvariablen	
7.1.1.2	Besonderheiten beim Einsatz von UPIC-Local auf Windows-Systemen	
7.1.1.0 7.1.2	Einsatz in Unix-Systemen	
7.1.2.1	Übersetzen, Binden, Starten	
7.1.2.2	Ablaufumgebung, Umgebungsvariablen	
7.1.2.3	Besonderheiten beim Einsatz von UPIC-Local auf Unix-Systemen	
7.1.2.0	Einsatz unter BS2000/OSD	
<del></del>		

7.2	Behandlung von CPI-C-Partnern durch openUTM	332
7.3	Verhalten im Fehlerfall	333
<b>7.4</b> 7.4.1 7.4.2 7.4.3	Diagnose  UPIC-Logging-Datei  UPIC-Trace  PCMX-Diagnose (Windows-Systeme)	337 337 338 344
8	Beispiele	345
8.1 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5	Programmbeispiele für Windows-Systeme uptac utp32 tpcall upic-cob UpicSimpleClient	345 346 347 347 347 348
<b>8.2</b> 8.2.1 8.2.2	Generierung UPIC auf Windows-System <-> openUTM auf BS2000/OSD Generierung auf dem Windows-System	349 349 350
<b>8.3</b> 8.3.1 8.3.2	Generierung UPIC auf Windows-System <-> openUTM auf Unix-System Generierung auf dem Windows-System	<b>351</b> 351 352
9	Anhang	353
9.1	Unterschiede zur X/Open-Schnittstelle CPI-C	353
9.2	Zeichensätze	356
9.3	Zustandstabelle	359
	Fachwörter	367
	Abkürzungen	409
	Literatur	415

۱.	٠,	_	_	ı	
ır	וו	п	а	п	1

Stichwörter													423
Oticiiwoitci	 	 	 	 	 	 		 	•	•	•		720

Inhalt			

## 1 Einleitung

Moderne unternehmensweite IT-Umgebungen unterliegen zahlreichen Herausforderungen von zunehmender Brisanz. Dies wird verursacht durch

- heterogene Systemlandschaften
- unterschiedliche HW-Plattformen
- unterschiedliche Netze und Netzzugriffe (TCP/IP, SNA, HTTP)
- Verflechtung der Anwendungen mit den Unternehmen

Dadurch entwickeln sich Problemfelder, sei es bei Fusionen, durch Kooperationen oder auch nur durch Rationalisierungsmaßnahmen. Die Unternehmen fordern flexible und skalierbare Anwendungen, gleichzeitig soll die Transaktionssicherheit für Prozesse und Daten gewährleistet bleiben, obwohl die Geschäftsprozesse immer komplexer werden. Die wachsende Globalisierung geht selbstverständlich davon aus, dass Anwendungen im 7x24-Stunden-Betrieb laufen und hochverfügbar sind, um beispielsweise Internetzugriffe auf bestehende Anwendungen über Zeitzonen hinweg zu ermöglichen.

Die transaktionsorientierte Middleware-Plattform openUTM bietet eine Ablaufumgebung, die all diesen Anforderungen moderner unternehmenskritischer Anwendungen gewachsen ist, denn openUTM verbindet alle Standards und Vorteile von transaktionsorientierten Middleware-Plattformen und Message Queuing Systemen:

- Konsistenz der Daten und der Verarbeitung
- Hohe Verfügbarkeit der Anwendungen (nicht nur der Hardware)
- Hohen Durchsatz auch bei großen Benutzerzahlen, d.h. höchste Skalierbarkeit
- Flexibilität bezüglich Änderungen und Anpassungen des IT-Systems

Eine UTM-Anwendung kann auf einem einzelnen Rechner als stand-alone UTM-Anwendung und auf mehreren Rechnern als UTM-Cluster-Anwendung betrieben werden.

openUTM ist Teil des umfassenden Angebots von **openSEAS**. Gemeinsam mit der Oracle Fusion Middleware bietet openSEAS die komplette Funktionalität für Anwendungsinnovation und moderne Anwendungsentwicklung. Im Rahmen des Produktangebots **openSEAS** nutzen innovative Produkte die ausgereifte Technologie von openUTM:

- BeanConnect ist ein Adapter gemäß der Java Connector Architecture (JCA) von Oracle/Sun und bietet den standardisierten Anschluss von UTM-Anwendungen an J2EE Application Server. Dadurch können bewährte Legacy-Anwendungen in neue Geschäftsprozesse integriert werden.
- Mit WebTransactions steht in openSEAS ein Produkt zur Verfügung, welches es ermöglicht, bewährte Host-Anwendungen flexibel in neuen Geschäftsprozessen und modernen Einsatzszenarien zu nutzen. Bestehende UTM-Anwendungen können unverändert ins Web übernommen werden.

## 1.1 Kurzbeschreibung des Produkts openUTM-Client

Das Produkt openUTM-Client bietet Client-Server-Kommunikation mit UTM-Server-Anwendungen, die auf Windows-Systemen, Unix-Systemen und BS2000/OSD-Systemen ablaufen. openUTM-Client gibt es mit den Trägersystemen UPIC und OpenCPIC. Das Trägersystem hat die Aufgabe, die Verbindung zu anderen benötigten Systemkomponenten (z.B. Transportsystem) herzustellen und die Client/Server-Kommunikation zu steuern.

Zum Aufruf von Services einer UTM-Server-Anwendung bietet openUTM-Client die standardisierten X/Open-Schnittstellen CPI-C und XATMI. CPI-C und XATMI werden sowohl vom Trägersystem UPIC als auch vom Trägersystem OpenCPIC unterstützt.

- CPI-C steht für Common Programming Interface for Communication.
   Mit CPI-C wurde eine Untermenge der Funktionen der in X/OPEN definierten Schnittstelle CPI-C realisiert. CPI-C ermöglicht Client-Server-Kommunikation zwischen einer CPI-C-Client-Anwendung und Services einer UTM-Anwendung, die entweder die CPI-C- oder die KDCS-Schnittstelle nutzen.
- XATMI ist eine X/OPEN-Schnittstelle für einen Communication Resource Manager, mit dem Client-Server-Kommunikation mit fernen UTM-Server-Anwendungen realisiert werden kann. XATMI ermöglicht die Kommunikation mit den Services einer UTM-Anwendung, die die XATMI-Server-Schnittstelle nutzen.
   XATMI ist die in der X/OPEN Preliminary Specification definierte Schnittstelle.

#### openUTM-Client für verschiedene Plattformen

openUTM-Client gibt es für folgende Plattformen:

- Windows-Plattformen
- Unix-Plattformen
- BS2000/OSD (nur Trägersystem UPIC)

Da die Schnittstellen CPI-C und XATMI standardisiert, d.h. auf allen Plattformen identisch sind, können die auf einer der Plattformen erstellten und getesteten Client-Anwendungen auf jede der anderen Plattformen portiert werden.

## 1.2 Zielgruppe und Konzept des Handbuchs

Dieses Handbuch richtet sich an Organisatoren, Einsatzplaner, Programmierer und Administratoren, die auf UPIC basierende Clients für die Kommunikation mit UTM-Server-Anwendungen erstellen und nutzen wollen. Dieses Handbuch beschreibt also openUTM-Client nur für das Trägersystem UPIC. Informationen zum Trägersystem OpenCPIC finden Sie in einem gesonderten Handbuch "openUTM-Client für Trägersystem OpenCPIC".

Die Beschreibung in diesem Handbuch gilt für die Windows-Plattformen, die Unix- und Linux-Plattformen sowie BS2000/OSD.

Spezielle Informationen, die sich nur auf eine bestimmte Plattform beziehen, sind durch entsprechende Überschriften als solche gekennzeichnet.



Wenn im Folgenden allgemein von Unix-System bzw. Unix-Plattform die Rede ist, dann ist darunter sowohl ein Unix-basiertes Betriebssystem wie z.B. Solaris oder HP-UX als auch eine Linux-Distribution wie z.B. SUSE oder Red Hat zu verstehen.

Wenn im Folgenden von Windows-System bzw. Windows-Plattform die Rede ist, dann sind damit alle Windows-Varianten gemeint, auf denen openUTM zum Ablauf kommt.

## 1.3 Wegweiser durch die Dokumentation zu openUTM

In diesem Abschnitt erhalten Sie einen Überblick über die Handbücher zu openUTM und zum Produktumfeld von openUTM.

#### 1.3.1 openUTM-Dokumentation

Die openUTM-Dokumentation besteht aus Handbüchern, einer Online-Hilfe für den grafischen Administrationsarbeitsplatz openUTM WinAdmin sowie einer Freigabemitteilung für jede Plattform, auf der openUTM freigegeben wird.

Es gibt Handbücher, die für alle Plattformen gültig sind, sowie Handbücher, die jeweils für BS2000/OSD bzw. für Unix-Systeme und Windows-Systeme gelten.

Sämtliche Handbücher sind als PDF-Datei im Internet verfügbar unter der Adresse

#### http://manuals.ts.fujitsu.com

Geben Sie dort in das Feld **Produktsuche** den Suchbegriff "openUTM V6.1" ein, um alle openUTM-Handbücher der Version 6.1 anzeigen zu lassen.

Die Handbücher sind auf offenen Plattformen auf der Enterprise DVD enthalten und stehen außerdem auch auf der WinAdmin DVD (für BS2000/OSD) zur Verfügung.

Die folgenden Abschnitte geben einen Aufgaben-bezogenen Überblick über die Dokumentation zu openUTM V6.1. Eine vollständige Liste der Dokumentation zu openUTM finden Sie im Literaturverzeichnis auf Seite 415.

## Einführung und Überblick

Das Handbuch **Konzepte und Funktionen** gibt einen zusammenhängenden Überblick über die wesentlichen Funktionen, Leistungen und Einsatzmöglichkeiten von openUTM. Es enthält alle Informationen, die Sie zum Planen des UTM-Einsatzes und zum Design einer UTM-Anwendung benötigen. Sie erfahren, was openUTM ist, wie man mit openUTM arbeitet und wie openUTM in die BS2000/OSD-, Unix- und Windows-Plattformen eingebettet ist.

#### Programmieren

- Zum Erstellen von Server-Anwendungen über die KDCS-Schnittstelle benötigen Sie das Handbuch Anwendungen programmieren mit KDCS für COBOL, C und C++, in dem die KDCS-Schnittstelle in der für COBOL, C und C++ gültigen Form beschrieben ist. Diese Schnittstelle umfasst sowohl die Basisfunktionen des universellen Transaktionsmonitors als auch die Aufrufe für verteilte Verarbeitung. Es wird auch die Zusammenarbeit mit Datenbanken beschrieben.
- Wollen Sie die X/Open-Schnittstellen nutzen, benötigen Sie das Handbuch Anwendungen erstellen mit X/Open-Schnittstellen. Es enthält die UTM-spezifischen Ergänzungen zu den X/Open-Programmschnittstellen TX, CPI-C und XATMI sowie Hinweise zu Konfiguration und Betrieb von UTM-Anwendungen, die X/Open-Schnittstellen nutzen. Ergänzend dazu benötigen Sie die X/Open-CAE-Specification für die jeweilige X/Open-Schnittstelle.
- Wenn Sie Daten auf Basis von XML austauschen wollen, benötigen Sie das Dokument XML für openUTM. Darin werden die C- und COBOL-Aufrufe beschrieben, die zum Bearbeiten von XML-Dokumenten benötigt werden.
- Für BS2000/OSD gibt es Ergänzungsbände für die Programmiersprachen Assembler, Fortran, Pascal-XT und PL/1.

#### Konfigurieren

Zur Definition von Konfigurationen steht Ihnen das Handbuch **Anwendungen generieren** zur Verfügung. Darin ist beschrieben, wie Sie mit Hilfe des UTM-Tools KDCDEF sowohl für eine stand-alone UTM-Anwendung als auch für eine UTM-Cluster-Anwendung

- die Konfiguration definieren
- die KDCFILE erzeugen
- und im Falle einer UTM-Cluster-Anwendung die UTM-Cluster-Dateien erzeugen.

Zusätzlich wird gezeigt, wie Sie wichtige Verwaltungs- und Benutzerdaten mit Hilfe des Tools KDCUPD in eine neue KDCFILE übertragen, z.B. beim Umstieg auf eine neue Version von openUTM oder nach Änderungen in der Konfiguration. Für eine UTM-Cluster-Anwendung wird außerdem gezeigt, wie Sie diese Daten mit Hilfe des Tools KDCUPD in die neuen UTM-Cluster-Dateien übertragen.

#### Binden, Starten und Einsetzen

Um UTM-Anwendungen einsetzen zu können, benötigen Sie für das betreffende Betriebssystem (BS2000/OSD bzw. Unix-/Windows-Systeme) das Handbuch **Einsatz von openUTM-Anwendungen**.

Dort ist beschrieben, wie man ein UTM-Anwendungsprogramm bindet und startet, wie man sich bei einer UTM-Anwendung an- und abmeldet und wie man Anwendungsprogramme strukturiert und im laufenden Betrieb austauscht. Außerdem enthält es die UTM-Kommandos, die dem Terminal-Benutzer zur Verfügung stehen. Zudem wird ausführlich auf die Punkte eingegangen, die beim Betrieb von UTM-Cluster-Anwendungen zu beachten sind.

#### Administrieren und Konfiguration dynamisch ändern

- Für das Administrieren von Anwendungen finden Sie die Beschreibung der Programmschnittstelle zur Administration und die UTM-Administrationskommandos im Handbuch Anwendungen administrieren. Es informiert über die Erstellung eigener Administrationsprogramme für den Betrieb einer stand-alone UTM-Anwendung oder einer UTM-Cluster-Anwendung sowie über die Möglichkeiten, mehrere UTM-Anwendungen zentral zu administrieren. Darüber hinaus beschreibt es, wie Sie Message Queues und Drucker mit Hilfe der KDCS-Aufrufe DADM und PADM administrieren können.
- Wenn Sie den grafischen Administrationsarbeitsplatz openUTM WinAdmin einsetzen, dann steht Ihnen folgende Dokumentation zur Verfügung:
  - Die WinAdmin-Beschreibung bietet einen umfassenden Überblick über den Funktionsumfang von WinAdmin und das Handling von WinAdmin. Dieses Dokument wird mit der Software ausgeliefert und ist zusätzlich auch online als PDF-Datei verfügbar.
  - Das Online-Hilfesystem beschreibt kontextsensitiv alle Dialogfelder und die zugehörigen Parameter, die die grafische Oberfläche bietet. Außerdem wird dargestellt, wie man WinAdmin konfiguriert, um stand-alone UTM-Anwendungen und UTM-Cluster-Anwendungen administrieren zu können.

#### Testen und Fehler diagnostizieren

Für die o.g. Aufgaben benötigen Sie außerdem die Handbücher **Meldungen, Test und Diagnose** (jeweils ein Handbuch für Unix-/Windows-Systeme und für BS2000/OSD). Sie beschreiben das Testen einer UTM-Anwendung, den Inhalt und die Auswertung eines UTM-Dumps, das Verhalten im Fehlerfall, das Meldungswesen von openUTM, sowie alle von openUTM ausgegebenen Meldungen und Returncodes.

#### openUTM-Clients erstellen

Wenn Sie Client-Anwendungen für die Kommunikation mit UTM-Anwendungen erstellen wollen, stehen Ihnen folgende Handbücher zur Verfügung:

- Das Handbuch openUTM-Client für Trägersystem UPIC beschreibt Erstellung und Einsatz von Client-Anwendungen, die auf UPIC basieren. Neben der Beschreibung der Schnittstellen CPI-C und XATMI erhalten Sie Informationen, wie Sie die C++-Klassen für die schnelle und einfache Programmerstellung nutzen können.
- Das Handbuch openUTM-Client für Trägersystem OpenCPIC beschreibt, wie man OpenCPIC installiert und konfiguriert. Es zeigt auf, was beim Programmieren einer CPI-C-Anwendung zu beachten ist und welche Einschränkungen es gegenüber der Programmschnittstelle X/Open CPI-C gibt.
- Für die mit BeanConnect ausgelieferten JUpic-Java-Klassen wird die Dokumentation mit der Software ausgeliefert. Diese Dokumentation besteht aus Word- und PDF-Dateien, die die Einführung und die Installation beschreiben, sowie aus einer Java-Dokumentation mit der Beschreibung der Java-Klassen.
- Das Handbuch BizXML2Cobol beschreibt, wie Sie bestehende Cobol-Programme einer UTM-Anwendung so erweitern k\u00f6nnen, dass sie als Standard-Web-Service auf XML-Basis genutzt werden k\u00f6nnen. Die Arbeit mit der grafischen Bedienoberfl\u00e4che ist in der zugeh\u00f6rigen Online-Hilfe beschrieben.
- Wenn Sie UTM-Services auf einfache Weise ins Web stellen möchten, benötigen Sie das Handbuch Web-Services für openUTM. Das Handbuch beschreibt, wie Sie mit dem Software-Produkt WS4UTM (WebServices for openUTM) Services von UTM-Anwendungen als Web Services verfügbar machen. Die Arbeit mit der grafischen Bedienoberfläche ist in der zugehörigen Online-Hilfe beschrieben.

#### Kopplung mit der IBM-Welt

Wenn Sie aus Ihrer UTM-Anwendung mit Transaktionssystemen von IBM kommunizieren wollen, benötigen Sie außerdem das Handbuch Verteilte Transaktionsverarbeitung zwischen openUTM und CICS-, IMS- und LU6.2-Anwendungen. Es beschreibt die CICS-Kommandos, IMS-Makros und UTM-Aufrufe, die für die Kopplung von UTM-Anwendungen mit CICS- und IMS-Anwendungen benötigt werden. Die Kopplungsmöglichkeiten werden anhand ausführlicher Konfigurations- und Generierungsbeispiele erläutert. Außerdem beschreibt es die Kommunikation über openUTM-LU62, sowie dessen Installation, Generierung und Administration.

#### 1.3.2 Dokumentation zum openSEAS-Produktumfeld

Die Verbindung von openUTM zum openSEAS-Produktumfeld wird im openUTM-Handbuch **Konzepte und Funktionen** kurz dargestellt. Die folgenden Abschnitte zeigen, welche der openSEAS-Dokumentationen für openUTM von Bedeutung sind.

#### Integration von J2EE Application Servern und UTM-Anwendungen

Der Adapter BeanConnect gehört zur Produkt-Suite openSEAS. Der BeanConnect-Adapter realisiert die Verknüpfung zwischen klassischen Transaktionsmonitoren und J2EE Application Servern und ermöglicht damit die effiziente Integration von Legacy-Anwendungen in Java-Anwendungen.

Das Handbuch BeanConnect beschreibt das Produkt BeanConnect, das einen JCA
 1.5-konformen Adapter bietet, der UTM-Anwendungen mit Anwendungen auf Basis von J2EE, z.B. mit dem Application Server von Oracle, verbindet.

Die Handbücher zum Application Server von Oracle sind bei Oracle beziehbar.

#### Web-Anbindung und Anwendungsintegration

Zum Anschließen neuer und bestehender UTM-Anwendungen an das Web mit dem Produkt WebTransactions benötigen Sie die Handbücher **WebTransactions**.

Die Dokumentation wird durch JavaDocs ergänzt.

#### 1.3.3 Readme-Dateien

Funktionelle Änderungen und Nachträge der aktuellen Produktversion zu diesem Handbuch entnehmen Sie bitte ggf. den Produkt-spezifischen Readme-Dateien.

Readme-Datei online

Readme-Dateien stehen Ihnen online bei dem jeweiligen Produkt zusätzlich zu den Produkthandbüchern unter <a href="http://manuals.ts.fujitsu.com">http://manuals.ts.fujitsu.com</a> zur Verfügung.

Readme-Datei unter BS2000/OSD

Auf Ihrem BS2000-System finden die Readme-Dateien für die installierten Produkte unter dem Dateinamen:

SYSRME.codukt>.<version>.D

Die Benutzerkennung, unter der sich die Readme-Datei befindet, erfragen Sie bitte bei Ihrer zuständigen Systembetreuung. Den vollständigen Pfadnamen erhalten Sie auch mit folgendem Kommando:

/SHOW-INSTALLATION-PATH INSTALLATION-UNIT=rodukt>,LOGICAL-ID=SYSRME.D

Sie können die Readme-Datei am Bildschirm mit dem Kommando /SHOW-FILE oder mit einem Editor ansehen oder auf einem Standarddrucker mit folgendem Kommando ausdrukken:

/PRINT-DOCUMENT <dateiname>, LINE-SPACING=\*BY-EBCDIC-CONTROL

Readme-Datei unter Unix-Systemen:

Die Readme-Datei und ggf. weitere Dateien wie z.B. eine Handbuchergänzungsdatei finden Sie im *utmpfad* unter /docs/sprache.

Readme-Datei unter Windows-Systemen:

Die Readme-Datei und ggf. weitere Dateien wie z.B. eine Handbuchergänzungsdatei finden Sie im *utmpfad* unter \Docs\sprache.

## 1.4 Änderungen gegenüber dem Vorgängerhandbuch

Das Das Handbuch openUTM-Client V6.1 für Trägersystem UPIC enthält gegenüber dem Handbuch openUTM-Client V6.0 für Trägersystem UPIC folgende Neuerungen.

Einige der Änderungen sind für alle Clients relevant, d.h. sie gelten sowohl für Clients von stand-alone UTM-Anwendungen als auch für Clients von UTM-Cluster-Anwendungen. Andere Änderungen sind nur für Clients von UTM-Cluster-Anwendungen relevant.

#### Neue und geänderte Funktionen für alle UPIC-Clients

Shutdown WARN oder GRACE in einer UTM-Anwendung

Eine UPIC-Client-Anwendung kann gezielt auf ein Shutdown WARN oder GRACE reagieren. Falls die Verbindung zu einer UTM-Anwendung aufgebaut ist und in der Anwendung danach ein Shutdown WARN oder GRACE eingeleitet wurde, dann wird dies über das UPIC-Protokoll an den Client weitergegeben. Das Client-Programm kann den Shutdown-Status und die Shutdown-Zeit über die neuen Funktionen Extract\_Shutdown\_State und Extract\_Shutdown\_Time abfragen.

Wegfall der OCX-Schnittstelle

Die OCX-Schnittstelle wird in UPIC nicht mehr angeboten. Damit entfällt das bisherige Kapitel "ActiveX Control UpicB.ocx".

Plattform Linux-x86 64-Bit

Der Ablauf von UPIC-Client-Anwendungen auf Linux-x86 Systemen ist sowohl in einer 32-Bit als auch in einer 64-Bit Umgebung möglich.

### Neue Funktionen für UPIC-Clients von UTM-Cluster-Anwendungen

Voraussetzung für die Funktionalität ist, dass Cluster-Einträge (Präfix CD) der Upicfile verwendet werden.

- Shutdown WARN oder GRACE in einer UTM-Cluster-Anwendung
  - Wenn der UPIC-Client nach dem Verbindungsaufbau zu einer Knoten-Anwendung feststellt, dass die Knoten-Anwendung sich bereits im Zustand Shutdown WARN oder GRACE befindet, dann baut er die Verbindung wieder ab und baut sie zu einer anderen Knoten-Anwendung auf.
  - Ist ein UPIC-Client bereits an einer Knoten-Anwendung angemeldet, dann kann er den Shutdown-Status und ggf. den Shutdown-Zeitpunkt anfragen (neue CPI-C-Aufrufe Extract\_Shutdown\_State und Extract\_Shutdown\_Time).

**Darstellungsmittel** Einleitung

Knoten-Anwendung bei offenem Vorgang wechseln

Falls die Anmeldung eines Benutzers an einer Knoten-Anwendung abgelehnt wird, weil für diesen Benutzer ein offener Vorgang existiert, der an eine andere Knoten-Anwendung gebunden ist, dann versucht UPIC, den Benutzer an dieser (anderen) Knoten-Anwendung anzumelden.

## 1.5 Darstellungsmittel

#### **Symbole**

Beschreibungsteile, die nur für bestimmte Plattformen von UPIC gelten, sind wie folgt durch ein Symbol am linken Rand gekennzeichnet:

- BS2000/OSD-spezifische Teile der Beschreibung sind am linken Rand mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.
- Unix-System-spezifische Teile der Beschreibung sind am linken Rand mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.
- Windows-System-spezifische Teile der Beschreibung sind am linken Rand mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.
- Teile der Beschreibung, die nur für openUTM in BS2000/OSD und Unix-Systemen von Bedeutung sind, sind am linken Rand mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.
- Teile der Beschreibung, die nur für openUTM in BS2000/OSD und in Windows-Systemen von Bedeutung sind, sind am linken Rand mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.
- Teile der Beschreibung, die nur für openUTM in Unix- und Windows-Systemen von Bedeutung sind, sind am linken Rand mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.



für Verweise auf umfassende und detaillierte Informationen zum jeweiligen Thema.



für Hinweistexte.



für Warnhinweise.

### Metasyntax

Die in diesem Handbuch verwendete Metasyntax können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:

Formale Darstellung	Erläuterung	Beispiel
GROSSBUCHSTABEN	Großbuchstaben bezeichnen Konstanten (Namen von Aufrufen, Anweisungen, Feldnamen, Kom- mandos und Operanden etc.), die in dieser Form anzugeben sind.	LOAD-MODE=STARTUP
kleinbuchstaben	In Kleinbuchstaben sind in Syntax- diagrammen und Operanden- beschreibung die Platzhalter für Operandenwerte dargestellt.	KDCFILE=filebase
kleinbuchstaben	Im Fließtext werden Variablen, Namen von Datenstrukturen und Feldern, Schlüsselwörter (z.B. C-Befehle, Unix- und Windows- Dateinamen etc.) in kursiven Klein- buchstaben dargestellt.	Für COBOL sind die Datenstrukturen im COPY-Element KCINIC definiert, Datenstrukturen für C/C++ in der Include-Datei kcini.h.
{ } und I	In geschweiften Klammern stehen alternative Angaben, von denen Sie eine auswählen müssen. Die zur Verfügung stehenden Alternativen werden jeweils durch einen Strich getrennt aufgelistet.	STATUS={ ON   OFF }
[]	In eckigen Klammern stehen wahlfreie Angaben, die entfallen können.	KDCFILE=( filebase [, { SINGLE  DOUBLE} ] )
()	Kann für einen Operanden eine Liste von Parametern angegeben werden, sind diese in runde Klammern einzuschließen und durch Kommata zu trennen. Wird nur ein Parameter angegeben, kann auf die Klammern verzichtet werden.	KEYS=(key1,key2,keyn)
<u>Unterstreichen</u>	Unterstreichen kennzeichnet den Standardwert.	CONNECT= { A/YES   NO }

Tabelle 1: Metasyntax

**Darstellungsmittel** Einleitung

Formale Darstellung	Erläuterung	Beispiel
Kurzform	Die Standardkurzform für Anweisungen, Operanden und Operandenwerte wird "fett" hervorgehoben. Die Kurzform kann alternativ angegeben werden.	TRANSPORT-SELECTOR=c'C'
	Punkte zeigen die Wiederholbarkeit einer syntaktischen Einheit an. Außerdem kennzeichnen die Punkte Ausschnitte aus einem Programm, einer Syntaxbeschreibung o.ä.	<pre>KDCDEF starten : : : OPTION DATA=statement_file : END</pre>

Tabelle 1: Metasyntax

## 2 Anwendungsbereich

Da die Oberflächengestaltung keine eigentliche Aufgabe eines Transaktionsmonitors ist, wird sie aus der UTM-Anwendung in Clients ausgelagert. Die UTM-Anwendung stellt damit den Server dar. openUTM-Client mit den Schnittstellen CPI-C und XATMI bietet Ihnen die Möglichkeit, Client-Programme zu erstellen, die mit der UTM-Anwendung als Server zusammenarbeiten.

Sie können Client-Programme aber auch als Auftragstreiber verwenden.

#### Das Client-Server-Konzept

Das Client-Server-Konzept hat zum Ziel, den einzelnen Anwendern in einem Netz Dienste (=Services, z.B. Daten, Programme, Geräte) verfügbar zu machen und die Stärken der einzelnen Systeme optimal zu nutzen.

Das Client-Server-Konzept wird immer dann verwendet, wenn viele Anforderer (Clients) vorhanden sind, die dieselbe Dienstleistung (Service) benötigen. Eine Analogie zum Client-Server-Konzept ist folgende: Der Prozedur- oder Unterprogramm-Aufruf stellt eine Client-Server-Beziehung zwischen Haupt- und Unterprogramm her. Mit dem einen Unterschied, dass die aufgerufene Prozedur jetzt entfernt vom "Client" arbeitet.

Clients (Nutzer von Diensten) können Leistungen und Informationen von allen Servern im Netz anfordern.

Für Server (Anbieter von Diensten) gilt: Es werden Leistungen angeboten, wobei die gemeinsam genutzten Informationsquellen wie Dateien und Datenbanken innerhalb einer Netzkonfiguration beliebig verteilt sein können.

## 2.1 Das Konzept von openUTM-Client

Zum Aufruf von Services bietet openUTM-Client standardisierte X/Open-Schnittstellen auf unterschiedlichen Plattformen und Trägersystemen.




Bild 1: Standardisierte X/Open-Schnittstellen

#### Schnittstellen

openUTM-Client kann mit den X/Open-Schnittstellen CPI-C und XATMI programmiert werden.

- X/W Einschalung der CPI-C-Schnittstelle für Windows- und Unix-Systeme mit Trägersystem UPIC:
- Für Windows- und Unix-Systeme stellt openUTM-Client (Trägersystem UPIC) eine Einschalung der CPI-C-Schnittstelle zur Verfügung: die Wrapper Class CUpic.
- Für jedes CUpic Objekt wird ein Worker Thread erzeugt. So können in einem Anwendungsprogramm mehrere UPIC-Conversations parallel aktiv sein. Die Erzeugung und Steuerung der Threads wird von der Klasse CUpic transparent erledigt.
- Nähere Informationen zur Klasse CUpic finden Sie in Kapitel "C++ Klasse CUpic" auf Seite 33.

#### **Trägersysteme**

Die Schnittstellen CPI-C und XATMI werden sowohl vom Trägersystem UPIC als auch vom Trägersystem OpenCPIC zur Verfügung gestellt. Das Trägersystem hat die Aufgabe, die Verbindung zu den anderen benötigten Komponenten herzustellen wie z.B. dem Transportzugriffssystem (TCP/IP in Windows-, Unix-Systemen oder BS2000/OSD, PCMX-32 in Windows-Systemen, CMX/PCMX in Unix-Systemen oder BCAM in BS2000/OSD).

Das Trägersystem UPIC bietet gegenüber OpenCPIC folgende Vorteile:

- Das Client-Programm kann das Betätigen von Funktionstasten simulieren.
- Zwischen Client und Server k\u00f6nnen zusammen mit den Daten auch Formatkennzeichen als Strukturierungsinformationen ausgetauscht werden.
- Das Client Programm kann ein neues Passwort vergeben.

#### Betriebssystem-Plattformen

Ein Trägersystem kann auf den verschiedensten Plattformen residieren. Dies sind:

- W Windows-Systeme
  - alle gängigen Unix-Systeme
  - BS2000/OSD-Systeme (nur Trägersystem UPIC)

Da die Schnittstellen CPI-C und XATMI standardisiert, d.h. auf allen Plattformen identisch sind, können die auf einer der Plattformen erstellten und getesteten Client-Anwendungen auf jede der anderen Plattformen portiert werden.

### Begriffsfestlegung

Im Folgenden wird ein Programm, das CPI-C-Aufrufe enthält, als **CPI-C-Programm** und ein Programm, das XATMI-Aufrufe enthält, als **XATMI-Programm** bezeichnet. Das darunterliegende Trägersystem wird nur dann erwähnt, wenn es die Funktionalität beeinflusst oder an der Schnittstelle sichtbar ist.

Eine **CPI-C-Anwendung** bzw. **XATMI-Anwendung** ist die Gesamtheit von CPI-C- bzw. XATMI-Programmen und allen für das jeweilige Trägersystem notwendigen Konfigurationsdateien.

## 2.2 Client-Server-Kommunikation mit openUTM

Das folgende Bild veranschaulicht, über welche Schnittstellen openUTM-Clients mit einem UTM-Server kommunizieren können.




Bild 2: Schnittstellen zwischen UTM-Server und UTM-Clients

Ein Client mit CPI-C-Programm kann sowohl mit einem KDCS-Teilprogramm als auch mit einem CPI-C-Teilprogramm kommunizieren, ein Client mit XATMI-Programm kann immer nur ein XATMI-Teilprogramm als Service nutzen. Ein KDCS-Teilprogramm ist ein Teilprogramm eines UTM-Servers, das KDCS-Aufrufe enthält.

Client und Server können auf allen Plattformen auf dem gleichen Rechner liegen.

Im Folgenden wird eine UTM-Server-Anwendung immer mit UTM-Anwendung oder kurz mit openUTM bezeichnet.

## 2.3 UPIC-Local, UPIC-Remote und Multithreading


Mit UPIC als Trägersystem haben Sie zwei prinzipielle Möglichkeiten, Client-Programme zu koppeln: UPIC-Local (Unix-/Windows-Systeme) und UPIC-Remote (alle Plattformen).

Die Informationen in diesem Handbuch gelten, wenn nicht anders vermerkt, für beide Varianten.

#### X/W UPIC-Local (Unix- / Windows-Systeme)

Mit UPIC-Local (UPIC-L) können Sie ein Client-Programm lokal mit einer UTM-Anwendung auf dem gleichen Unix- oder Windows-System koppeln. Das Trägersystem UPIC-Local gibt es für Unix- und Windows-Systeme. Es ist in die UTM-Server-Software integriert. Für die Kopplung über UPIC-Local benötigen Sie also weder das Produkt openUTM-Client noch die Kommunikationskomponente PCMX.

X/W Diese Möglichkeit gibt es nur auf einem Unix- und Windows-System.



- X/W Bild 3: Lokaler Anschluss an eine UTM-Anwendung
- Die Oberflächen-Funktionen stellen eine benutzerfreundliche Oberfläche zur Verfügung.
   Über die CPI-C- oder XATMI-Aufrufe kommuniziert das Client-Programm mit der UTM Anwendung. Dabei werden nur Nettodaten übermittelt.

#### **UPIC-Remote**

Mit UPIC-Remote (UPIC-R) können Sie ein Client-Programm mit UTM-Anwendungen koppeln, die auf einem beliebigen Rechner im Netz laufen. Diese Möglichkeit gibt es für alle Server-Plattformen (Windows-, Unix-Systeme und BS2000/OSD). Sie benötigen hierfür das Produkt openUTM-Client. openUTM-Client enthält UPIC-Remote in zwei verschiedenen Ausführungen. In der einen Variante wird TCP/IP über die Socket-Schnittstelle verwendet. Zusätzliche Kommunikationskomponenten sind hierfür nicht notwendig. Bei der klassischen Variante wird der Zugriff aufs Netz über die Plattform-spezifischen Kommunikationskomponenten PCMX oder CMX geregelt (siehe Bild 4).




Bild 4: Remote-Anschluss an UTM-Anwendungen

Auch beim Remote-Anschluss ist es möglich, dass das Client-Programm und die UTM-Anwendung auf dem gleichen Rechner liegen. Die Kommunikation zwischen Client-Programm und openUTM wird aber auch in diesem Fall über die Kommunikationskomponenten TCP/IP, PCMX oder CMX abgewickelt.

#### Multithreading

Das Trägersystem UPIC ist grundsätzlich multithreadingfähig. Ob Sie diese Fähigkeit in Ihrer Anwendung nutzen können, ist von zwei Komponenten abhängig:

- das Betriebssystem muss Multithreading unterstützen
- das verwendete Kommunikationssystem muss Multithreading unterstützen

So sieht es bei UPIC auf den einzelnen Plattformen aus:

- UPIC-L ist nicht multithreadingfähig
- UPIC-R auf Windows-Systemen ist uneingeschränkt multithreadingfähig
- UPIC-R auf Unix-Systemen ist multithreadingfähig
- UPIC-R auf BS2000/OSD ist nicht multithreadingfähig

Die genauen Angaben entnehmen Sie bitte der jeweiligen Freigabemitteilung.

## 2.4 Unterstützung von UTM-Cluster-Anwendungen

Ein openUTM-Client mit UPIC als Trägersystem kann mit einer UTM-Cluster-Anwendung ebenso kommunizieren wie mit einer stand-alone UTM-Anwendung.

Ein Cluster ist eine Anzahl von Rechnern (Knoten), die über ein schnelles Netzwerk verbunden sind. Auf einem Cluster läuft openUTM in Form einer UTM-Cluster-Anwendung. Physikalisch gesehen besteht eine UTM-Cluster-Anwendung aus mehreren identisch generierten UTM-Anwendungen, den Knoten-Anwendungen, die auf den einzelnen Knoten laufen.

Der Client benötigt eine Liste der zugehörigen Knoten-Anwendungen. Aus dieser Liste wird dann zufällig eine Knoten-Anwendung ausgewählt, mit der die nächste Kommunikation erfolgen soll.

Wenn die Kommunikation mit dieser ausgewählten Knoten-Anwendung nicht möglich ist, wird automatisch ein Verbindungsaufbau mit der nächsten Knoten-Anwendung aus der Liste versucht. Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis eine Kommunikation zu einer laufenden Knoten-Anwendung aufgebaut werden kann bzw. bis erkannt wird, dass alle Knoten-Anwendungen aus der Liste nicht erreichbar sind.




Bild 5: Kommunikation mit einer UTM-Cluster-Anwendung

Die Liste der Knoten-Anwendungen für jede UTM-Cluster-Anwendung wird in der Side Information-Datei (upicfile) übergeben. Details siehe Abschnitt "Side Information für UTM-Cluster-Anwendungen" auf Seite 305.

## 3 C++ Klasse CUpic

In diesem Kapitel finden Sie Informationen über:

- Helper Classes
- Class CUpic

Zunächst wird jedoch eine kleine Einführung über die Konfiguration von UPIC gegeben.

## 3.1 Einleitung

Die CUpic Klasse ist eine Wrapper Class für das openUTM-Client Interface. Um diese Klasse verwenden zu können, muss UPIC korrekt konfiguriert werden.

Es gibt zwei Möglichkeiten der Konfiguration:

- Konfiguration mittels Helper Classes CUpicLocAddr und CUpicRemAddr
- Konfiguration von außen, mit einer Side Information-Datei (upicfile)

# 3.1.1 Konfiguration mittels Helper Classes CUpicLocAddr und CUpicRemAddr

Im einfachsten Fall werden die Konstruktoren benutzt, z.B.

Einleitung C++ Klasse CUpic

#### 3.1.2 Konfiguration mit einer Side Information Datei (upicfile)

Bei der Konfiguration von außen muss eine upicfile vorhanden sein, die zumindest die Default-Einträge für einen lokalen Namen und für den *Symbolic\_Destination\_Name* enthält, z.B.:

```
LN.DEFAULT upicw32;
SD.DEFAULT sample.local hello PORT=30000;
```

Eine Beschreibung zur Konfiguration der upicfile finden Sie in Abschnitt "Die Side Information-Datei (upicfile)" auf Seite 297.

### 3.1.3 Die CUpic Klasse auf threadfähigen Systemen

Auf threadfähigen Systemen (siehe dazu "Multithreading" auf Seite 31) wird für jedes CUpic-Objekt ein Worker Thread erzeugt. So können in einem Anwendungsprogramm mehrere UPIC-Conversations parallel aktiv sein. Die Erzeugung und Steuerung der Threads wird von der Klasse CUpic transparent erledigt.

C++ Klasse CUpic Helper Classes

## 3.2 Helper Classes

Die Helper Classes definieren Adress- und Security-Objekte. Die Adress-Objekte können als Argumente der Konstruktoren der CUpic-Objekte übergeben werden. Security-Objekte können nur über die Property Handler Funktion

SetSecurity()

gesetzt werden.

#### 3.2.1 CUpicLocAddr

CUpicLocAddr definiert eine lokale UPIC-Adresse.

#### 3.2.1.1 Konstruktoren

#### CUpicLocAddr()

Der DEFAULT-Name des lokalen Namen in der Side Information wird verwendet.

#### CUpicLocAddr(const char \* local\_name)

local\_name wird dem Enable\_UTM\_UPIC-Aufruf als Argument übergeben.

#### CUpicLocAddr(const char \* local\_name

- , const char \* tsel name)
- , CM\_INT32 port)

Die lokale RFC1006 Adresse wird explizit definiert.

local\_name wird dem Enable\_UTM\_UPIC-Aufruf als Argument übergeben. Der

Wert NULL bedeutet, dass ein leerer local name verwendet wird.

tsel name wird als direkter lokaler Name benutzt und dem Aufruf

Specify\_Local\_Tsel() übergeben.

Wenn der *tsel\_name* nur Großbuchstaben und Ziffern enthält, dann wird das *Tsel Format* TRANSDATA verwendet, ansonsten EBCDIC.

port wird dem Enable\_UTM\_UPIC-Aufruf als Argument übergeben.

Helper Classes C++ Klasse CUpic

#### 3.2.1.2 Member Functions

#### void SetTselName (const char \* name)

tsel\_name wird als direkter lokaler Name benutzt und dem Aufruf

Specify\_Local\_Tsel() übergeben.

Wenn der *tsel\_name* nur Großbuchstaben und Ziffern enthält, dann wird das *Tsel\_Format* TRANSDATA verwendet, ansonsten EBCDIC.

#### void SetPort (CM\_INT32 port)

port wird als lokale Portnummer benutzt und dem Aufruf

Specify\_Local\_Port() übergeben.

### int SetTselFormat (const unsigned char format)

Mit dieser Funktion kann das *Tsel\_Format* gesetzt werden:

- A' für ASCII
- 'E' für EBCDIC
- 'T' für TRANSDATA

C++ Klasse CUpic Helper Classes

## 3.2.2 CUpicRemAddr

CUpicRemAddr definiert eine entfernte UPIC-Adresse.

#### 3.2.2.1 Konstruktoren

### CUpicRemAddr ()

Der DEFAULT-Name für die entfernte Adresse wird benutzt.

## CUpicRemAddr (const char \* sym\_dest\_name)

```
sym_dest_name wird dem Aufruf Initialize_Conversation übergeben.
```

```
CUpicRemAddr( const char * sym_dest_name
```

```
, const char * tsel_name
, const char * host_name
, CM_INT32 port
)
```

Die entfernte RFC1006 Adresse wird explizit definiert.

sym\_dest\_name wird dem Aufruf Initialize\_Conversation übergeben.

tsel\_name wird direkt als entfernter Name benutzt und dem Aufruf

Set\_Partner\_Tsel() übergeben.

Wenn der *tsel\_name* nur Großbuchstaben und Ziffern enthält, dann wird das *Tsel\_Format* TRANSDATA verwendet, ansonsten EBCDIC.

host\_name wird unmittelbar als entfernte Host-Adresse benutzt. Abhängig von

dem benutzten Format des Strings wird er dem Aufruf

Set\_Partner\_Host\_Name() oder Set\_Partner\_IP\_Address() übergeben.

port wird als entfernte Portnummer benutzt und dem Aufruf

Set\_Partner\_Port() übergeben.

Helper Classes C++ Klasse CUpic

#### 3.2.2.2 Member Functions

#### void SetTselName (const char \* tsel name)

tsel\_name wird direkt als entfernter Name benutzt und dem Aufruf

Set Partner Tsel() übergeben.

Wenn der *tsel\_name* nur Großbuchstaben und Ziffern enthält, dann wird das *Tsel\_Format* TRANSDATA verwendet, ansonsten EBCDIC.

### void SetHost (const char \* host)

host wird unmittelbar als entfernte Host-Adresse benutzt. Abhängig von

dem benutzten Format des Strings wird er dem Aufruf

Set\_Partner\_Host\_Name() oder Set\_Partner\_IP\_Address() übergeben.

### void SetPort (CM\_INT32 port)

port wird als entfernte Portnummer benutzt und dem Aufruf

Set\_Partner\_Port() übergeben.

### int SetTselFormat (const unsigned char format)

Mit dieser Funktion kann das *Tsel\_Format* gesetzt werden:

- 'A' für ASCII
- 'E' für EBCDIC
- 'T' für TRANSDATA

C++ Klasse CUpic Helper Classes

## 3.2.3 CUpic Security

CUpic Security definiert die Security Attribute für UPIC.

## **CUpic Security ()**

Es wird keine Security benutzt.

## CUpic Security (char \* uid)

uid wird dem Aufruf Set\_Conversation\_Security\_User\_ID() übergeben.

## CUpic Security (char \* uid, char \* pwd)

uid wird dem Aufruf Set\_Conversation\_Security\_User\_ID() übergeben.

pwd wird dem Aufruf Set\_Conversation\_Password() übergeben.

# 3.3 ClassCUpic

Ein CUpic-Objekt repräsentiert eine Conversation mit einem UTM-Service.

### 3.3.1 Konstruktoren

### CUpic()

Der DEFAULT-Name der lokalen und entfernten Adresse wird verwendet.

### CUpic (CUpicLocAddr 1)

Die angegebene lokale Adresse und der DEFAULT-Name der entfernten Adresse werden verwendet

### CUpic (CUpicRemAddr 2)

Die angegebene entfernte Adresse und der DEFAULT-Name der lokalen Adresse werden verwendet.

## CUpic (CUpicLocAddr 1, CUpicRemAddr 2)

Die angegebenen lokalen und entfernten Adressen werden verwendet.

## 3.3.2 Property Handlers

## void SetLocal(CUpicLocAddr I)

Definiert eine neue lokale Adresse.

## void SetRemote(CUpicRemAddr r)

Definiert eine neue entfernte Adresse.

## void SetSecurity(CUpicSecurity s)

Definiert neue Security Attribute.

## void SetEncryption(BOOL)

Aktiviert die Verschlüsselung.

C++ Klasse CUpic ClassCUpic

### void SetFunctionKey(CM FUNCTION KEY)

Schaltet den function key beim nächsten Senden ein.

## void SetTPName(const char \* name)

Setzt den Transaktionscode (TAC) für eine neue Conversation.

Die Funktion erwartet einen String mit der Länge strlen(name).

### void SetMapName(const char \* name)

Setzt den map name für folgende Sendeaufrufe.

Die Funktion erwartet einen String mit der Länge strlen(name).

## void GetTPName(char \* name)

Liest den momentan gültigen Transaktionscode (TAC).

Die Funktion kopiert einen String mit folgendem '\0' an die angegebene Adresse. Der Zielstring muss mindestens als char name [9] deklariert sein.

## void GetMapName(char \* name)

Liest den letzten erhaltenen map name aus.

Die Funktion kopiert einen String mit folgendem '\0' an die angegebene Adresse. Der Zielstring muss mindestens als char name [9] deklariert sein.

### 3.3.3 Funktionsaufrufe

```
int Snd (
  const void * snd_buffer
, CM_INT32 send_len
)
```

Sendet die angegebenen Daten. Falls keine Conversation aktiv ist, werden alle dazu nötigen Aufrufe implizit erledigt.

### Ergebnis:

CUPIC\_OK Aufruf war erfolgreich.

CUPIC\_ERROR Ein Fehler ist aufgetreten. Nähere Informationen können mit dem

Aufruf *GetLastError()* abgefragt werden.

```
int SndLast (
  const void * snd_buffer
, CM_INT32 send_len
)
```

Sendet die angegebenen Daten und gibt das Senderecht ab. Falls keine Conversation aktiv ist, werden alle dazu nötigen Aufrufe implizit erledigt.

## Ergebnis:

CUPIC\_OK Der Aufruf war erfolgreich.

CUPIC\_ERROR Ein Fehler ist aufgetreten. Nähere Informationen können mit dem

Aufruf GetLastError() abgefragt werden.

```
int Rcv (
  void * rcv_buffer
, CM_INT32 buffen
, CM_INT32 * rcv_len
)
```

Empfängt eine Antwort.

## Ergebnis:

CUPIC\_OK Der Aufruf war erfolgreich und die Conversation ist beendet.

CUPIC\_MORE\_DATA Der Aufruf war erfolgreich, aber es ist nur ein Teil der Nachricht

empfangen worden. Der Wert von rcv\_buffer war für die vollständige Nachricht zu klein. Rcv () muss wiederum aufgerufen werden,

um die restlichen Daten zu erhalten.

C++ Klasse CUpic ClassCUpic

Der Aufruf war erfolgreich und die Nachricht ist vollständig eingelesen worden. Es können weitere Nachrichten empfangen werden.

Rcv () muss wiederum aufgerufen werden, um die nächste Nachricht zu erhalten.

CUPIC\_CONV\_IS\_OPEN

Der Aufruf war erfolgreich, die letzte vollständige Nachricht wurde eingelesen und die Conversation ist noch offen. Snd (), SndLast (), SndRcv () oder Call () müssen aufgerufen werden, um die nächsten Daten zu senden.

CUPIC\_ERROR

Ein Fehler ist aufgetreten. Nähere Informationen können mit dem Aufruf GetLastError() abgefragt werden.

Diese Funktion ermöglicht es, mehrere CPI-C-Nachrichten zu empfangen. Mehrere CPI-C-Nachrichten mit dem gleichen map name werden zu einer einzigen Nachricht zusammengefasst. Dies ist besonders nützlich, wenn mehrere Linemode-Nachrichten als eine einzige Nachricht empfangen werden sollen.

## Eraebnis:

, CM\_INT32 buflen , CM\_INT32 \* rcv\_len

Ergebnis:	
CUPIC_OK	Der Aufruf war erfolgreich und die Conversation ist geschlossen.
CUPIC_MORE_DATA	Der Aufruf war erfolgreich, aber es ist nur ein Teil der Nachricht empfangen worden. Der Wert von rcv_buffer war für die vollständige Nachricht zu klein. Rcv () muss wiederum aufgerufen werden, um die restlichen Daten zu erhalten.
CUPIC_MORE_MSGS	Der Aufruf war erfolgreich, und eine vollständige Nachricht mit einem map name ist eingelesen worden. Es können weitere Nachrichten empfangen werden. Rcv () muss wiederum aufgerufen werden, um die nächste Nachricht zu erhalten.
CUPIC_CONV_IS_OPEN	Der Aufruf war erfolgreich, die letzte vollständige Nachricht wurde eingelesen und die Conversation ist noch offen. Snd (), SndLast (), SndRcv () oder Call () müssen aufgerufen werden, um die nächsten Daten zu senden.
CUPIC_ERROR	Ein Fehler ist aufgetreten. Nähere Informationen können mit dem Aufruf <i>GetLastError()</i> abgefragt werden.

```
int SndRcv (
  const void * send_buffer
, CM_INT32 send_len
, void * rcv_buffer
, CM_INT32 rcvbuf_len
, CM_INT32 * rcv_len
)
```

, CM\_INT32 rcvbuf\_len , CM\_INT32 \* rcv\_len

Sendet die angegebenen Daten und empfängt mindestens eine Antwort. Falls keine Conversation aktiv ist, werden alle dazu nötigen Aufrufe implizit erledigt. Dieser Aufruf ist eine Kombination von Snd () und Rcv ().

### Ergebnis:

CUPIC OK Der Aufruf war erfolgreich und die Conversation ist beendet. Der Aufruf war erfolgreich, aber es ist nur ein Teil der Nachricht CUPIC MORE DATA empfangen worden. Der Wert von rcv\_buffer war für die vollständige Nachricht zu klein. Rcv () muss wiederum aufgerufen werden, um die restlichen Daten zu erhalten. Der Aufruf war erfolgreich und die Nachricht ist vollständig einge-CUPIC MORE MSGS lesen worden. Es können weitere Nachrichten empfangen werden. Rcv () muss wiederum aufgerufen werden, um die nächste Nachricht zu erhalten. CUPIC CONV IS OPEN Der Aufruf war erfolgreich, die letzte vollständige Nachricht wurde eingelesen und die Conversation ist noch offen. Snd (), SndLast (), SndRcv () oder Call () müssen aufgerufen werden, um die nächsten Daten zu senden. CUPIC ERROR Ein Fehler ist aufgetreten. Nähere Informationen können mit dem Aufruf *GetLastError()* abgefragt werden. int Call ( const void \* send buffer , CM INT32 send len , void \* rcv\_buffer

Sendet die angegebenen Daten und empfängt mindestens eine Antwort. Falls keine Conversation aktiv ist, werden alle dazu nötigen Aufrufe implizit erledigt. Dieser Aufruf ist eine Kombination von Snd () und RcvMulti ().

C++ Klasse CUpic ClassCUpic

#### Ergebnis:

CUPIC\_OK Der Aufruf war erfolgreich und die Conversation ist geschlossen.

CUPIC\_MORE\_DATA Der Aufruf war erfolgreich, aber es ist nur ein Teil der Nachricht

empfangen worden. Der Wert von rcv\_buffer war für die vollständige Nachricht zu klein. Rcv () muss wiederum aufgerufen werden,

um die restlichen Daten zu erhalten.

CUPIC MORE MSGS

Der Aufruf war erfolgreich, und eine vollständige Nachricht mit

einem map name ist eingelesen worden. Es können weitere Nachrichten empfangen werden. Rcv () muss wiederum aufgerufen

werden, um die nächste Nachricht zu erhalten.

eingelesen und die Conversation ist noch offen. Snd(), SndLast(), SndRcv() oder Call() müssen aufgerufen werden, um die nächs-

ten Daten zu senden.

CUPIC\_ERROR Ein Fehler ist aufgetreten. Nähere Informationen können mit dem

Aufruf *GetLastError()* abgefragt werden.

```
int Restart (
void * rcv_buffer
, CM_INT32 rcvbuf_len
, CM_INT32 * rcv_len
)
```

Aktiviert den Wiederanlauf einer vorangegangenen Conversation und empfängt die Daten mit dem Aufruf RoyMulti ().

## Ergebnis:

CUPIC\_OK Der Aufruf war erfolgreich und die Conversation ist geschlossen.

CUPIC\_MORE\_DATA

Der Aufruf war erfolgreich, aber es ist nur ein Teil der Nachricht
empfangen worden. Der Wert von rcv\_buffer war für die vollstän-

dige Nachricht zu klein. Rcv () muss wiederum aufgerufen werden,

um die restlichen Daten zu erhalten.

CUPIC\_MORE\_MSGS Der Aufruf war erfolgreich, und eine vollständige Nachricht mit

einem map name ist eingelesen worden. Es können weitere Nachrichten empfangen werden. Rcv () muss wiederum aufgerufen wer-

den, um die nächste Nachricht zu erhalten.

eingelesen und die Conversation ist noch offen. Snd (), SndLast (), SndRcv () oder Call () müssen aufgerufen werden, um die nächs-

ten Daten zu senden.

CUPIC\_ERROR Ein Fehler ist aufgetreten. Nähere Informationen können mit dem

Aufruf GetLastError() abgefragt werden.

### void Reset()

Beendet die aktive Conversation und schließt die Transportverbindung.

## **BOOL Peek()**

Test, ob Daten zum Empfang bereitstehen.

## 3.3.4 Public Diagnosefunktion

### char \* GetLastError ()

Gibt einen Textstring zurück, der den Fehler näher erklärt. Falls die Funktion *CUPIC\_ERROR* zurückbekommt, dann wurde Reset () bereits aufgerufen.

```
void GetLastError (
  const char ** error_text
, CM_CALL_ID * c
, CM_RETCODE * rc
)
```

Gibt einen Textstring zurück, der den Fehler näher erklärt. Der letzte Aufruf (definiert als  $CM\_CALL\_ID$  in upic.h) und der letzte UPIC Returncode werden zurückgegeben.

## char \* GetDiagContext ()

Die Klasse CUpic schreibt alle ihre Aktionen in abdruckbarer Form in einen Diagnosekontext hinein. Diese Methode liefert diese Information, indem sie einen Pointer auf den entsprechenden Bereich zurückliefert.

## void ResetDiagContext ()

Die Klasse CUpic schreibt alle ihre Aktionen in abdruckbarer Form in einen Diagnosekontext hinein. Diese Methode setzt den Inhalt des Diagnosekontext zurück.

# 3.4 Beispiel

```
#include "CUpic.h"
void main ( int argc, char * argv[] )
char sbuf[1000]:
char rbuf[100000]:
CM INT32 rcv len:
int rc:
CUpic u:
 // Make a simple call based on configuration defaults memset (sbuf. '\0'.
sizeof(sbuf)):
 rc = u.Call (sbuf, strlen(sbuf), rbuf, sizeof(rbuf), &rcv_len);
 if ( rc == CUPIC OK )
 print ("%.*s", rcv_len, rbuf);
 else
 print ("%s", u. GetLastError() );
 // Make a simple admin call overwriting configuration defaults
 CUpicLocAddr 1 = CUpicLocAddr("its-me!", 4711);
 CUpicRemAddr r = CUpicRemAddr("sample", "127.0.0.1", 30000);
 CUpicSecurity s = CUpicSecurity("admin");
u. SetLocal (1):
 u. SetRemote (r);
 u. Set Security (s);
 u. SetTPName ("KDCINF");
 strcpy (sbuf, "STAT");
 rc = u. Call (sbuf, strlen(sbuf), rbuf, sizeof(rbuf), &rcv_len);
 if ( rc == CUPIC_OK )
 printf ("%.*s", rcv_len, rbuf);
 else
 printf ("%s", u. GetLastError);
 }
}
```

Beispiel C++ Klasse CUpic

# 4 CPI-C-Schnittstelle

Mit UPIC als Trägersystem können Sie CPI-C-Anwendungen, die auf dem lokalen Rechner ablaufen, mit UTM-Anwendungen koppeln, die im BS2000/OSD, auf Unix- oder Windows-Systemen laufen. Der vom Client angeforderte UTM-Service kann entweder die CPI-C- oder die KDCS-Schnittstelle von openUTM nutzen.

In diesem Kapitel finden Sie Informationen über:

- die allgemeine Struktur von CPI-C-Client-Programmen
- den Austausch von Nachrichten zwischen Client und Server
- die Konvertierung der ausgetauschten Daten bei heterogenen Kopplungen
- Programmierhinweise für die Kommunikation mit UTM-Einschritt- und UTM-Mehrschritt-Vorgängen
- Ablauf der Verschlüsselung
- die Programmierung von Client-Programmen, die parallel mit mehreren Services gekoppelt werden sollen (Multiple Conversations). Multiple Conversations sind nur möglich, wenn der Client auf einem System abläuft, das Multithreading unterstützt.
- die Security-Funktionen von openUTM, die beim Anschluss von UPIC-Client-Programmen genutzt werden k\u00f6nnen
- die CPI-C-Funktionen, die das Trägersystem UPIC unterstützt. Die einzelnen CPI-C-Funktionsaufrufe sind vollständig beschrieben (die CPI-C Specification von X/Open ist also nicht erforderlich).

Zunächst werden jedoch einige CPI-C-Begriffe erläutert, die in den folgenden Kapiteln verwendet werden.

CPI-C-Begriffe CPI-C-Schnittstelle

# 4.1 CPI-C-Begriffe

Bei CPI-C gibt es die Begriffe Conversation, Conversation Characteristics und Side Information.

- Unter einer Conversation versteht man die Kommunikationsbeziehung, die ein CPI-C-Programm mit einem UTM-Service abwickelt.
- Die **Conversation Characteristics** beschreiben die aktuellen Parameter und Eigenschaften einer Conversation, siehe "Conversation Characteristics" auf Seite 51.
- Die Side Information beschreibt beim Trägersystem UPIC im Wesentlichen die für eine Conversation notwendigen Adressierungsinformationen. Die für eine Conversation notwendigen Adressierungsinformationen können in der Side Information-Datei (upicfile) stehen.

#### **Zustand einer Conversation**

Der Zustand einer Conversation spiegelt die letzte Aktion dieser Conversation wider bzw. legt die erlaubten Folgeaktionen fest.

Wenn Sie ein Programm schreiben, das CPI-C-Aufrufe verwendet, müssen Sie darauf achten, dass im CPI-C-Programm und im UTM-Teilprogramm immer die passenden Aufrufe verwendet werden. Insbesondere kann immer nur der Partner Daten senden, der das Senderecht besitzt.

Eine Conversation kann sich beim Trägersystem UPIC in einem der folgenden Zustände befinden:

Zustand	Beschreibung	
Start	Das Programm ist nicht beim Trägersystem UPIC angemeldet. (Vor Enable_UTM_UPIC-Aufruf oder nach Disable_UTM_UPIC-Aufruf)	
Reset	Der conversation_ID ist keine Conversation zugeordnet.	
Initialize	Der <i>Initialize_Conversation-</i> Aufruf wurde erfolgreich beendet und der Conversation wurde eine <i>conversation_ID</i> zugeordnet.	
Send	Das Programm hat das Recht, Daten über die Conversation zu senden.	
Receive	Das Programm kann Informationen über die Conversation empfangen.	

Tabelle 2: Zustand einer Conversation

Eine Conversation befindet sich zu Beginn im Zustand "Reset" und nimmt danach verschiedene Folgezustände an, jeweils abhängig von den eigenen Aufrufen und den Informationen, die vom Partner-Programm empfangen wurden.

CPI-C-Schnittstelle CPI-C-Begriffe

Eine besondere Rolle spielen die Zustände "Send" und "Receive", auf die im Abschnitt "Austausch von Nachrichten mit einem UTM-Service" auf Seite 56 eingegangen wird. Eine Zustandstabelle finden Sie im Anhang auf Seite 359. Hier finden Sie die Zustandsänderungen einer CPI-C-Conversation in Abhängigkeit von den CPI-C-Aufrufen und ihren Ergebnissen

UPIC überwacht den aktuellen Zustand einer Conversation. Falls die Synchronisation der beiden Seiten durch einen ungültigen Aufruf verletzt werden sollte, wird dieser Fehler mit dem Wert CM\_PROGRAM\_STATE\_CHECK als Ergebnis des Aufrufs angezeigt.

Die X/Open CPI-C Specification definiert weitere Zustände, die aber beim Trägersystem UPIC nicht angenommen werden können.

#### **Conversation Characteristics**

Die Conversation Characteristics werden zusammen mit der Side Information einer Conversation in einem Kontrollblock verwaltet. Dieser Abschnitt beschreibt die für CPI-C mit Trägersystem UPIC relevanten Characteristics sowie die Werte, die ihnen beim Aufruf *Initialize\_Conversation* zugewiesen werden. Die X/OPEN-Schnittstelle CPI-C enthält weitere, hier nicht aufgeführte Characteristics.

Es gibt drei Arten von Conversation Characteristics:

- fest vorgegebene
- veränderbare über CPI-C-Aufrufe
- UPIC-spezifische

Folgende Conversation Characteristics sind fest vorgegeben:

Conversation Characteristics	Initialisierungswert bei Initialize_Conversation
conversation_type	CM_MAPPED_CONVERSATION
return_control	CM_WHEN_SESSION_ALLOCATED
send_type	CM_BUFFER_DATA
sync_level	CM_NONE

Tabelle 3: Fest vorgegebene Conversation Characteristics

CPI-C-Schnittstelle

## Folgende Conversation Characteristics sind über CPI-C-Aufrufe veränderbar:

Conversation Characteristics	Initialisierungswert bei Initialize_Conversation
deallocate_type	CM_DEALLOCATE_SYNC_LEVEL
partner_LU_name	Wert aus Side Information, abhängig vom Symbolic Destination Name
partner_LU_name_length	Länge von partner_LU_name
receive_type	CM_RECEIVE_AND_WAIT
security_new_password	leer
security_new_password_length	0
security_password	Leerzeichen
security_password_length	0
security_type	CM_SECURITY_NONE
security_user_ID	Leerzeichen
security_user_ID_length	0
TP_name	Wert aus Side Information abhängig vom Symbolic Destination Name
TP_name_length	Länge von TP_name

Tabelle 4: Veränderbare Conversation Characteristics

CPI-C-Schnittstelle CPI-C-Begriffe

Folgende Conversation Characteristics sind UPIC-spezifisch und veränderbar, dabei wird zwischen den Charakteristics für eine Partner-Anwendung und den Werten für eine lokale Anwendung unterschieden:

Conversation Characteristics	Initialisierungswert bei Initialize_Conversation
CHARACTER_CONVERTION	CM_NO_CHARACTER_CONVERTION
CLIENT_CONTEXT	leer
COMMUNICATION_PROTOCOL	CM_COMMUNICATION_PROTOCOL_40
ENCRYPTION-LEVEL	0
PORT	102
T-SEL	wird aus partner_LU_name abgeleitet
T-SEL-FORMAT	wird aus partner_LU_name abgeleitet
HOSTNAME	wird aus partner_LU_name abgeleitet
IP-ADDRESS	wird nicht initialisiert
RSA-KEY	wird von der UTM-Anwendung vergeben
SECONDARY_RETURN_CODE	CM_RETURN_TYPE_SECONDARY
TRANSACTION_STATE	leer

Tabelle 5: UPIC-spezifische Conversation Characteristics für ferne Anwendungen

Werte für lokale Anwendung	Initialisierungswert bei Enable_UTM_UPIC
PORT	102
T-SEL	wird aus dem lokalen Anwendungsnamen abgeleitet
T-SEL-FORMAT	wird aus dem lokalen Anwendungsnamen abgeleitet

Tabelle 6: UPIC-spezifische Werte für lokale Anwendungen

Die Bedeutung der Characteristics und lokalen Werte wird nicht näher erklärt. Diese Aufzählung wird nur vorgenommen, um einen Vergleich der von UPIC zur Verfügung gestellten Schnittstelle CPI-C mit der X/Open-Schnittstelle CPI-C hinsichtlich der Conversation Characteristics zu ermöglichen. Eine detaillierte Erklärung finden Sie in der X/Open Spezifikation "CPI-C Specification Version 2".

CPI-C-Begriffe CPI-C-Schnittstelle

#### Side Information

Da die Adressierungsinformationen abhängig sind von der jeweiligen Konfiguration, verwenden CPI-C-Anwendungen folgende symbolische Namen für die Adressierung:

### Symbolic Destination Name

Der *Symbolic Destination Name* adressiert den Kommunikationspartner. Hinter dem *Symbolic Destination Name* verbergen sich die folgenden Komponenten:

- partner\_LU\_name
   Sie adressiert die UTM-Partner-Anwendung und kann im Programm mit Set\_Partner\_LU-name überschrieben werden.
- TP\_name

Sie adressiert den UTM-Service innerhalb der UTM-Partner-Anwendung. *TP\_name* ist ein Transaktionscode und kann vom Programm mit *Set\_TP\_Name* überschrieben werden, z.B. *TP\_name*=KDCDISP für den Wiederanlauf.

Der durch diesen Transaktionscode adressierte UTM-Service wird gestartet, sobald das Programm den ersten *Receive*-Aufruf oder einen *Prepare\_To\_Receive*-Aufruf abgesetzt hat.

Schlüsselwörter

Mit verschiedenen Schlüsselwörtern können weitere UPIC-spezifische Conversation Characteristics gesetzt werden. Ein Programm kann diese Characteristics mit den entsprechenden CPI-C-Aufrufen (z.B. *Set Encryption Level*) überschreiben.

Der *Symbolic Destination Name* wird über die upicfile mit der "realen" Adressierung (partner\_LU\_name, TP\_name) verknüpft. partner\_LU\_name und TP\_name und die Schlüsselwörter gehören zu den Conversation Characteristics, die unten beschrieben werden.

## local\_name

Der *local\_name* vergibt für die eigene Anwendung den lokalen Anwendungsnamen. Für den *local\_name* kann in der upicfile ein symbolischer Name vergeben werden. Mit Schlüsselwörtern können UPIC-lokale Werte gesetzt werden. Dadurch wird der Name, den das Programm vergibt, unabhängig vom Namen, der in der TNS- bzw. UTM-Generierung verwendet wird. Ein Programm kann diese Characteristics mit den entsprechenden CPI-C-Aufrufen (z.B. *Specify\_Local\_Tsel*) überschreiben.

Wie die upicfile erstellt wird und wie die Einträge mit der TNS- und UTM-Generierung zusammenhängen, ist in Abschnitt "Abstimmung mit der Partnerkonfiguration" auf Seite 315ff beschrieben.

Wenn eine upicfile verwendet wird, so hat dies den Vorteil, dass TNS- und UTM-Generierung geändert werden können (z.B. die UTM-Server-Anwendung auf einen anderen Rechner umziehen), ohne dass die Client-Programme geändert werden müssen.

CPI-C-Schnittstelle Programmaufbau

# 4.2 Allgemeiner Aufbau einer CPI-C-Anwendung

Eine CPI-C-Anwendung ist ein Hauptprogramm und enthält in der Regel:

- Bedienung einer Schnittstelle zu einem Präsentationssystem
- interne Verarbeitungsroutinen (evtl. Bedienung weiterer Schnittstellen)
- Bedienung der CPI-C-Schnittstelle (zu einer UTM-Anwendung)
- Überblick über spezielle CPI-C- und UTM-Funktionen, die die Clients über UPIC nutzen können

### Reihenfolge der Aufrufe in einer CPI-C-Anwendung

Für die im Abschnitt "CPI-C-Aufrufe bei UPIC" auf Seite 96ff beschriebenen Schnittstellen-Aufrufe gelten folgende Regeln:

- Der erste CPI-C-Funktionsaufruf in Ihrem Programm muss ein Enable\_UTM\_UPIC-Aufruf, der letzte muss ein Disable\_UTM\_UPIC-Aufruf sein. Zwischen diesen beiden Aufrufen können Sie andere CPI-C-Aufrufe gemäß den nachfolgend beschriebenen Regeln beliebig oft wiederholen. Durch Enable\_UTM\_UPIC wird die Ablaufumgebung für den Client gestartet.
- 2. Nach dem *Enable\_UTM\_UPIC*-Aufruf können Sie mit den *Specify\_...*-Aufrufen die UPIC-spezifischen Werte der lokalen Anwendung verändern.
- Sie müssen mit Initialize\_Conversation die Characteristics für die Conversation initialisieren. Die Characteristics sind im "Conversation Characteristics" auf Seite 51 beschrieben.
- 4. Nach dem Initialisieren können Sie mit den *Set\_...* Aufrufen verschiedene Conversation Characteristics setzen oder ändern (siehe Seite 52; veränderbare Characteristics).
- 5. Mit dem *Allocate*-Aufruf müssen Sie die Conversation einrichten.
- 6. Nach einem Allocate können Sie mit den Aufrufen Send\_Data, Send\_Mapped\_Data sowie Prepare\_To\_Receive, Receive und Receive\_Mapped\_Data die Verarbeitung durchführen. Nach dem Allocate muss jedoch zunächst ein Send\_Data- oder Send\_Mapped\_Data- Aufruf erfolgen, bevor das Programm mit Receive oder Receive\_Mapped\_Data Daten vom UTM-Server empfangen kann. Mehr Informationen zu den Send- und Receive-Aufrufen finden Sie im Abschnitt "Austausch von Nachrichten mit einem UTM-Service" auf Seite 56.

Soll ein CPI-C-Programm nacheinander mehrere Conversations unterhalten, dann empfiehlt es sich aus Performancegründen, in einer CPI-C-Anwendung jeweils nur einen *Enable\_UTM\_UPIC*- und einen *Disable\_UTM\_UPIC*-Aufruf abzusetzen, d.h. nicht vor jedem *Initialize\_Conversation* einen *Enable*-Aufruf und nach jedem Beenden der Conversation einen *Disable*-Aufruf.

Soll ein CPI-C-Programm gleichzeitig mehrere Conversations unterhalten, dann muss für jede dieser Conversations vor dem *Initialize\_Conversation* ein *Enable\_UTM\_UPIC*-Aufruf erfolgen. Alle CPI-C-Aufrufe, die zu einer Conversation gehören, müssen in demselben Thread erfolgen. Siehe dazu Abschnitt "Multiple Conversations" auf Seite 89.

## 4.3 Austausch von Nachrichten mit einem UTM-Service

Nach dem Einrichten einer Conversation zwischen einem Client und einem UTM-Service muss der Client zur Steuerung des Services Nachrichten an den UTM-Service übergeben. Der Service schickt dem Client das Ergebnis der Bearbeitung in Form einer Nachricht zurück. Dabei ist jedoch zu beachten, dass auf einer Conversation zu einem Zeitpunkt immer nur eine Seite (Client oder Service) Daten senden darf. Man sagt, diese Seite der Conversation hat das Senderecht. Das Senderecht muss explizit an die andere Seite der Conversation übertragen werden, damit der Partner senden kann.

In diesem Abschnitt ist beschrieben

- wie der Nachrichtenaustausch abläuft,
- was Sie beim Programmieren einer Client-Anwendung beachten müssen und
- welche Funktionen für den Nachrichtenaustausch zur Verfügung stehen.

Im Abschnitt "Kommunikation mit dem openUTM-Server" auf Seite 71 finden Sie detaillierte Beispiele für die Kommunikation zwischen Client und UTM-Server-Anwendung. Dort wird der Programmablauf auf Client-Seite und der auf Server-Seite (Schnittstelle KDCS) gegenübergestellt.

### 4.3.1 Nachricht senden und UTM-Service starten

Im folgenden Bild sind die Abläufe im Client-Programm dargestellt, durch die der Client den Service in der UTM-Server-Anwendung startet und eine Nachricht an den Service übergibt.




Bild 6: Client startet einen Service in der UTM-Partner-Anwendung

## Erläuterungen zum Bild

- Nach dem Allocate-Aufruf ist die Conversation "eingerichtet" und eine Verbindung zum UTM-Server hergestellt. Der UTM-Service ist jedoch noch nicht gestartet. UPIC verwaltet jetzt einen internen Puffer, in den die Daten der Conversation geschrieben werden.
- 2. Nach dem Allocate-Aufruf befindet sich der Client im Zustand "Send"; er hat das Senderecht auf der Conversation und muss jetzt eine Nachricht für den adressierten Service (TP\_Name) an UPIC übergeben. Die Nachricht muss die Eingabedaten enthalten, die der Service bearbeiten soll. Dazu stehen dem Client folgende Send-Aufrufe zur Verfügung:

Send\_Data
Send\_Mapped\_Data

Nach dem *Allocate-*Aufruf dürfen Sie mit *Set\_...-*Aufrufen noch die Conversation Characteristic *receive\_type* und die Werte für den Receive-Timer und die Funktionstaste ändern.

Send\_Mapped\_Data unterscheidet sich vom Send\_Data-Aufruf dadurch, dass neben der Nachricht auch Formatnamen an den Server übertragen werden. Entsprechend kann der Client mit Receive\_Mapped\_Data Daten zusammen mit den Formatnamen vom Service empfangen. Siehe dazu Abschnitt "Formate senden und empfangen" auf Seite 62.

Durch den *Send*-Aufruf werden die Daten von UPIC in einen lokalen Sendepuffer geschrieben, der dem UTM-Service am lokalen System eindeutig zugeordnet ist. Der Client kann zur Übergabe der Nachricht mehrere *Send*-Aufrufe absetzen.

Benötigt der UTM-Service zur Bearbeitung der Anforderung keine Daten, dann muss der Client eine leere Nachricht an den Server senden.

3. Nachdem der Client die Nachricht vollständig an UPIC übergeben hat, muss er das Senderecht an den Server übergeben, indem er in den Zustand "Receive" wechselt. Dazu stehen folgende CPI-C-Aufrufe zur Verfügung:

Receive Receive\_Mapped\_Data Prepare\_To\_Receive

Erst jetzt überträgt UPIC den letzten Teil des Sendepuffers zusammen mit dem Senderecht an den UTM-Service. Das zugehörige Teilprogramm der UTM-Server-Anwendung wird gestartet.

Wenn Sie einen *Receive*-Aufruf nutzen, um das Senderecht an die UTM-Anwendung zu übertragen, dann überträgt der Client das Senderecht und wartet danach im *Receive* auf die Antwort vom Service (blockierender Receive; siehe Abschnitt "Nachricht empfangen, blockierender und nicht-blockierender Receive" auf Seite 59).

Der Aufruf *Prepare\_To\_Receive* bewirkt, dass der lokale UPIC-Sendepuffer <u>sofort</u> zusammen mit dem Senderecht an den Server übertragen wird. Der Client wechselt in den Zustand "Receive", empfängt jedoch noch keine Daten. Zum Empfang der Antwort vom UTM-Service muss der Client *Receive* oder *Receive\_Mapped\_Data* aufrufen. Vor diesem *Receive-*Aufruf kann der Client jedoch weitere (lokale) Verarbeitungsschritte, die die CPI-C-Schnittstelle nicht nutzen, durchführen. Da die Conversation sich im Zustand "Receive" befindet, sind zwischen *Prepare\_To\_Receive* und dem *Receive-* bzw. *Receive\_Mapped\_Data-*Aufruf nur die CPI-C-Aufrufe *Set\_Receive\_Type*, *Set\_Receive\_Timer* und *Set\_Function\_Key* erlaubt.

Prepare\_To\_Receive bietet sich an, wenn Sie einen "langlaufenden" Service starten, bei dem nicht unmittelbar mit einer Antwort zu rechnen ist, z.B. Services mit mehreren Datenbankzugriffen oder mit verteilter Transaktionsverarbeitung zwischen der UTM-Partner-Anwendung und anderen Server-Anwendungen. Das Client-Programm und der Prozess sind dann nicht für die gesamte Bearbeitungszeit blockiert.

## 4.3.2 Nachricht empfangen, blockierender und nicht-blockierender Receive

Der UTM-Service übergibt seine Ergebnisse in Form einer Nachricht bzw. mehrerer Teilnachrichten an den Client. Dabei kann es sich auch um eine leere Nachricht handeln. Darüber hinaus überträgt der UTM-Server entweder das Senderecht an den Client oder er beendet die Conversation. Die Nachricht vom UTM-Service wird von UPIC empfangen und lokal in einem Empfangspuffer abgelegt. Der Client kann die Nachricht bei Bedarf aus dem Empfangspuffer übernehmen. Dazu stehen ihm folgende *Receive-*Aufrufe zur Verfügung:

Receive Mapped\_Data

Jede Teilnachricht vom UTM-Service (jedes MPUT NT/NE) muss mit einem eigenen *Receive*-Aufruf empfangen werden. Das Senderecht erhält der Client, wenn beim *Receive*-Aufruf im Feld *status received* der Wert CM SEND RECEIVED steht.

Wenn der UTM-Service sich beendet (PEND FI), wird die Conversation vom Server beendet. Dem Client wird beim *Receive* der Returncode CM\_DEALLOCATE\_NORMAL zurückgeliefert und die Conversation geht in den Zustand "Reset" über.

Ein CPI-C-Programm muss immer mindestens einen *Receive*-Aufruf absetzen, d.h. *Send*-Aufrufe ohne nachfolgenden *Receive*-Aufruf sind nicht erlaubt.

Dem folgenden Bild können Sie die Abläufe beim Empfangen von Nachrichten im Client-Programm entnehmen.




Bild 7: Client empfängt eine Nachricht vom Service, die Conversation wird abgebaut

## Erläuterungen zum Bild

- 1. Mit dem Aufruf *Set\_Receive\_Type* können Sie festlegen, ob der Empfang der Daten blockierend oder nicht-blockierend erfolgen soll.
  - Ob ein *Receive*-Aufruf blockierend oder nicht-blockierend bearbeitet wird, ist abhängig vom Wert der Conversation Characteristic *receive\_type*. Nach dem Initialisieren der Conversation Characteristics mit dem Aufruf *Initialize\_Conversation* ist der blockierende *Receive* für die Conversation eingestellt. Mit Hilfe des Aufrufs *Set\_Receive\_Type* können Sie diese Voreinstellung ändern.

Beim **blockierenden** *Receive-*Aufruf (*receive\_type=*CM\_RECEIVE\_AND\_WAIT) wartet das Client-Programm solange im *Receive* bzw. *Receive\_Mapped\_Data*, bis Daten vom Server für die Conversation eingetroffen sind, oder der Aufruf durch einen Timer unterbrochen wird. Erst dann wird die Kontrolle an das Client-Programm zurückgegeben, der Programmlauf kann fortgesetzt werden.

Wenn Sie mit dem blockierenden Receive arbeiten, dann sollten Sie sicherstellen, dass das Programm nicht "endlos" wartet. Dazu sollten in der UTM-Server-Anwendung entsprechende Timer gesetzt werden (siehe openUTM-Handbuch "Anwendungen administrieren" und das openUTM-Handbuch "Anwendungen generieren"). Auf seiten des Client kann mit Set\_Receive\_Timer ein Timeout-Timer für den blockierenden Receive gesetzt werden.

Beim **nicht-blockierenden** *Receive*-Aufruf (*receive\_type*=CM\_RECEIVE\_IMMEDIATE) erhält das Programm sofort die Kontrolle zurück. Liegen zum Zeitpunkt des Aufrufs Daten vom Service vor, dann werden sie an das Programm übergeben. Liegen zum Zeitpunkt des Aufrufs keine Daten vor, dann liefert der Aufruf den Returncode CM\_UNSUCCESSFUL.

Die Characteristic *receive\_type* kann innerhalb der Conversation beliebig oft geändert werden. Bei jedem *Receive* gilt die Einstellung, die durch den letzten *Set\_Receive\_Type-*Aufruf vor dem *Receive* festgelegt wurde.

### *Upic-Local:*

Bei der lokalen Anbindung über UPIC-Local werden der nicht-blockierende *Receive* und der Aufruf *Set\_Receive\_Type* nicht unterstützt.

- 2. Mit dem Receive- bzw. Receive\_Mapped\_Data-Aufruf liest der Client die Daten aus dem Empfangspuffer. Liegen Daten vor, dann übergibt der Receive-Aufruf die Daten direkt an das Client-Programm. Der weitere Verlauf des Client-Programms ist abhängig vom Ergebnis des Receive-Aufrufs (Felder data\_received, status\_received, return\_code). Folgende Ergebnisse können auftreten:
  - Hat das Programm die Nachricht mit dem Receive-Aufruf vollständig gelesen (data\_received=CM\_COMPLETE\_DATA\_RECEIVED) und der UTM-Service die Conversation beendet (PEND FI aufgerufen), dann geht das Programm in den Status "Reset" über. Es kann jetzt eine neue Conversation aufbauen oder sich mit Disable\_UTM\_UPIC bei UPIC abmelden.
  - Das Programm hat noch nicht alle Teilnachrichten gelesen, die vom Service empfangen wurden. Receive-Aufrufe müssen solange abgesetzt werden, bis data\_received den Wert CM\_COMPLETE\_DATA\_RECEIVED annimmt. Pro Teilnachricht, die der Service sendet (MPUT NT), muss ein Receive-Aufruf abgesetzt werden.
  - Das Programm hat die vollständige Nachricht vom Service gelesen, der Service überträgt dem Client das Senderecht (status\_received=CM\_SEND\_RECEIVED).
     Dann muss der Client als nächstes mindestens einen Send-Aufruf und dann erneut Receive-Aufrufe absetzen. Der UTM-Service ist in diesem Fall ein Mehrschritt-Vorgang (das Teilprogramm hat sich mit PEND KP beendet).
- 3. Nachdem die letzte Conversation beendet ist, ruft das Client-Programm *Disable\_UTM\_UPIC* auf, um sich bei UPIC abzumelden.

## 4.3.3 Formate senden und empfangen

Ein CPI-C-Client, der das Trägersystem UPIC nutzt, kann zusammen mit einer Benutzernachricht Formatnamen an einen UTM-Service senden und Formatnamen von einem UTM-Service empfangen.

Die mit der Benutzernachricht übergebenen Formatnamen können zur Beschreibung des Datenformats der Benutzerdaten dienen. Die Benutzerdaten und Formatnamen werden zwischen Client und Server transparent übertragen, d.h. sie können beliebige Bit-Kombinationen enthalten, die vom Empfänger der Nachricht interpretiert werden müssen. Dabei wird die Benutzernachricht nicht von einem Formatierungssystem anhand des Formatnamens bearbeitet.

Die zwischen UPIC und openUTM ausgetauschten Formatnamen sind in der Regel frei wählbar, ebenso wie die Struktur. Die Strukturinformation ist dann von Bedeutung, wenn für Terminals geschriebene Programme auch mit UPIC-Clients kommunizieren sollen. In diesem Fall spielt das Formatkennzeichen eine Rolle, das aus einem Präfix (-, +, # oder \*) und dem eigentlichen Formatnamen besteht.

UPIC-Client und UTM-Programm verwenden die Formatnamen, die in der UTM-Anwendung definiert sind, um die Strukturierungsmerkmale einer Nachricht festzulegen. Zu jedem Formatkennzeichen, das die UTM-Anwendung kennt, existiert in der UTM-Anwendung eine Datenstruktur (Adressierungshilfe). Durch diese Funktion kann ein UPIC-Client auch TM-Anwendungen aufrufen, die mit Terminals über Formate kommunizieren. Dazu muss das Client-Programm das Formatkennzeichen übergeben, dass das UTM-Programm erwartet. Die Benutzernachricht muss dann entsprechend dem Formatkennzeichen aufgebaut sein.

Analog übergibt die UTM-Server-Anwendung beim Senden von Formatdaten das Formatkennzeichen an das Client-Programm, das die Struktur des Nachrichtenbereichs beschreibt.

#### CPI-C-Aufrufe zum Austausch von Formatdaten

Da die CPI-C-Schnittstelle kein eigenes Konzept zur Übergabe von Formatnamen an der Schnittstelle hat, benutzt UPIC die Funktionen

Send\_Mapped\_Data Receive\_Mapped\_Data

um Nachrichten zusammen mit Formatnamen zu senden bzw. zu empfangen.

Zum Senden von Formatdaten an die UTM-Server-Anwendung muss das Client-Programm *Send\_Mapped\_Data* aufrufen. Im Feld *map\_name* des Aufrufs übergibt der Client das Formatkennzeichen als Strukturierungsmerkmal der Nachricht, die an die UTM-Server-Anwendung gesendet werden soll.

Die Nachricht muss entsprechend des in der Server-Anwendung definierten Formats strukturiert sein. *Send\_Mapped\_Data* ist im Abschnitt "Send\_Mapped\_Data - Daten und Formatkennzeichen senden" auf Seite 181 beschrieben.

Liefert der UTM-Service ein Format zurück, dann muss das Client-Programm  $Receive\_Mapped\_Data$  aufrufen, um die Nachricht zusammen mit dem Formatkennzeichen vom UTM-Service zu empfangen. Im Feld  $map\_name$  übergibt UPIC das Formatkennzeichen, das der Server zur Strukturierung der Nachricht verwendet hat. Im Client-Programm muss die Nachricht entsprechend der vom UTM-Service verwendeten Strukturierung interpretiert werden.  $Receive\_Mapped\_Data$  ist im Abschnitt "Receive\\_Mapped\_Data - Daten und Formatkennzeichen von einem UTM-Service empfangen" auf Seite 166 beschrieben.

Sollen mehrere Teilformate an einen UTM-Service gesendet werden, dann muss das Client-Programm für jedes Teilformat einen eigenen *Send\_Mapped\_Data-*Aufruf absetzen. Der UTM-Service liest jedes Teilformat mit einem eigenen MGET NT-Aufruf.

Entsprechend gilt: besteht eine Nachricht vom UTM-Service aus mehreren Teilformaten, dann muss das Client-Programm für jedes Teilformat einen *Receive\_Mapped\_Data-*Aufruf absetzen.




Bild 8: Austausch von Formaten

Detaillierte Informationen zum Arbeiten mit Formaten in einer UTM-Server-Anwendung finden Sie im openUTM-Handbuch "Anwendungen programmieren mit KDCS".

#### openUTM-Formatkennzeichen und -Formattypen

Die zwischen einem UPIC-Client-Programm und einem UTM-Teilprogramm ausgetauschten Formatnamen können aus bis zu acht beliebigen Zeichen bestehen. Wichtig ist, dass beide Kommunikationspartner über Struktur und Bedeutung der mit dem Formatnamen übertragenen Benutzerdaten einig sind.

Wenn ein Client-Programm ein UTM-Teilprogramm aufruft, das auch mit Terminals über Formatkennzeichen kommuniziert, muss das Formatkennzeichen den Regeln der von openUTM unterstützten Formatierungssysteme entsprechen. Diese Formatkennzeichen bestehen aus:

- einem ein Byte langen Präfix, das den Typ des Formats angibt (mögliche Werte sind "\*", "+", "#" und mit openUTM auf BS2000/OSD zusätzlich "-")
- einem bis zu 7 Zeichen langen Formatnamen.

Die Formattypen unterscheiden sich wie folgt:

#### \*Formate:

Die Anzeigeattribute der Formatfelder können nicht durch ein UTM-Teilprogramm geändert werden. Es wird nur der Inhalt der Datenfelder übertragen.

#### +Formate und #Formate:

Ein UTM-Teilprogramm kann die Anzeigeattribute der Datenfelder bzw. globale Attribute ändern. Den Datenfeldern sind deshalb Attributfelder bzw. -blöcke zugeordnet. Wird ein +Format oder #Format ausgetauscht, dann muss das Client-Programm diese Attributfelder berücksichtigen.

#### -Formate

sind nur in UTM-Anwendungen auf BS2000/OSD möglich. Es sind Formate, die mit dem Event-Exit FORMAT erstellt werden.

Näheres zu Formatkennzeichen und -typen finden Sie im openUTM-Handbuch "Anwendungen programmieren mit KDCS".



Wenn ein UTM-Teilprogramm nur mit UPIC-Client Teilprogrammen kommuniziert, dann brauchen die Regeln für Formatkennzeichen nicht beachtet werden. Formatierungssysteme spielen bei dieser Form der Kommunikation keine Rolle.

### 4.3.4 UTM-Funktionstasten

In einer UTM-Server-Anwendung können Funktionstasten generiert werden (F1, F2, ...F24 und in BS2000/OSD zusätzlich K1 bis K14). Jeder Funktionstaste kann per UTM-Generierung eine bestimmte Funktion zugeordnet werden, die openUTM ausführt, wenn die Funktionstaste betätigt wird.

Ein CPI-C-Client-Programm kann Funktionstasten in einer UTM-Server-Anwendung auslösen.

Zum "Betätigen einer UTM-Funktionstaste" steht der Funktionsaufruf *Set\_Function\_Key* zur Verfügung. *Set\_Function\_Key* ist eine UPIC-spezifische Funktion, sie gehört nicht zum Funktionsumfang der X/Open-CPI-C-Schnittstelle.

Mit Set\_Function\_Key gibt das Client-Programm die Funktionstaste an, die in der UTM-Server-Anwendung ausgelöst werden soll.

Der dieser Funktionstaste zugeordnete Returncode wird dem UTM-Service von openUTM beim ersten MGET-Aufruf übergeben (Feld KCRCCC). Über den Returncode kann der Teilprogrammlauf des UTM-Services gesteuert werden (z.B. ein bestimmter Folge-Tac gestartet werden). Zum Lesen der Nachricht vom Client, die dieser mit Send\_Mapped\_Data gesendet hat, muss ein zweiter MGET-Aufruf erfolgen.

Der Aufruf von *Set\_Function\_Key* ist nur im Zustand "Send" und "Receive" erlaubt. Die Funktionstaste wird zusammen mit den Daten des folgenden *Send-*Aufrufs an den Service übertragen.




Bild 9: Betätigen einer Funktionstaste in der UTM-Server-Anwendung

### 4.3.5 Cursor-Position

Wenn in einem UTM-Teilprogramm in einem Dialogschritt eine Formatausgabe vorgesehen ist und mittels des Aufrufs KDCSCUR der Cursor auf ein Feld gesetzt werden soll, so wird diese Information an UPIC übertragen. openUTM bildet aus Differenz der Adresse des angegebenen Feldes und der Startadresse des Formats einen Offset. Dieser Offset wird an den UPIC-Client übertragen und kann mit dem Aufruf Extract\_Cursor\_Offset abgefragt werden.

Der Aufruf Extract\_Cursor\_Offset liefert einen Rückgabewert. Ist dieser Wert 0, wurde KDCSCUR im UTM-Teilprogramm nicht aufgerufen, es sei denn, dass der Cursor an den Beginn des Formates gesetzt werden soll und damit der Aufruf tatsächlich den Offset 0 liefert. Wenn KDCSCUR im UTM-Teilprogramm aufgerufen wurde, liefert Extract\_Cursor\_Offset die Cursor-Adresse im Format relativ zum Anfang des Nachrichtenbereichs als ganze Zahl.

## 4.3.6 Code-Konvertierung

Bei einer heterogenen Kopplung zu einer UTM-Server-Anwendung ist zu beachten, dass in den Systemen von Client und Server u. U. mit verschiedenen Codes (ASCII, EBCDIC) gearbeitet wird, z.B.:



 Eine Client-Anwendung, die auf einem Unix- oder Windows-System abläuft, kommuniziert mit einer UTM-Server-Anwendung auf einem BS2000/OSD-System.



 Eine Client-Anwendung, die auf einem BS2000/OSD-System abläuft, kommuniziert mit einer UTM-Server-Anwendung auf einem Unix- oder Windows-System.

Unix- und Windows-Systeme verwenden einen ASCII-Code, BS2000/OSD-Systeme einen EBCDIC-Code. Bei der Kopplung eines ASCII-Systems mit einem EBCDIC-System können Nachrichten, die aus abdruckbaren Zeichen (7-Bit ASCII-Zeichensatz) bestehen, z.B. für die Ausgabe konvertiert werden. Reine Binärdaten dürfen nicht konvertiert werden. Die Konvertierung kann auf der Client-Seite oder auf der Server-Seite erfolgen. Sie müssen darauf achten, dass die Konvertierung nur einmal erfolgt.



Code-Konvertierung für UPIC-Clients kann bei openUTM nicht generiert werden (Parameter MAP für PTERM und TPOOL darf bei UPIC-Clients nur den Wert USER haben). Die Konvertierung auf Server-Seite muss daher im Teilprogramm durch den Anwender erfolgen.

Soll die Konvertierung im Client erfolgen, dann stehen beim Trägersystem UPIC zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

- Die CPI-C-Aufrufe Convert Incoming und Convert Outgoing In diesem Fall werden die Daten vom Programm konvertiert. Mit Convert Incoming können Sie eine empfangene Nachricht in den lokal verwendeten Code konvertieren (siehe Abschnitt "Convert Incoming - Konvertieren vom Code des Senders in lokalen Code" auf Seite 103). Mit Convert\_Outgoing können Sie die zu sendenden Daten (vor dem Senden) vom lokalen Code in den Code des Empfängers konvertieren (siehe Abschnitt "Convert Outgoing - Konvertieren von lokalem Code in den Code des Empfängers" auf Seite 104).
- Automatische Code-Konvertierung vom Trägersystem UPIC Die automatische Code-Konvertierung schalten Sie für die Kopplung zu einem bestimmten Server über die Conversation Characteristic CHARACTER CONVERTION ein. CHARACTER CONVERTION kann wie folgt eingeschaltet werden:
  - indem Sie im Side Information-Eintrag oder in der upicfile für diesen Server ein entsprechendes Kennzeichen setzen (siehe Abschnitt "Side Information für standalone UTM-Anwendungen" auf Seite 298),
  - oder über den Set\_Character\_Convertion-Aufruf.

UPIC konvertiert bei eingeschalteter Code-Konvertierung alle Daten, die von diesem Server eintreffen, vor der Übergabe an das Client-Programm in den lokal verwendeten Code, und alle Daten, die vom Client-Programm an den Server gesendet werden, vor dem Senden in den Code des Servers. Das Client-Programm muss sich um die Konvertierung nicht mehr kümmern; Convert\_Incoming und Convert\_Outgoing dürfen nicht mehr durchlaufen werden.

Durch die automatische Code-Konvertierung wird die Möglichkeit geschaffen, mit einem einzigen CPI-C-Programm sowohl mit einer UTM-Anwendung in Unix- oder Windows-Systemen auf Basis des ASCII-Codes als auch mit einer UTM-Anwendung im BS2000/OSD auf Basis des EBCDIC-Codes zu kommunizieren (falls die Benutzerdaten keine Binärinformation enthalten, die bei der Codeumsetzung verfälscht würden).



#### VORSICHT!

Beachten Sie, dass die Nachrichten bei einer heterogenen Kopplung nur einmal konvertiert werden. Es dürfen nur Nachrichten konvertiert werden, die abdruckbare Zeichen enthalten. Bei einer homogenen Kopplung und bei der Kopplung Windows-System <-> Unix-System darf gar nicht konvertiert werden.

Das Euro-Zeichen hat im Windows-Zeichensatz den Wert 0x80, im ASCII Zeichensatz den Wert 0xa4 und ist im EBCDIC Zeichensatz das allgemeine Währungssymbol mit dem Wert 0x9f. Im strengen Sinne sind dies keine abdruckbaren Zeichen (8-Bit ASCII-Zeichensatz).



Bei UPIC auf Unix-Systemen und UPIC auf BS2000/OSD können Sie zusätzlich die mitgelieferten Konvertierungstabellen nach Ihren eigenen Erfordernissen ändern, compilieren und mit den üblichen Betriebssystem-Mitteln in den UPIC-Bibliotheken austauschen.

## 4.3.7 Benutzerdefinierte Code-Konvertierung für Windows-Systeme

Die Konvertierungstabellen sind in eine eigene dynamische Bibliothek ausgegliedert. Sie können dadurch die Konvertierungstabellen Ihren eigenen Bedürfnissen anpassen. Im

W Verzeichnis *upic-dir*\utmcnv32 sind die dazu notwendigen Dateien installiert. Es handelt

W sich dabei um:

kcsaeea.c, C-Source mit den Konvertierungstabellen der bisherigen UPIC-Versionen.
 Diese Datei ist aus Kompatibilitätsgründen in der mit dem Produkt ausgelieferten utmcnv32.dll enthalten.

kcxaent.c, C-Source mit vollständigen Konvertierungstabellen zwischen Windows Zeichensatz und EBCDIC.

utmcnv32.def, Def-Datei mit EXPORT-Anweisungen.

w - utmcnv32.rc, resource.h, Resource-Dateien mit Versionsinformationen.

Zum Erstellen der Bibliothek, sind die Versionsinformationen nicht zwingend erforderlich.

## W Mit einem Microsoft Visual C++ Developer Studio gehen Sie folgendermaßen vor:

- W Erstellen Sie ein neues Projekt mit dem Namen utmcnv32 im Verzeichnis
   W upic-dir\utmcnv32. Das Projekt muss vom Typ Dynamik-Link-Library sein.
- Fügen Sie die Dateien kcsaeea.c oder kcxaent.c, utmcnv32.def und gegebenenfalls utmcnv32.rc zu dem Projekt hinzu.
- W ► Erzeugen Sie mit diesem Projekt utmcnv32.dll.
- Wenn die Bibliothek utmcnv32.dll erfolgreich erstellt wurde, müssen Sie sie noch in das Verzeichnis kopieren, in dem die UPIC-Bibliothek upicw32.dll bzw.
   upicws32.dll steht, die von Ihrer Anwendung geladen wird. Das Verzeichnis wird meistens das Windows-Systemdirectory sein (z.B. \Windows\System oder Winnt\System32).
- Vergewissern Sie sich, dass die ursprüngliche Bibliothek utmcnv32.d11 entweder
   beim Kopieren überschrieben wird, oder gelöscht wurde, damit sie nicht fälschlicherweise anstelle der neuen Bibliothek vom System geladen wird.

- W Die Konvertierungstabellen sind in Form zweier Character Arrays der Größe 256 aufgebaut:
- w unsigned char kcsaebc[256] zur Konvertierung von ASCII Zeichen nach EBCDIC
- unsigned char kcseasc[256] zur Konvertierung von EBCDIC Zeichen nach ASCII
- Der EBCDIC-Code des ASCII-Zeichens n ist der Wert des n-ten Elements des Characters Array kcsaebc, also von kcsaebc[n].

### W Beispiele

W W

W

W

W

W W

W

- 1. "M" hat den ASCII-Code 4D hexadezimal oder 77 dezimal. kcsaebc[77] ist auf den Wert D4 hexadezimal gesetzt, das ist der EBCDIC-Code von "M".
- 2. Wenn Sie den Umlaut "Ä" (Code C4 hexadezimal in ISO 8859-1, Code 63 hexadezimal in EBCDIC.DF.04-1), der in den ursprünglichen Konvertierungstabellen nicht berücksichtigt wird, in Ihre eigenen Konvertierungstabellen einbauen wollen, so müssen Sie den Wert von kcsaebc[196] von 0xff nach 0xc4 ändern (ASCII → EBCDIC Konvertierung) und den Wert von kcseasc[99] von 0x1a nach 0xc4 ändern (EBCDIC → ASCII Konvertierung).

# 4.4 Kommunikation mit dem openUTM-Server

In diesem Abschnitt zeigen Beispiele, wie ein CPI-C-Programm mit Einschritt- und Mehrschritt-Vorgängen einer UTM-Anwendung kommunizieren kann. Bei einem Mehrschritt-Vorgang wird in der UTM-Anwendung eventuell mehr als eine Transaktion ausgeführt. Dies kann auch eine verteilte Transaktionsverarbeitung beinhalten (siehe Bild 13 auf Seite 76).

Die in den folgenden Beispielen verwendeten Aufrufe haben folgende Bedeutung:

- Anmelden an das Trägersystem UPIC (Enable\_UTM\_UPIC)
- Initialisieren der Conversation Characteristics (Initialize Conversation)
- Einrichten der Conversation (Allocate)
- Senden von Daten (Send\_Data; Sie können auch Send\_Mapped\_Data verwenden)
- Empfangen der Antwort (Receive; Sie k\u00f6nnen auch Receive\_Mapped\_Data verwenden)
- Abmelden vom Trägersystem UPIC (Disable\_UTM\_UPIC)

Zur Vereinfachung der Darstellung in den Bildern dieses Abschnitts wurde beim Senden und Empfangen die Zwischenspeicherung der Daten im lokalen UPIC-Speicher weggelassen.

## 4.4.1 Kommunikation mit einem Einschritt-UTM-Vorgang

Die nachfolgenden beiden Bilder zeigen mögliche Formen der Zusammenarbeit zwischen einer CPI-C-Anwendung und einer UTM-Anwendung bei einem Einschritt-Vorgang.

#### Ein Send- und ein Receive-Aufruf




Bild 10: Einschritt-Vorgang mit einem Send-/Receive-Aufruf

Das Programm wartet hier beim *Receive*-Aufruf, bis die Antwort von openUTM eintrifft. Mit CM\_COMPLETE\_DATA\_RECEIVED wird angezeigt, dass die Antwort komplett empfangen wurde. Dass es die letzte und einzige Nachricht war, ist am Returncode CM\_DEALLOCATE\_NORMAL zu erkennen. Statt *Send\_Data* und *Receive* können Sie auch *Send\_Mapped\_Data* und *Receive\_Mapped\_Data* verwenden.

Sollen größere Datenmengen übertragen werden, können auch bei Kommunikation mit einem Einschritt-Vorgang mehrere *Send-* und *Receive-*Aufrufe verwendet werden, siehe folgendes Bild.

#### Mehrere Send- und Receive-Aufrufe




Bild 11: Einschritt-Vorgang mit mehreren Send-/Receive-Aufrufen

Für jeden MPUT-Aufruf wird ein eigener Receive-Aufruf durchgeführt.

Nach dem ersten *Receive*-Aufruf wird durch CM\_NO\_STATUS\_RECEIVED zusammen mit CM\_OK angezeigt, dass noch weitere Nachrichten vorhanden sind. Deshalb ist ein zweiter *Receive*-Aufruf notwendig, mit dem die zweite und letzte Nachricht empfangen wird. Dass es die letzte Nachricht war, ist an CM\_DEALLOCATED\_NORMAL zu erkennen.

# 4.4.2 Kommunikation mit einem Mehrschritt-UTM-Vorgang

Das nachfolgende Bild zeigt eine mögliche Form der Zusammenarbeit zwischen einer CPI-C-Anwendung und einer UTM-Anwendung bei einem Mehrschritt-Vorgang. In diesem Beispiel werden mehrfach Daten gesendet und empfangen.




Bild 12: Mehrschritt-Vorgang

Die Kommunikation mit einem Mehrschritt-Vorgang ist dann notwendig, wenn die erste Antwort in der CPI-C-Anwendung verarbeitet werden muss, bevor die zweite Nachricht an openUTM geschickt wird.

# 4.4.3 Kommunikation mit einem Mehrschritt-UTM-Vorgang unter Nutzung von verteilter Transaktionsverarbeitung

Das nachfolgende Bild zeigt eine mögliche Form der Zusammenarbeit zwischen einer CPI-C-Anwendung und einer UTM-Anwendung bei einem Mehrschritt-Vorgang. In diesem Beispiel wird auf der UTM-Seite eine verteilte Transaktionsverarbeitung zwischen zwei UTM-Anwendungen veranlasst.




Bild 13: Mehrschritt-Vorgang mit verteilter Transaktionsverarbeitung

# 4.4.4 Transaktionsstatus abfragen

Mit jeder Benutzernachricht sendet die UTM-Anwendung Informationen über Zustand von Transaktion und Vorgang an den Client. Die CPI-C-Anwendung kann diese Information mit dem Aufruf *Extract\_Transaction\_State* lesen.

Die Statusinformation wird in einem 4 Bytes langen Feld gesendet. Die ersten beiden Bytes zeigen den Zustand von Vorgang und Transaktion an, die letzten beiden Bytes liefern Diagnoseinformationen, siehe Abschnitt "Extract\_Transaction\_State - Vorgangs- und Transaktionsstatus des Servers abfragen" auf Seite 144. Das Programm kann damit z.B. erkennen:

- ob der Verarbeitungsschritt mit oder ohne Transaktionsende abgeschlossen wurde,
- ob zusätzlich der Vorgang beendet wurde
- oder ob die Transaktion zurückgesetzt wurde

Das CPI-C-Programm kann entsprechend darauf reagieren und z.B. den Benutzer ausführlich darüber informieren, ob seine Eingabe erfolgreich übernommen wurde oder ob er sie nochmals an den Server schicken muss, da die Transaktion zurückgesetzt wurde.

# 4.5 Benutzerkonzept, Security und Wiederanlauf

Beim Trägersystem UPIC kann an der CPI-C- und der XATMI-Schnittstelle das UTM-Benutzerkonzept genutzt werden. Damit stehen bei der Client/Server-Kommunikation die für die Datensicherheit wichtigen Security-Funktionen und Wiederanlauf-Funktionen von openUTM zur Verfügung.

# 4.5.1 Benutzerkonzept

In einer UTM-Anwendung können UTM-Benutzerkennungen generiert und durch Passwörter einer bestimmten Komplexitätsstufe geschützt werden. Diese Benutzerkennungen sowie Passwörter und deren Komplexitätsstufe müssen in der UTM-Anwendung mit USER-Anweisungen generiert werden. Jede für eine UTM-Anwendung generierte Benutzerkennung kann sowohl von einem Client-Programm als auch von einem Terminalbenutzer verwendet werden.

Das an der CPI-C- und XATMI-Schnittstelle realisierte Benutzerkonzept wirkt für die Dauer einer Conversation, d.h. beim Aufbau jeder Conversation muss das Programm die Berechtigungsdaten (Benutzerkennung und ggf. das Passwort) an openUTM übergeben. In openUTM kann sich ein Client-Programm auch über einen Anmelde-Vorgang (SIGNON-Vorgang; siehe openUTM-Handbuch "Anwendungen programmieren mit KDCS") anmelden.

#### Mehrfaches Anmelden unter einer UTM-Benutzerkennung

Ist eine UTM-Benutzerkennung mit Vorgangs-Wiederanlauf (USER ...,RESTART=YES) generiert, dann verknüpft openUTM mit der UTM-Benutzerkennung einen wiederanlauffähigen Vorgangskontext, der über die Benutzerkennung implizit zugeordnet wird.

Unter einer solchen UTM-Benutzerkennung kann zu einer Zeit nur ein Client-Programm oder nur ein Terminalbenutzer mit der UTM-Anwendung arbeiten.

Ist in einer Anwendung, die mehrfaches Anmelden unter einer Benutzerkennung (SIGNON ..., MULTI-SIGNON=YES) erlaubt, eine UTM-Benutzerkennung ohne Wiederanlauf (USER ...,RESTART=NO) generiert, dann ist ein mehrfaches Anmelden unter dieser Benutzerkennung möglich. Hier wird der wiederanlauffähige Vorgangskontext nicht benötigt.

# 4.5.2 Security-Funktionen

Folgende Security-Funktionen sind in openUTM realisiert:

Zugangsschutzfunktionen

Diese Funktionen werden in openUTM durch UTM-Benutzerkennungen und Passwörter einer bestimmten Komplexitätsstufe realisiert. Die Nutzung dieser Funktionen wird bei CPI-C und XATMI wie folgt realisiert:

Bei CPI-C gibt es die Aufrufe

Set\_Conversation\_Security\_Type: Typ des Zugangsschutzes festlegen Set\_Conversation\_Security\_User\_ID: UTM-Benutzerkennung angeben Set\_Conversation\_Security\_Password: Zugehöriges Passwort angeben

zusätzlich bei UPIC

Set\_Conversation\_Security\_New\_Password: neues Passwort vergeben

Diese Aufrufe müssen Sie vor dem Einrichten der Conversation absetzen.

Falls die Anmeldung nicht erfolgreich war, steht nach einem *Receive*- oder *Receive\_Mapped\_Data* zusätzlich noch folgender Aufruf zur Verfügung:

Extract\_Secondary\_Return\_Code: erweiterten Returncode abfragen

 An der Schnittstelle XATMI gibt es beim Aufruf tpinit() entsprechende Parameter, mit denen diese Zugangsschutzfunktionen aktiviert werden (siehe Abschnitt "tpinit - Client initialisieren" auf Seite 261).

Sobald das CPI-C- oder XATMI-Programm diese Aufrufe verwendet, werden implizit auch die nachfolgend geschilderten Zugriffsschutz- und Datensicherheitsfunktionen wirksam.

#### Zugriffsschutzfunktionen

Damit bestimmte Services der UTM-Server-Anwendung nur einem ausgewählten Benutzerkreis zugänglich sind, können Sie wahlweise das Lock-/Keycode-Konzept oder das Access-List-Konzept von openUTM verwenden (siehe openUTM-Handbuch "Konzepte und Funktionen"):

- Beim Lock/Keycode-Konzept können den Transaktionscodes (Services) und den LTERM-Partnern der UTM-Server-Anwendung Lockcodes zugeordnet werden. Nur Benutzer oder Clients, deren Benutzerkennungen die entsprechenden Keycodes zugeordnet sind, können auf diese Objekte zugreifen. Bei der Generierung wird der Benutzerkennung ein Keyset mit einem oder mehreren Keycodes zugeordnet (USER ...,KSET=Keyset-Name). Das Keyset legt fest, auf welche Services der UTM-Anwendung der Client zugreifen darf.
- Beim Access-List-Konzept werden Rollen in Form von Keycodes definiert. Die Transaktionscodes werden mit Access-Lists geschützt. Jeder Benutzerkennung werden eine oder mehrere Rollen zugeordnet (Generierunganweisung USER ...,KSET=). Ein Client darf über eine bestimmte Benutzerkennung nur dann auf einen Service zugreifen, wenn mindestens eine seiner Rolle in der Access-List enthalten ist. Zusätzlich können auch LTERM-Partnern Rollen zugeordnet werden, dann gilt Entsprechendes für den Zugriff über einen LTERM-Partner.
- Datensicherheit durch Benutzer-spezifische Langzeitspeicher (ULS)

Per Generierung kann jeder UTM-Benutzerkennung ein Benutzer-spezifischer Langzeitspeicher zugeordnet werden. Auf diesen Speicher können Teilprogramme des Benutzers/Clients und vom Administrator gestartete Programme zugreifen, wobei konkurrierende Zugriffe von openUTM synchronisiert werden. Die Informationen im ULS bleiben über das Vorgangsende hinaus erhalten. Sie werden nicht gelöscht, sondern können nur durch Null-Nachrichten überschrieben werden. Der ULS dient zur Übergabe von Daten zwischen Vorgängen und Programmen des Benutzers.

Mit der KDCDEF-Steueranweisung ULS wird jeder Benutzerkennung der UTM-Anwendung ein Benutzer-spezifischer Langzeitspeicher ULS zugeordnet.

Innerhalb von openUTM werden Security-Funktionen in einer Client/Server-Umgebung wie folgt realisiert:

 Vor dem Start eines UTM-Services werden die Berechtigungsdaten, die vom Client kommen, validiert und es wird die entsprechende UTM-Benutzerkennung zusammen mit dem dazugehörigen Keyset zugeordnet. Dies entspricht etwa einem KDCSIGN eines Terminalbenutzers unmittelbar vor dem Vorgangsstart.

Falls die Gültigkeitsdauer des Benutzerpassworts abgelaufen ist und die UTM-Anwendung mit Grace-Sign-On generiert ist, dann ist eine Anmeldung immer noch möglich, siehe Seite 80.

- Wird das Lock/Keycode oder das Access-List-Konzept eingesetzt, dann prüft openUTM, ob der Service unter dieser Benutzerkennung und über diesen LTERM-Partner gestartet werden darf. Wenn ja, dann erscheint im UTM-Service die vom Client übergebene UTM-Benutzerkennung im Kopf des Kommunikationsbereichs (KB-Kopf). Die mit dieser UTM-Benutzerkennung verknüpften Berechtigungen (Keyset) sind wirksam.
- 3. Die ULS-Blöcke, die der vom Client übergebenen UTM-Benutzerkennung zugeordnet sind, können verwendet werden. Melden sich mehrere Clients unter einer Benutzerkennung an, dann verwenden diese gemeinsam denselben ULS-Block, da pro Benutzerkennung immer nur ein ULS-Block existiert.
- 4. Am Ende des Vorgangs wird die Zuordnung (1. bis 3.) wieder aufgehoben.

## Anmeldung nach Ablauf des Passwortes (Grace-Sign-On)

Ist die UTM-Anwendung mit Grace-Sign-On generiert, dann kann sich ein Client auch nach Ablauf des Passwortes noch an die Anwendung anmelden. Ist für den UPIC-Client kein Anmelde-Vorgang generiert, so erhält das Programm in diesem Fall nach einem *Receive*-oder *Receive\_Mapped\_Data-*Aufruf den Returncode CM\_SECURITY\_NOT\_VALID. Zusätzliche Informationen werden in Form eines sekundären Returncodes geliefert. Dieser enthält bei abgelaufenem Passwort einen der folgenden Werte:

- CM\_SECURITY\_PWD\_EXPIRED\_RETRY, wenn die Anwendung mit Grace-Sign-On generiert ist. In diesem Fall kann das Programm beim nächsten Anmelden mit Set\_Conversation\_Security\_New\_Password ein neues Passwort setzen. Dies muss sich vom bisherigen Passwort unterscheiden und den gleichen Anforderungen wie das bisherige genügen (Länge, Komplexität wie z.B. Sonderzeichen).
- CM\_SECURITY\_PWD\_EXPIRED\_NO\_RETRY, wenn die Anwendung nicht mit Grace-Sign-On generiert ist. In diesem Fall kann der Client-Benutzer sich nicht mehr unter diese UTM-Benutzerkennung anmelden. Er muss den Administrator der UTM-Anwendung darum bitten, ein neues Passwort für ihn einzutragen.

Der sekundäre Returncode eines *Receive-* oder *Receive\_Mapped\_Data-*Aufrufs kann auch mit einem nachfolgenden CPI-C-Aufruf *Extract\_Secondary\_Returncode* abgefragt werden. *Extract\_Secondary\_Returncode* gibt den sekundären Returncode des letzten *Receive-* oder *Receive\_Mapped\_Data-*Aufrufs zurück.

#### 4.5.3 Wiederanlauf

Ein echter Wiederanlauf ist nur mit der CPI-C-Schnittstelle von UPIC möglich, da nur diese mit Mehrschritt-UTM-Vorgängen kommunizieren kann. Bei der Schnittstelle XATMI kann allerdings ebenfalls die letzte Ausgabenachricht gelesen werden, siehe Abschnitt "Wiederanlauf" auf Seite 252. Die folgende Beschreibung bezieht sich daher nur auf CPI-C-Client-Programme.

Mit der UTM-Benutzerkennung ist ein Vorgangskontext verbunden. Der Vorgangskontext enthält z.B. die letzte Ausgabenachricht und Vorgangsdaten wie KB und LSSBs usw. Zusätzlich kann der Client auch einen Client-Kontext an die UTM-Anwendung senden, siehe Abschnitt "Wiederanlauf mit Client-Kontext" auf Seite 83.

Die Wiederanlauffähigkeit hängt davon ab, wie eine UTM-Benutzerkennung generiert ist:

- Ist eine UTM-Benutzerkennung mit USER ...,RESTART=YES (Standardwert) generiert, dann führt openUTM nach Systemausfällen oder nach dem Verlust der Verbindung zum Client einen Vorgangs-Wiederanlauf durch. D.h. openUTM reaktiviert für die Benutzerkennung den Vorgangskontext und ggf. den Client-Kontext.
- Ist eine UTM-Benutzerkennung mit RESTART=NO generiert, dann führt openUTM keinen Vorgangs-Wiederanlauf durch. Auch nicht, wenn der vom Client verwendete LTERM-Partner mit LTERM ...,RESTART=YES generiert ist.

Vorgangs-Wiederanlauf heißt: Nach erneutem Anmelden des Clients setzt die Verarbeitung am letzten Sicherungspunkt eines noch offenen Vorgangs wieder auf. openUTM überträgt die letzte Nachricht des noch offenen Vorgangs und ggf. den Client-Kontext erneut an den Client. Dieser kann den Vorgang dann weiterführen.

Existiert unter der Benutzerkennung ein offener Vorgang für den Client, dann muss dieser Vorgang unmittelbar nach dem nächsten Anmelden weitergeführt werden, sonst beendet openUTM den offenen Vorgang abnormal.

Das Client-Programm muss den Wiederanlauf initiieren, indem es zuerst eine neue Conversation aufbaut und dabei beim Aufruf Set\_TP\_Name den Transaktionscode KDCDISP übergibt. Das folgende Beispiel skizziert ein solches "Wiederanlauf-Programm" für CPI-C.

#### **Beispiel**

```
Initialize Conversation (...)
Set Conversation Security Type (..., CM SECURITY PROGRAM...)
                                                                          1.
Set Conversation Security User ID (..., "UTMUSER1",...)
                                                                          1
Set Conversation Security-Password (..., "SECRET",...)
                                                                          1.
Set TP Name (..., "KDCDISP"....)
                                                                          2.
Allocate (...)
Send_Data (...)
                                                                          3.
          /* Leere Nachricht */
Receive (...)
  return code=CM OK
          /* Vorgang offen, Senderecht geht an Client */
          /* Kommunikation mit UTM-Vorgang fortsetzen */
  status received=CM SEND RECEIVED
                                                                          4.
         oder
  return code=CM DEALLOCATED NORMAL
                                                                          5.
                                                        */
          /* Vorgangsende, Wiederanlauf beendet
         oder
  return code=CM TP NOT AVAILABLE NO RETRY
                                                                          6.
          /* Wiederanlauf nicht möglich
                                                        */
```

- 1. Das Programm benutzt die Zugangsschutz-Funktionen von openUTM und setzt explizit die UTM-Benutzerkennung und das Passwort.
- 2. Das Programm muss für den Wiederanlauf *TP\_name* auf KDCDISP setzen.
- 3. Bei *Send\_Data* dürfen keine Daten gesendet werden, d.h. *send\_length* muss auf 0 gesetzt sein ("Leere Nachricht").
- 4. Die Verarbeitung und die Kommunikation mit dem UTM-Vorgang können fortgesetzt werden.
- 5. Das Programm hat bereits die letzte Ausgabenachricht erhalten, auf UTM-Seite ist kein Vorgang mehr offen.
- 6. Wegen UTM-Neugenerierung ist kein Wiederanlauf möglich.

Als Ergebnis eines solchen Wiederanlauf-Programms erhält der Client beim *Receive* immer die letzte Ausgabenachricht von openUTM.

Ein Benutzer kann sich unter einer bestimmten Benutzerkennung auf verschiedene Arten an einem UTM-Server anmelden:

- von einem Terminal aus
- über einen Transportsystem-Client
- über Client-Programme mit verschiedenen Trägersystemen

Ein Wiederanlauf durch ein Client-Programm ist nur möglich, wenn die Benutzerkennung zuletzt auch von einem Client-Programm mit demselben Trägersystem verwendet wurde. Ist dies nicht der Fall, dann lehnt openUTM die Anmeldung des Client-Programms ab (CM\_SECURITY\_NOT\_VALID), da der offene Vorgang zunächst von dem Partner beendet werden muss, der ihn gestartet hat.

Ist beim Conversation-Aufbau mit KDCDISP kein offener Vorgang vorhanden, so beendet openUTM die Conversation nach dem Senden der letzten Ausgabenachricht des vorherigen Vorgangs. Wurde der letzte Vorgang von einem anderen Partner gestartet, dann übergibt openUTM keine Nachricht (Returncode CM TP NOT AVAILABLE NO RETRY).



Um die genannten Probleme zu vermeiden, sollte eine mit RESTART=YES generierte UTM-Benutzerkennung entweder nur von Client-Programmen mit gleichem Trägersystem oder nur von Terminalbenutzern verwendet werden.

Ist nach einer Neugenerierung der UTM-Anwendung kein Anwendungskontext vorhanden, dann erhält das Programm den Returncode CM\_TP\_NOT\_AVAILABLE\_NO\_RETRY. openUTM beendet die Conversation.

Offene Vorgänge eines Client mit Wiederanlauffähigkeit werden vom openUTM-Tool KDCUPD ab der openUTM Version 5.1 übertragen.

#### Wiederanlauf mit Client-Kontext

Der Client kann mit jeder Benutzernachricht einen so genannten "Client-Kontext" an die UTM-Anwendung schicken. Ein Client-Kontext besteht aus einer maximal 8 Byte langen Zeichenkette. Dies kann z.B. die Uhrzeit oder eine Nachrichten-ID sein.

Falls die Benutzerkennung mit RESTART=YES generiert ist, dann wird der Client-Kontext von openUTM so lange gesichert, bis die Conversation beendet oder bis der Kontext durch einen neuen Kontext überschrieben wurde.

Wenn der Client einen Wiederanlauf anfordert, dann überträgt openUTM den Client-Kontext zusammen mit der letzten Dialog-Nachricht an den Client. Damit kann das Programm anhand des Client-Kontexts eindeutig feststellen, an welcher Stelle im Dialog der Wiederanlauf stattfindet und wie es darauf reagieren muss, z.B. durch Ausgabe eines bestimmten Formulars. Zum Setzen und Lesen des Client-Kontexts gibt es folgende UPIC-Aufrufe:

Set\_Client\_Context: Client-Kontext setzen

Extract\_Client\_Context: Den letzten von openUTM gesendeten Client-Kontext ausgeben

Verschlüsselung CPI-C-Schnittstelle

# 4.6 Verschlüsselung

Clients greifen häufig über offene Netze auf UTM-Services zu. Damit besteht die Möglichkeit, dass Unbefugte auf der Leitung mitlesen und z.B. Passwörter für UTM-Benutzerkennungen oder sensible Benutzerdaten ermitteln. Um dies zu verhindern, unterstützt openUTM die Verschlüsselung von Passwörtern und Benutzerdaten für Client-Verbindungen.

Die Verschlüsselung kann bei openUTM auch dazu verwendet werden, den Zugang durch Clients und den Zugriff auf bestimmte Services zu kontrollieren. openUTM verwendet zum Verschlüsseln eine Kombination aus symmetrischem AES- oder DES-Schlüssel und asymmetrischem RSA-Schlüssel.

## Verschlüsselungsverfahren

Passwörter und Benutzerdaten auf einer Verbindung werden mit einem symmetrischen Schlüssel verschlüsselt. Dies ist entweder ein AES- oder ein DES-Schlüssel. Client und UTM-Anwendung verwenden denselben symmetrischen Schlüssel zum Ver- und Entschlüsseln der Nachrichten. Dieser Schlüssel wird vom Client erzeugt und beim Verbindungsaufbau an die UTM-Anwendung übertragen, der Schlüssel wird nur für diese eine Verbindung verwendet.

Zur Erhöhung der Sicherheit wird der AES- bzw. DES-Schlüssel selbst verschlüsselt übertragen. Dazu werden für die UTM-Anwendung bei der Generierung ein oder mehrere RSA-Schlüsselpaare erzeugt. Ein RSA-Schlüsselpaar besteht aus einem öffentlichen und einem privaten Schlüssel. Der öffentliche Schlüssel wird direkt beim Aufbau der Verbindung von der UTM-Anwendung an den Client übertragen. Der Client verschlüsselt damit den AES-bzw. DES-Schlüssel. Zur Entschlüsselung dieses Schlüssels verwendet die UTM-Anwendung den privaten Schlüssel, der nur der UTM-Anwendung bekannt ist.

In openUTM werden abhängig von der Generierung bis zu vier verschiedene RSA-Schlüsselpaare der Modulo-Länge 200, 512, 1024 und 2048 erzeugt.

CPI-C-Schnittstelle Verschlüsselung

Mit Hilfe dieser Schlüssel lassen sich über die UTM-Generierung (Operand ENCRYPTION-LEVEL) unterschiedliche Verschlüsselungsebenen festlegen, siehe Tabelle.

Generierte Verschlüsselungsebene	Modulo-Länge des RSA- Schlüssels	Symmetrischer Schlüssel
TRUSTED	kein Schlüssel	kein Schlüssel
NONE	situationsabhängig	situationsabhängig
1	200	DES
2	512	AES
3	1024	AES
4	2048	AES

Tabelle 7: Generierte Verschlüsselungsebenen und zugehörige Schlüssel

Jedes RSA-Schlüsselpaar kann in openUTM per Administration geändert und aktiviert werden. Nur aktivierte RSA-Schlüssel werden auch verwendet. Zusätzlich besteht für den UPIC-Client die Möglichkeit, den öffentlichen Schlüssel vorab lokal zu hinterlegen. Beim Verbindungsaufbau wird der empfangene öffentliche Schlüssel anhand des hinterlegten öffentlichen Schlüssels überprüft.

Der aktive RSA-Schlüssel kann über Aufrufe der UTM-Administrationsschnittstelle oder mit dem Administrationstool openUTM-WinAdmin ausgelesen und gelöscht werden.

# Voraussetzungen

Voraussetzung für die Verschlüsselung zwischen openUTM und UPIC-Clients ist, dass auf beiden Seiten die Lizenz zum Verschlüsseln vorhanden ist. Aus rechtlichen Gründen werden die Verschlüsselungs-Funktionen von openUTM als eigenes Produkt (openUTM-Crypt) ausgeliefert, das separat installiert werden muss.

Wenn bei openUTM für diesen Partner eine Verschlüsselungsebene 1 bis 4 generiert ist, diese Voraussetzungen jedoch nicht erfüllt sind, dann wird der Verbindungsaufbau abgelehnt. Dies kann im Einzelnen folgende Gründe haben:

- Der Client unterstützt keine Verschlüsselung, weil die Verschlüsselungsfunktionalität nicht installiert ist oder weil die UPIC-Version eine Exportversion ist.
- openUTM selbst kann mangels geeigneter Verschlüsselungsbibliothek (Exportversion) nicht verschlüsseln.

Verschlüsselung CPI-C-Schnittstelle

#### **Ablauf**

Beim Verbindungsaufbau des Client zur UTM-Anwendung erhält openUTM vom Client die Information, ob er Verschlüsselung unterstützt.

Wenn die Verbindung zwischen Client und Server zustande gekommen ist und von beiden Partnern Verschlüsselung unterstützt wird, dann sendet der Client an den Server die Information, bis zu welcher Verschlüsselungsebene er die Verschlüsselung unterstützt. Der Server vergleicht dies mit seiner Generierung für diesen Partner.

Abhängig von der Verschlüsselungsebene, die für den Client in der UTM-Anwendung generiert ist, können unterschiedliche Situationen auftreten:

#### **ENCRYPTION-LEVEL=TRUSTED**

Der Client ist als vertrauenswürdig generiert. In diesem Fall fordert openUTM keine Verschlüsselung an. Der Client kann auch keine Verschlüsselung erzwingen.

#### **ENCRYPTION-LEVEL=NONE**

In diesem Fall sendet die UTM-Anwendung den RSA-Schlüssel mit der größten Modulo-Länge an den Client. Dieser RSA-Schlüssel bestimmt die Verschlüsselungsebene.

Je nach Länge des erhaltenen RSA-Schlüssels erzeugt der Client einen AES-Schlüssel (bei RSA-Schlüssellänge  $\geq$  512) oder einen DES-Schlüssel (bei RSA-Schlüssellänge = 200). Der Client verschlüsselt den AES- bzw. DES-Schlüssel mit dem RSA-Schlüssel und schickt ihn an den Server zurück. openUTM speichert den Schlüssel für die spätere Verwendung auf dieser Verbindung.

Es werden standardmäßig nur Passwörter verschlüsselt.

Der Client kann jedoch die Verschlüsselung der Benutzerdaten über das Schlüsselwort ENCRYPTION\_LEVEL in der upicfile oder über den Aufruf Set\_Conversation\_Encryption\_Level erzwingen.

#### Hinweis

Wenn die Verschlüsselungsfunktionalität nicht installiert ist, dann werden Passwörter und Benutzerdaten unverschlüsselt ausgetauscht.

CPI-C-Schnittstelle Verschlüsselung

#### **ENCRYPTION-LEVEL=1**

Der öffentliche RSA-Schlüssel der Modulo-Länge 200 wird an den Client gesendet. Der Client erzeugt einen DES-Schlüssel, verschlüsselt ihn mit dem RSA-Schlüssel und und sendet ihn zurück. openUTM speichert den DES-Schlüssel für die spätere Verwendung.

Es werden Passwörter und Benutzerdaten verschlüsselt.

Der Aufruf Set\_Conversation\_Encryption\_Level oder der Eintrag ENCRYPTION LEVEL in der upicfile haben keine Wirkung.

#### ENCRYPTION-LEVEL=2. 3 oder 4

Der UTM-Server sendet den öffentlichen RSA-Schlüssel, der zu der jeweiligen Ebene gehört. Dieser hat die Länge 512, 1024 oder 2048, siehe Tabelle 7 auf Seite 85.

Der Client erzeugt einen AES-Schlüssel, verschlüsselt ihn mit dem RSA-Schlüssel und sendet ihn an den Server zurück. openUTM speichert den AES-Schlüssel für die spätere Verwendung auf dieser Verbindung.

Es werden Passwörter und Benutzerdaten verschlüsselt.

Der Aufruf Set\_Conversation\_Encryption\_Level oder der Eintrag ENCRYPTION\_LEVEL in der upicfile haben keine Wirkung.

Die Verschlüsselungsebene *client-level* der Conversation kann mit dem Aufruf *Extract\_Conversation\_Encryption\_Level* ausgelesen werden, am besten nach dem Aufruf *Allocate*.

## Verschlüsselung bei geschütztem TAC

Ein Vorgang einer UTM-Anwendung kann geschützt werden, indem dem zugehörigen TAC per Generierung im Operanden ENCRYPTION-LEVEL=*tac-level* eine Verschlüsselungsebene zugeordnet wird. D.h., dass ein Client den so geschützten Vorgang nur dann aufrufen kann, wenn die Daten entsprechend verschlüsselt übertragen werden. Abhängig von der Generierung des Client und der Verschlüsselungsebene des TAC können dabei folgende Situationen auftreten:

## TRUSTED ist für den Client generiert

openUTM fordert keine Verschlüsselung an, der Client kann auch geschützte Vorgänge starten. Der Client kann keine Verschlüsselung erzwingen, da keine Schlüssel ausgetauscht wurden.

Verschlüsselung CPI-C-Schnittstelle

#### NONE ist für den Client generiert

openUTM fordert in diesem Fall keine Verschlüsselung an.

Wenn sich beim Verbindungsaufbau eine Verschlüsselungsebene *client-level* > 0 ergeben hat und wenn eine Conversation initialisiert wird, deren TAC Verschlüsselung der Ebene 1 oder 2 erfordert (*tac-level*), dann gibt es folgende Möglichkeiten:

client-level ≥ tac-level
 wobei der Client für diese Conversation die Verschlüsselung eingeschaltet hat.

Der Vorgang kann gestartet werden. Der Client sendet schon die ersten Benutzerdaten verschlüsselt.

client-level ≥ tac-level
 wobei der Client für diese Conversation von sich aus keine Verschlüsselung eingeschaltet und noch keine Benutzerdaten gesendet hat.

Der Vorgang kann gestartet werden. Die UTM-Anwendung übergibt alle Ausgaben verschlüsselt auf der Ebene *client-level* an den Client. Der Client verschlüsselt nun ebenfalls alle weiteren Nachrichten an openUTM auf der Ebene *client-level*.

client-level < tac-level</li>


Der UPIC-Client hat schon Benutzerdaten gesendet, die entweder nicht verschlüsselt waren oder mit der niedrigeren Verschlüsselungsebene verschlüsselt waren.

openUTM beendet die Conversation.


## 1, 2, 3 oder 4 ist für den Client generiert


Wird eine Conversation initialisiert, deren TAC Verschlüsselung der Ebene 1 oder 2 erfordert (*tac-level*), dann gibt es folgende Möglichkeiten:


- client-level ≥ tac-level
   Der Vorgang kann gestartet werden.
- client-level < tac-level</li>
   Der Vorgang kann nicht gestartet werden, openUTM beendet die Conversation.



#### 4.7 **Multiple Conversations**







mehrere Threads gestartet werden können. Unter Threads versteht man parallel laufende X/W X/W Programmteile innerhalb eines Prozesses, in denen Verarbeitungsschritte unabhängig von-X/W einander bearbeitet werden können. Threads werden deshalb auch oft nebenläufige Pro-X/W zesse genannt. Der Einsatz von Threads entspricht quasi einem Multi-Processing, das vom X/W Programm selbst verwaltet wird und im selben Prozess abläuft wie das Programm selbst.

- X/W CPI-C-Clients, die auf Systemen mit Multithreading ablaufen und entsprechend implementiert sind, können also zu einem Zeitpunkt mit mehreren UTM-Services gekoppelt werden. X/W
- X/W CPI-C-Clients, die auf Systemen ablaufen, die kein Multithreading unterstützen, können zu X/W einem Zeitpunkt nur eine Conversation unterhalten. Erst wenn diese Conversation abge-X/W baut ist, kann eine neue aufgebaut werden.
- X/W Wenn eine Client-Anwendung gleichzeitig mehrere Conversations bearbeiten will, dann X/W muss jede einzelne dieser Conversations in einem eigenen Thread unabhängig von den X/W anderen Conversations bearbeitet werden. Dabei müssen Sie folgendes beachten:
  - Der erste Thread des Prozesses, in dem die anderen Threads gestartet werden, ist der Main-Thread. Im Main-Thread kann - wie in jedem anderen Prozess - auch eine Conversation aufgebaut werden.
- X/W Für jede weitere Conversation, die das Programm aufbauen und parallel bearbeiten X/W soll, muss explizit ein Thread gestartet werden. Zum Starten der Threads stehen X/W Systemaufrufe zur Verfügung. Diese Systemaufrufe sind abhängig vom Betriebssystem X/W und vom verwendeten Compiler (siehe Beispiel auf Seite 92).
- X/W In jedem der gestarteten Threads muss die Ablaufumgebung für den CPI-C-Client X/W gestartet werden. Dazu muss in jedem Thread ein Enable\_UTM\_UPIC-Aufruf abgesetzt X/W werden. Dabei kann sich das CPI-C-Programm in allen Threads mit demselben oder auch mit verschiedenen Namen anmelden.

X/W

X/W

X/W

X/W

- In jedem einzelnen Thread müssen die Conversation Characteristics mit einem
   In jedem einzelnen Thread müssen die Conversation Characteristics mit einem
   Initialize\_Conversation-Aufruf gesetzt werden. Dabei wird der Conversation von UPIC
   eine eigene Conversation-ID zugeordnet.
- Jede Conversation-ID kann nur innerhalb des Threads benutzt werden, in dem die zugehörige Conversation initialisiert und aufgebaut wurde. Wird die Conversation-ID in einem anderen Thread bei einem CPI-C-Aufruf angegeben, dann liefert UPIC den Returncode CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK zurück.
- In jedem Thread muss sich das Programm mit Disable\_UTM\_UPIC bei UPIC abmelden,
   bevor der Thread beendet wird.
- Der Main-Thread darf sich erst beenden, wenn alle anderen Threads abgemeldet und beendet sind.
- WW Die Abläufe innerhalb des Client-Programms sind im folgenden Bild dargestellt.

Upic-Local:Upic-Local unterstützt die Funktion "Multiple Conversations" nicht.








Bild 14: Starten mehrerer Threads innerhalb eines Prozesses (die grau unterlegte Fläche entspricht dem Prozess, in dem das Client-Programm abläuft)

## **■ Beispiel für "Multiple Conversation" (in Visual C++ für Windows-Systeme)**

W Das zu diesem Schema gehörende Client-Programm hat den folgenden Aufbau:

```
W
    void main ()
                                                                           1.
W
W
        . . .
W
        thrd[0] = CreateThread(...,UpicThread,...);
                                                                            2.
W
        thrd[1] = CreateThread(...,UpicThread....);
W
W
        Enable UTM UPIC (...);
                                                                            3.
W
W
        /* Aufrufe zum Aufbauen und Bearbeiten einer Conversation im
                                                                            */
        /* Main-Thread:
W
                                                                            */
W
        Initialize Conversation (...)
W
W
        Allocate (...)
W
W
        Send Data (...)
W
W
        Receive (...)
W
        . . .
W
        Disable_UTM_UPIC (...);
W
        . . .
W
        WaitforMultipleObjects(2,&thrd[0],...);
                                                                            4.
W
        ExitProcess (0):
                                                                            5.
W
    }
W
    DWORD WINAPI UpicThread(LPV0ID arg)
                                                                           6.
W
W
W
        Enable_UTM_UPIC (...);
W
W
        /* Aufrufe zum Aufbauen und Bearbeiten der Conversation im Thread*/
W
        /* wie im Main-Thread unter 3.
W
W
        Disable_UTM_UPIC (...):
W
W
        ExitThread(0):
                                                                            7.
W
```

- W
- 1. Prozess und Main-Thread werden gestartet.
- W W W W

W

- Starten zweier weiterer Threads über den entsprechenden Systemaufruf. Der Systemaufruf ist abhängig vom System und vom verwendeten Compiler.
   Jeder Thread wird mit der Funktion UpicThread() gestartet. In UpicThread() wird eine Conversation aufgebaut und bearbeitet (siehe 6.). UpicThread ist ein frei wählbarer Name.
- W W W W
- 3. Jeder Thread muss explizit einen Enable\_UTM\_UPIC- und einen Disable\_UTM\_UPIC- Aufruf ausführen. An dieser Stelle meldet sich der Main-Thread bei UPIC an. Nach dem Enable\_UTM\_UPIC-Aufruf können dann die CPI-C-Aufrufe für den Aufbau einer Conversation im Main-Thread und zum Bearbeiten dieser Conversation abgesetzt werden. Es können mehrere Conversations nacheinander im Main-Thread bearbeitet werden. Nach Beendigung der Conversation im Main-Thread muss sich dieser mit Disable\_UTM\_UPIC abmelden.
- 4. Der Main-Thread wartet, bis sich die beiden von ihm gestarteten Threads beenden.
- W 5. Ende des Prozesses und des Main-Threads.
- W W W

W

- 6. *UpicThread()* ist die Funktion, die aufgerufen wird, wenn ein neuer Thread gestartet wird. In ihr meldet sich der jeweilige Thread mit *Enable\_UTM\_UPIC* bei UPIC an und bearbeitet "seine Conversation" (mit *Initialize\_Conversation*, *Set\_...*, *Send\_Data*, *Receive ...*). Auch hier können mehrere Conversations <u>nacheinander</u> bearbeitet werden. Nach Beenden der letzten Conversation meldet sich der Thread mit *Disable\_UTM\_UPIC* ab.
- W W W
- *UpicThread()* muss so programmiert werden, dass sich die nebeneinander laufenden Threads nicht gegenseitig beeinträchtigen. Der Code muss also so gestaltet werden, dass er gleichzeitig von mehreren Threads ausgeführt werden kann, d.h. die verwendeten Funktionen dürfen sich nicht gegenseitig den Kontext zerstören.
- W 7. Ende des Threads.
- W W
- Mit openUTM-Client wird die Source für ein Beispielprogramm zu "Multiple Conversations" ausgeliefert (siehe Abschnitt "Programmbeispiele für Windows-Systeme" auf Seite 345).

# 4.8 DEFAULT-Server und DEFAULT-Name eines Client

In der Praxis ist es häufig so, dass ein Client hauptsächlich mit einem bestimmten UTM-Server kommuniziert. Um die Konfigurierung von UPIC-Clients und die Programmierung von CPI-C-Client-Programmen für diesen Fall zu vereinfachen, können Sie in der upicfile einen DEFAULT-Server für Ihre Client-Anwendung definieren (siehe Seite 304). Um mit dem DEFAULT-Server verbunden zu werden, kann das Client-Programm beim Initialisieren der Conversation mit *Initialize\_Conversation* auf die Angabe eines Symbolic Destination Namens verzichten. Es übergibt einen leeren Namen an UPIC und wird dann automatisch mit dem DEFAULT-Server verbunden.

Sie können darüber hinaus einen Service am DEFAULT-Server als DEFAULT-Service definieren. Dazu geben Sie im Eintrag des DEFAULT-Server in der upicfile den Transaktionscode dieses Services an. Gibt das CPI-C-Programm dann beim Initialisieren einer Conversation zum DEFAULT-Server keinen Transaktionscode an (es ruft Set\_TP\_Name nicht auf), wird die Conversation automatisch zu dem DEFAULT-Service aufgebaut. Soll ein anderer Service am DEFAULT-Server gestartet werden, dann muss das Client-Programm mit Set\_TP\_Name den Transaktionscode dieses Service an UPIC übergeben (z.B. beim Vorgangs-Wiederanlauf muss TP\_name=KDCDISP gewählt werden).

Ebenso können Sie in der upicfile einen DEFAULT-Namen für die lokale CPI-C-Client-Anwendung definieren. Gibt das Client-Programm beim Anmelden der Anwendung bei UPIC (mit *Enable\_UTM\_UPIC*) einen leeren lokalen Anwendungsnamen an, dann wird der Client mit dem DEFAULT-Namen bei UPIC angemeldet und UPIC verwendet die dem DEFAULT-Namen zugeordneten Adressinformationen zum Aufbau der Conversation.

Bei der Verwendung eines DEFAULT-Namens für die CPI-C-Anwendung kann es vorkommen, dass sich mehrere Programmläufe eines UPIC-Client zur gleichen Zeit mit demselben Namen bei einer UTM-Anwendung anmelden wollen. Das ist dann der Fall, wenn das Client-Programm mehrfach parallel gestartet wird oder ein Programm parallel mehrere Conversations zu einer UTM-Anwendung aufbauen will (Multiple Conversations). Damit diese Anmeldungen von der Server-Anwendung akzeptiert werden können, müssen die im folgenden Abschnitt beschriebenen Voraussetzungen erfüllt sein.

# 4.8.1 Mehrfachanmeldungen bei derselben UTM-Anwendung mit demselben Namen

Eine Client-Anwendung kann sich zu einem Zeitpunkt mehrfach mit demselben Namen an eine UTM-Anwendung anschließen.

Damit sich ein Client mehrfach mit demselben Namen anschließen kann, muss in der UTM-Server-Anwendung für den Rechner, an dem der Client abläuft, ein LTERM-Pool generiert sein, der die Mehrfachanmeldung unter demselben Namen unterstützt. Ein solcher LTERM-Pool wird bei openUTM wie folgt generiert:

#### TPOOL ....CONNECT-MODE=MULTI

Für den Namen des Client, mit dem sich dieser bei der UTM-Anwendung anmeldet (PTERM-Name), darf in der UTM-Anwendung keine PTERM-Anweisung generiert sein (siehe openUTM-Handbuch "Anwendungen generieren"), sonst ist die Mehrfachanmeldung über den LTERM-Pool nicht möglich.

Das CPI-C-Programm kann sich über den LTERM-Pool maximal so oft an die UTM-Anwendung anschließen, wie LTERM-Partner im LTERM-Pool zur Verfügung stehen (die Anzahl wird durch die UTM-Administration eingestellt). Dabei kann es sich mit demselben, aber auch mit verschiedenen Namen anmelden.

# 4.9 CPI-C-Aufrufe bei UPIC

Im folgenden werden für jede Funktion die Ein- und Ausgabeparameter sowie die möglichen Returncodes beschrieben.

Allgemein gilt, dass sämtliche Parameter an der Schnittstelle per Adresse übergeben werden. Das Symbol  $\rightarrow$  bzw.  $\leftarrow$  bedeutet, dass ein Parameter entweder ein Eingabe- oder ein Ausgabe-Parameter ist.

Die Länge für den *symbolic destination name* und die *Conversation\_ID* ist immer genau acht Zeichen.

Die Returncodes, die an der Schnittstelle geliefert werden, sind unabhängig vom verwendeten Transportsystem. Eine Unterscheidung zwischen lokaler und remote Anbindung wird nur bei der Erklärung einiger Returncodes und bei den Hinweisen zu Fehlern vorgenommen.

# Übersicht

Die Funktionen der Schnittstelle sind auf allen Plattformen in den Programmiersprachen C, C++ und COBOL nutzbar und stehen in Bibliotheken zur Verfügung.

Die folgende Beschreibung der CPI-C-Aufrufe ist aus diesem Grund so sprachunabhängig wie möglich gehalten. Sie benutzt jedoch die Notation der C-Schnittstelle. Im Abschnitt "COBOL-Schnittstelle" auf Seite 246 sind Besonderheiten der COBOL-Schnittstelle beschrieben, die Sie beim Erstellen von CPI-C-Programmen in COBOL beachten müssen.

Die genaue Funktionsdeklaration wird für jeden Aufruf separat beschrieben.

# Programmaufrufe

Ein Client kommuniziert mit einer UTM-Server-Anwendung, indem er Funktionen aufruft. Diese Aufrufe dienen dazu, die Characteristics für die Conversation festzulegen und Daten und Kontrollinformationen auszutauschen. Die von UPIC unterstützten CPI-C-Aufrufe können in zwei Gruppen eingeteilt werden:

- Starter-Set-Aufrufe
   Die Starter-Set-Aufrufe ermöglichen eine einfache Kommunikation mit einem UTM-Server. Sie dienen dem einfachen Austausch von Daten, z.B. übernehmen der initialisierten Werte für die Characteristic einer Conversation.
- Advanced Functions-Aufrufe
   Die Advanced Functions-Aufrufe ermöglichen zusätzliche Funktionen. Zum Beispiel können mit Set-Aufrufen die Conversation Characteristics modifiziert werden.

#### Funktionen aus dem Starter-Set

Funktion	Beschreibung
Initialize_Conversation	Conversation etablieren
Allocate	Conversation starten
Deallocate	Conversation abnormal beenden
Send_Data	Daten senden
Receive	Daten empfangen

Tabelle 8: Funktionen aus dem Starter-Set

Es wird davon ausgegangen, dass das CPI-C-Programm (Client) in jedem Fall der aktive Teil ist. Deshalb wird die CPI-C-Funktion *Accept\_Conversation* nicht unterstützt.

Auf Systemen, die das Multi-Threading unterstützen, können in einem CPI-C-Programm zu einem Zeitpunkt mehrere Conversations zu verschiedenen UTM-Servern aktiv sein. Jede Conversation einschließlich zugehörigem *Enable\_UTM\_UPIC*- und *Disable\_UTM\_UPIC*- Aufruf muss in einem eigenen Thread ablaufen.

Auf allen anderen Systemen kann in einem CPI-C-Programmlauf zu einem Zeitpunkt nur eine Conversation aktiv sein.

# **Funktionen aus den Advanced Functions**

Funktion	Beschreibung
Convert_Incoming	Empfangene Daten in lokalen Code konvertieren
Convert_Outgoing	Zu sendende Daten vom lokalem Code in den Code des Kommunikationspartners konvertieren
Deferred_Deallocate	Conversation beenden, sobald die laufende Transaktion erfolgreich beendet wurde
Extract_Conversation_State	Zustand der Conversation abfragen
Extract_Secondary_Information	Erweiterte Informationen abfragen
Extract_Partner_LU_Name	Wert der Conversation Characteristic partner_LU_name abfragen
Prepare_To_Receive	Die im Sendepuffer zwischengespeicherten Daten sofort an den Kommunikationspartner senden und in den Status "Receive" wechseln
Receive_Mapped_Data *	Daten zusammen mit Strukturierungsmerkmalen (Formatkennzeichen) empfangen
Send_Mapped_Data *	Daten zusammen mit Strukturierungsmerkmalen (Formatkennzeichen) senden
Set_Conversation_Security_Password	Passwort für eine UTM-Benutzerkennung setzen
Set_Conversation_Security_Type	Security-Funktionen aktivieren oder deaktivieren
Set_Conversation_Security_User_ID	UTM-Benutzerkennung setzen
Set_Partner_LU_name	Wert für die Conversation Characteristics partner_LU_name setzen
Set_Deallocate_Type	Werte für die Conversation Characteristic deallocate_type setzen
Set_Receive_Type	Werte für die Conversation Characteristic receive_type setzen
Set_Sync_Level	Werte für die Conversation Characteristic sync_level setzen
Set_TP_Name	Namen für ein Partnerprogramm setzen (Transaktionscode)

Tabelle 9: Advanced Functions

<sup>\*</sup> Nicht Bestandteil von X/Open CPI-C Version 2

# Zusätzliche Funktionen von UPIC

Funktion	Beschreibung
Enable_UTM_UPIC	Beim UPIC-Trägersystem anmelden
Extract_Client_Context	Client-Kontext ausgeben
Extract_Communication_Protocol	UPIC-Protokollversion abfragen
Extract_Conversation_Encryption_Level	Verschlüsselungsebene abfragen
Extract_Convertion	ASCII-EBCDIC-Konvertierung abfragen
Extract_Cursor_Offset	Offset der Cursor-Position abfragen
Extract_Secondary_Return_Code	Erweiterte Returncodes abfragen
Extract_Shutdown_State	Shutdown-Status des Servers abfragen
Extract_Shutdown_Time	Shutdown-Time des Servers abfragen
Extract_Transaction_State	Vorgangs- und Transaktionsstatus des Servers abfragen
Disable_UTM_UPIC	Beim UPIC-Trägersystem abmelden
Set_Allocate_Timer	Timer für Allocate setzen
Set_Client_Context	Client-Kontext setzen
Set_Communication_Protocol	UPIC-Protokollversion setzen
Set_Convertion	ASCII-EBCDIC-Konvertierung setzen
Set_Conversation_Encryption_Level	Verschlüsselungsebene setzen
Set_Conversation_Security_New_ Password	Neues Passwort für eine UTM-Benutzerkennung setzen
Set_Function_Key	Wert der zu übertragenden Funktionstaste setzen
Set_Receive_Timer	Timeout Timer für den blockierenden Empfang von Daten setzen
Set_Partner_Host_Name	Hostname der Partner-Anwendung setzen
Set_Partner_IP_Address	IP-Adresse der Partner-Anwendung setzen
Set_Partner_Port	TCP/IP-Port der Partner-Anwendung setzen
Set_Partner_Tsel	TSEL der Partner-Anwendung setzen
Set_Partner_Tsel_Format	TSEL-Format der Partner-Anwendung setzen
Specify_Local_Tsel	TSEL der lokalen Anwendung setzen
Specify_Local_Tsel_Format	TSEL-Format der lokalen Anwendung setzen
Specify_Local_Port	TCP/IP-Port der lokalen Anwendung setzen
Specify_Secondary_Return_Code	Eigenschaften des erweiterten Returncodes setzen

Tabelle 10: Zusätzliche Funktionen von UPIC

#### Allocate - Conversation einrichten

Der Aufruf *Allocate* (CMALLC) richtet für ein Programm eine Conversation zu einem UTM-Vorgang ein. Der Name des CPI-C-Programms wurde beim vorhergehenden *Enable\_UTM\_UPIC*-Aufruf angegeben.

#### **Syntax**

CMALLC (conversation ID, return code)

#### **Parameter**

→ conversation\_ID Identifikation der bereits initialisierten Conversation (wird vom

Initialize-Aufruf geliefert)

← return code Ergebnis des Funktionsaufrufs

#### Ergebnis (return code)

CM OK

Aufruf ok

# CM\_ALLOCATE\_FAILURE\_RETRY

UPIC-I

Die Conversation kann aufgrund eines vorübergehenden Betriebsmittelengpasses nicht eingerichtet werden. Überprüfen Sie auch die Fehlermeldung der lokalen UTM-Anwendung.

#### CM ALLOCATE FAILURE NO RETRY

Mögliche Ursachen:

- Die Conversation kann aufgrund eines Fehlers nicht eingerichtet werden, z.B. die Transportverbindung zur UTM-Anwendung konnte nicht aufgebaut werden.
- Die Transportverbindung wurde von UTM-Seite zurückgewiesen, weil in der UTM-Anwendung ein TPOOL oder PTERM-Anschlusspunkt mit ENCRYPTION\_LEVEL=1 (oder 2, 3, 4) definiert wurde, aber das Zusatzprodukt openUTM-CRYPT ist nicht installiert.
- Die Transportverbindung wurde von UTM-Seite zurückgewiesen, weil in der UTM-Anwendung ein TPOOL oder PTERM-Anschlusspunkt mit ENCRYPTION\_LEVEL=NONE definiert wurde, der aufgerufene TAC wurde mit ENCRYPTION\_LEVEL=1 (oder 2) definiert, aber das Zusatzprodukt openUTM-CRYPT ist nicht installiert.

#### CM OPERATION INCOMPLETE

Der Aufruf wurde durch den Ablauf des Timers, der mit Set\_Allocate\_Timer gesetzt wurde, unterbrochen.

CPI-C-Aufrufe bei UPIC Allocate

#### CM PARAMETER ERROR

Weder in der upicfile noch mit einem Set\_TP\_Name-Aufruf wurde ein TAC angegeben oder conversation\_security\_type ist CM\_SECURITY\_PROGRAM und die Characteristic security\_user\_ID ist nicht gesetzt.

#### CM PROGRAM STATE CHECK

Der Aufruf ist im aktuellen Zustand nicht erlaubt.

#### CM PROGRAM PARAMETER CHECK

Der Wert für conversation ID ist ungültig.

#### CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

- Es handelt sich um einen Protokollfehler.
- Bei TNS-losem Betrieb ist der Hostname (der über Set\_Partner\_Host\_Name oder in der upicfile angegeben wurde) nicht in der Datei hosts definiert.
- In der upicfile ist für diese Conversation ein RSA-Schlüssel hinterlegt, der sich vom empfangenen RSA-Schlüssel in Inhalt oder Länge unterscheidet.

#### CM\_SECURITY\_NOT\_SUPPORTED

- Die Partner-Anwendung kann den gewünschten security\_type nicht unterstützen.
- Es wurde ein neues Passwort gesetzt, aber die Partner-Anwendung, zu der eine Conversation aufgebaut wurde, unterstützt keine Passwortänderungen vom UPIC-Client aus.

# Zustandsänderung

- Falls das Ergebnis CM\_OK ist, wird die Conversation etabliert und das Programm geht in den Zustand "Send" über.
- Falls das Ergebnis CM\_ALLOCATE\_FAILURE\_RETRY/NO\_RETRY oder
   CM\_SECURITY\_NOT\_SUPPORTED ist, geht das Programm in den Zustand "Reset" über.
- In allen anderen Fehlersituationen ändert das Programm seinen Zustand nicht.

#### Hinweis

- Lehnt die UTM-Anwendung den Vorgangsstart z.B. wegen ungültigem Transaktionscode ab, wird dies erst beim nächsten *Receive-*Aufruf zurückgemeldet.
- Falls die angegebene Benutzerkennung bei der UTM-Anwendung nicht generiert wurde oder falls für eine generierte Benutzerkennung ein falsches oder gar kein Passwort
  geschickt wurde, so wird dies erst beim nächsten Receive-Aufruf zurückgemeldet.

#### Verhalten im Fehlerfall

#### CM ALLOCATE FAILURE RETRY

Vorübergehender Betriebsmittelengpass bei der Kommunikation. Erst *Initialize Conversation*, dann den *Allocate*-Aufruf wiederholen.

#### CM ALLOCATE FAILURE NO RETRY

Eventuell UTM-Anwendung hochfahren oder das beim *Enable\_UTM\_UPIC* angegebene PTERM bei openUTM generieren. Eventuell müssen Sie auch das Verschlüsselungsmodul installieren oder die Verschlüsselungsebene ändern.

#### CM PARAMETER ERROR

Eintrag für den aktuellen *sym\_dest\_name* um einen TAC erweitern oder TAC mit einem *Set\_TP\_Name*-Aufruf angeben.

# CM\_PROGRAM\_STATE\_CHECK

Programm ändern.

# CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK

Programm ändern.

### CM\_PRODUCT\_SPECIFIC\_ERROR

- Keinen oder den gültigen RSA-Schlüssel hinterlegen.
- Systemdienst informieren und Diagnoseunterlagen erstellen

#### Funktionsdeklaration: Allocate

В

В

# Convert\_Incoming - Konvertieren vom Code des Senders in lokalen Code

Beim Trägersystem UPIC auf Unix-Systemen und Windows-Systemen konvertiert der Aufruf Convert Incoming (CMCNVI) die Daten von EBCDIC in den lokal auf der Maschir

Aufruf *Convert\_Incoming* (CMCNVI) die Daten von EBCDIC in den lokal auf der Maschine verwendeten Code.

Beim Trägersystem UPIC im BS2000/OSD konvertiert *Convert\_Incoming* die Daten von ASCII in den lokal auf dem BS2000-Rechner verwendeten Code.

#### **Syntax**

CMCNVI (data, length, return code)

#### **Parameter**

⇔ data Adresse der Daten, die konvertiert werden sollen. Der Dateninhalt

wird durch die konvertierten Daten überschrieben.

→ length Länge der Daten, die konvertiert werden

← return\_code Ergebnis des Funktionsaufrufs

#### **Ergebnis** (return\_code)

CM OK

Aufruf ok

# Zustandsänderung

Dieser Aufruf ändert den Zustand des Programms nicht.

#### Hinweis

- Die Daten müssen in abdruckbarer Form vorliegen.
- Die verwendete Konvertierungstabelle finden Sie:

x/w – auf

- auf Unix- und Windows-Systemen in der Datei upic-dir\kcsaeea.c
- auf BS2000-Systemen in der Bibliothek \$userid.SYSLIB.UTM-CLIENT.061

# Funktionsdeklaration: Convert\_Incoming

# Convert\_Outgoing - Konvertieren von lokalem Code in den Code des Empfängers

X/W X/W Beim Trägersystem UPIC auf Unix-Systemen und Windows-Systemen konvertiert der Aufruf *Convert\_Outgoing* (CMCNVO) die Daten vom lokal auf der Maschine verwendeten Code nach EBCDIC.



Beim Trägersystem UPIC im BS2000 konvertiert *Convert\_Outgoing* die Daten vom lokal verwendeten Code immer in ASCII.

### **Syntax**

CMCNVO (data, length, return\_code)

#### **Parameter**

⇔ data Adresse der Daten, die konvertiert werden sollen. Der Dateninhalt

wird durch die konvertierten Daten überschrieben.

→ length Länge der Daten, die konvertiert werden

← return\_code Ergebnis des Funktionsaufrufs

## Ergebnis (return\_code)

CM OK

Aufruf ok

# Zustandsänderung

Dieser Aufruf ändert den Zustand des Programms nicht.

#### **Hinweis**

- Die Daten müssen in abdruckbarer Form vorliegen.
- Die verwendete Konvertierungstabelle finden Sie:

X/W

- auf Unix- und Windows-Systemen in der Datei upic-dir\kcsaeea.c
- auf BS2000-Systemen in der Bibliothek \$userid.SYSLIB.UTM-CLIENT.061

# Funktionsdeklaration: Convert\_Outgoing

CPI-C-Aufrufe bei UPIC Deallocate

#### **Deallocate - Conversation beenden**

Mit dem Aufruf *Deallocate* (CMDEAL) wird die Conversation vom CPI-C-Programm abnormal beendet. Nach Ausführung des Aufrufs ist die *conversation\_ID* keiner Conversation mehr zugeordnet. Im Normalfall wird eine Conversation immer mit dem UTM-Vorgang beendet. Eine Beendigung der Conversation durch das CPI-C-Programm gilt immer als abnormale Beendigung. Deshalb muss, bevor ein *Deallocate-*Aufruf gemacht wird, mit der Funktion *Set\_Deallocate\_Type* (CMSDT) der Wert für *deallocate\_type* auf CM\_DEALLOCATE\_ABEND gesetzt werden.

#### **Syntax**

CMDEAL (conversation\_ID, return\_code)

#### **Parameter**

→ conversation\_ID Identifikation der Conversation, die beendet werden soll.

← return\_code Ergebnis des Funktionsaufrufs

#### **Ergebnis** (return\_code)

CM OK

Aufruf ok

CM PROGRAM STATE CHECK

Der Aufruf ist im aktuellen Zustand nicht erlaubt.

CM PROGRAM PARAMETER CHECK

Der Wert für conversation\_ID ist ungültig.

CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Der Wert für deallocate\_type ist nicht durch einen vorangegangenen Set\_Deallocate\_Type Aufruf auf CM\_DEALLOCATE\_ABEND gesetzt.

## Zustandsänderung

Falls das Ergebnis CM\_OK ist, geht das Programm in den Zustand "Reset" über. Bei allen anderen Fehlersituationen ändert das Programm seinen Zustand nicht.

#### Verhalten im Fehlerfall

CM\_PROGRAM\_STATE\_CHECK Programm ändern.

CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK Programm ändern.

CM\_PRODUCT\_SPECIFIC\_ERROR
Programm ändern und Set Deallocate Type-Aufruf einbauen.

#### **Funktionsdeklaration: Deallocate**

# Deferred Deallocate - Conversation nach Transaktionsende beenden

Mit dem Aufruf *Deferred\_Deallocate* (CMDFDE) wird die Conversation vom CPI-C-Programm beendet, sobald die laufende Transaktion erfolgreich beendet ist. Der Aufruf darf innerhalb einer Transaktion zu jedem Zeitpunkt aufgerufen werden. *Deferred\_Deallocate* dient nur der besseren Portierbarkeit von CPI-C-Programmen. Er ändert den Zustand des Programms nicht.

## **Syntax**

CMDFDE (conversation\_ID, return\_code)

#### **Parameter**

→ conversation\_ID Identifikation der Conversation, die beendet werden soll.

← return\_code Ergebnis des Funktionsaufrufs

## **Ergebnis** (return\_code)

CM OK

Aufruf ok

CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK

Der Wert für conversation\_ID ist ungültig.

CM\_PROGRAM\_STATE\_CHECK

Das Programm ist im Zustand "Start".

CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Die UPIC-Instanz konnte nicht gefunden werden.

# Zustandsänderung

Das Programm ändert seinen Zustand nicht.

#### Verhalten im Fehlerfall

CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK Programm ändern.

#### CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Das Betriebssystem kann nicht genügend Speicherplatz für interne Puffer bereitstellen. Überprüfen Sie Ihr Programm auf zu hohe Speicherplatzanforderung und starten Sie ggf. Ihr System neu.

CM\_PROGRAM\_STATE\_CHECK Programm ändern.

## Funktionsdeklaration: Deferred Deallocate

# Disable\_UTM\_UPIC - Vom Trägersystem UPIC abmelden

Mit dem Aufruf *Disable\_UTM\_UPIC* (CMDISA) meldet sich ein Programm vom UPIC-Trägersystem ab. Nach erfolgreicher Ausführung des Aufrufs sind keine weiteren CPI-C-Aufrufe erlaubt. Falls es für das Programm noch eine Verbindung gibt, wird diese abgebaut. Außerdem wird die Abmeldung vom Transportsystem durchgeführt.

Dieser Aufruf muss der letzte Aufruf eines CPI-C-Programmes sein. Er ist nicht nötig, wenn Sie nach dem Beenden einer Conversation mit einem weiteren *Initialize*-Aufruf fortfahren.

Diese Funktion gehört zu den zusätzlichen Funktionen von UPIC, sie ist nicht Bestandteil der CPI-C-Schnittstelle.

## **Syntax**

CMDISA (local\_name, local\_name\_length, return\_code)

#### **Parameter**

ightarrow local\_name Name des Programms, d.h. der Name, der bei dem voran-

gegangenen Enable\_UTM\_UPIC-Aufruf angegeben wurde.

→ local\_name\_length Länge von *local\_name* 

Minimum: 0, Maximum: 8

local\_name\_length=0 bedeutet, dass ein "leerer lokaler Anwendungsname" übergeben wird (siehe Abschnitt "Enable\_UTM\_UPIC

- Beim Trägersystem UPIC anmelden" auf Seite 111)

← return\_code Ergebnis des Funktionsaufrufs

## **Ergebnis** (return\_code)

CM OK

Aufruf ok

#### CM PROGRAM STATE CHECK

Der Aufruf ist im aktuellen Zustand nicht erlaubt.

## CM PROGRAM PARAMETER CHECK

Das Programm ist nicht mit *local\_name* an UPIC angemeldet, oder der Wert für *local\_name\_length* ist < 1 oder > 8.

#### CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Beim Abmelden von UPIC oder beim Abbau der Verbindung ist ein Fehler aufgetreten.

## Zustandsänderung

Falls das Ergebnis CM\_OK ist, wurde das Programm abgemeldet und geht in den Zustand "Start" über. In allen anderen Fällen ändert das Programm seinen Zustand nicht.

## **Hinweis**

Den Aufruf müssen Sie auch dann verwenden, wenn Sie bei einer Fehlersituation im Anwendungsprogramm den Prozess mit *exit()* beenden wollen.

Aus Performancegründen sollte diese Funktion, falls kein Fehler auftritt, nur unmittelbar vor der Prozessbeendigung aufgerufen werden!

#### Verhalten im Fehlerfall

CM\_PRODUCT\_SPECIFIC\_ERROR
Systemdienst informieren und Diagnoseunterlagen erstellen.

CM\_PROGRAM\_STATE\_CHECK Programm ändern.

CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK Programm ändern.

## Funktionsdeklaration: Disable\_UTM\_UPIC

CPI-C-Aufrufe bei UPIC Enable\_UTM\_UPIC

# Enable\_UTM\_UPIC - Beim Trägersystem UPIC anmelden

Dieser Aufruf muss gemacht werden, bevor andere CPI-C-Aufrufe verwendet werden. Mit dem Aufruf *Enable\_UTM\_UPIC* (CMENAB) meldet sich ein Programm mit seinem Namen beim UPIC-Trägersystem an. Der Name dient dazu, die Verbindung zwischen UTM-Service und CPI-C-Programm aufzubauen (siehe auch Abschnitt "Initialize\_Conversation - Conversation Characteristics initialisieren" auf Seite 147).

In der upicfile können Sie einen DEFAULT-Namen für die CPI-C-Anwendung definieren (LN.DEFAULT-Eintrag; siehe Abschnitt "Side Information für die lokale Anwendung" auf Seite 312). Wenn sich das CPI-C-Programm mit diesem DEFAULT-Namen beim Trägersystem UPIC anmelden soll, dann kann es im Feld <code>local\_name</code> einen "leeren lokalen Anwendungsnamen" übergeben. UPIC sucht dann in der <code>upicfile</code> nach dem LN.DEFAULT-Eintrag und verwendet den zugehörigen Anwendungsnamen zum Verbindungsaufbau mit dem UTM-Service. Es können sich gleichzeitig mehrere CPI-C-Programmläufe mit dem DEFAULT-Namen anmelden und auch Conversations zu demselben UTM-Service aufbauen.

Nach erfolgreicher Ausführung des *Enable\_UTM\_UPIC-*Aufrufs ist eine intakte Ablaufumgebung für das Programm bereitgestellt. Nach diesem Aufruf bleiben Änderungen in der upicfile bis zum nächsten *Enable\_UTM\_UPIC-*Aufruf für das Programm unwirksam.

Diese Funktion gehört zu den zusätzlichen Funktionen des Trägersystems UPIC; sie ist nicht Bestandteil der CPI-C-Schnittstelle.

## **Syntax**

CMENAB (local\_name, local\_name\_length, return\_code)

#### **Parameter**

 $\rightarrow$  local name

Name des Programms.

Folgende Angaben sind möglich (siehe auch Abschnitt "Side Information für die lokale Anwendung" auf Seite 312):

bei UPIC-Remote:

- lokaler Anwendungsname, der in der upicfile definiert ist.
- Name, mit dem das Programm im TNS-Directory eingetragen bzw. bei CMX bekannt ist.
- beliebiger Name, dessen TNS-Eigenschaften mit nachfolgenden Specify-Aufrufen noch verändert werden können.
- leerer lokaler Anwendungsname.
   Das Programm meldet sich dann mit dem DEFAULT-Namen der CPI-C-Anwendung bei UPIC an. Voraussetzung ist, dass zum Zeitpunkt des Aufrufs in der upicfile ein LN.DEFAULT-Eintrag existiert.

**Enable UTM UPIC** CPI-C-Aufrufe bei UPIC



bei UPIC-Local:

- PTERM-Name, unter dem der Client in der Konfiguration der UTM-Anwendung bekannt ist.
- lokaler Anwendungsname, der in der upicfile definiert ist.
- Existiert in der UTM-Partner-Anwendung ein LTERM-Pool für den Partnertyp UPIC-L (TPOOL mit PTYPE=UPIC-L), dann können Sie für local name einen beliebigen, bis zu 8 Zeichen langen Namen angeben.
- leerer lokaler Anwendungsname Voraussetzung ist, dass zum Zeitpunkt des Aufrufs in der upicfile ein LN.DEFAULT-Eintrag existiert.

Einen leeren lokalen Anwendungsnamen können Sie übergeben. indem Sie:

- in local name 8 Blanks übergeben und local name length=8 setzen
- local name length=0 setzen.

Übergeben Sie einen leeren lokalen Anwendungsnamen, dann übernimmt UPIC den Anwendungsnamen des LN.DEFAULT-Eintrags, um die Verbindung zur UTM-Partner-Anwendung aufzubauen.

→ local name length Länge von *local name* 

Minimum: 0, Maximum: 8

Wird in *local\_name* ein lokaler Anwendungsname aus der upicfile eingetragen, dann muss *local name length*=8 angegeben werden.

Geben Sie local\_name\_length=0 an, dann wird der Inhalt des Feldes local\_name ignoriert, d.h. local\_name wird als "leerer lokaler Anwendungsname" behandelt. In der upicfile muss ein LN.DEFAULT-Eintrag existieren.

← return code

Ergebnis des Funktionsaufrufs

## **Ergebnis** (return\_code)

CM OK

Aufruf ok

## CM PROGRAM STATE CHECK

Das Programm ist bereits an UPIC angemeldet.

#### CM PROGRAM PARAMETER CHECK

mögliche Ursachen:

- Der Wert für local name length ist kleiner als 0 oder größer als 8.
- Es ist nicht genügend interner Speicher vorhanden oder
- ein Zugriff auf die upicfile ist fehlgeschlagen.

## CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

mögliche Ursachen:

- Die UPIC-Instanz konnte nicht gefunden werden oder
- nur bei UPIC-Local auf Unix- und Windows-Systemen: die Umgebungsvariable UTMPATH ist nicht gesetzt.


## Zustandsänderung

Falls das Ergebnis CM\_OK ist, geht das Programm in den Zustand "Reset" über. In allen anderen Fällen ändert das Programm seinen Zustand nicht.

#### **Hinweis**

- Es können sich gleichzeitig mehrere CPI-C-Programmläufe mit demselben Namen beim Trägersystem UPIC anmelden.
- Ein mehrfach gestartetes CPI-C-Programm kann sich auch mehrfach mit demselben Namen bei derselben UTM-Anwendung anschließen (z.B. der Anwendungsname, der dem DEFAULT-Namen zugeordnet ist). Dazu muss die UTM-Anwendung folgendermaßen konfiguriert sein:
  - Es darf kein LTERM-Partner explizit für diesen openUTM-Client generiert sein, d.h. es darf kein PTERM mit seinem Namen und PTYPE=UPIC-R für diesen Rechner in der Konfiguration der UTM-Anwendung existieren.
  - Für den Rechner, an dem der Client abläuft, ist ein LTERM-Pool (TPOOL) mit CONNECT-MODE=MULTI generiert. Das CPI-C-Programm kann sich unter demselben Namen dann maximal so oft an die UTM-Anwendung anschließen, wie LTERM-Partner im LTERM-Pool zur Verfügung stehen (die Anzahl wird durch die UTM-Administration eingestellt).





bei UPIC-Local:

Damit sich das CPI-C-Programm bei der lokalen UTM-Anwendung anmelden kann, muss die Umgebungsvariable UTMPATH gesetzt sein. In seltenen Fällen kann es bei lokaler Kommunikation geschehen, dass sich die Funktion mit CM\_PROGRAM\_STATE\_CHECK beendet, obwohl kurz zuvor Disable\_UTM\_UPIC aufgerufen wurde und CM\_OK zurücklieferte. Die Ursache ist ein unvollständiger openUTM-interner Verbindungsabbau.

#### Verhalten im Fehlerfall

## CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

- Das Betriebssystem kann nicht genügend Speicherplatz für interne Puffer bereitstellen; prüfen Sie Ihr Programm auf zu hohe Speicherplatzanforderung und starten Sie ggf. Ihr System neu.
- Bei UPIC-Local:
   Die Umgebungsvariable UTMPATH setzen und das Programm neu starten.

# CM\_PROGRAM\_STATE\_CHECK Programm ändern.

## CM PROGRAM PARAMETER CHECK

- Programm ändern.
- u.U. virtuellen Speicher vergrößern

# Funktionsdeklaration: Enable\_UTM\_UPIC



# Extract\_Client\_Context - Client-Kontext abfragen

Mit dem Aufruf *Extract\_Client\_Context* erhält ein Programm den Client-spezifischen Kontext, den openUTM als letztes gesendet hat.

Der Kontext wird von openUTM bis zum Ende der Conversation gesichert, falls er nicht durch einen neuen Kontext überschrieben wird. Wird vom Client ein Wiederanlauf angefordert, so wird der zuletzt gesicherte Kontext zusammen mit der letzten Dialog-Nachricht an den Client zurück übertragen.

Der Client-Kontext wird von openUTM nur gesichert, wenn eine UTM-Benutzerkennung mit Restartfunktionalität angemeldet ist, da nur in diesem Fall ein Vorgangs-Wiederanlauf möglich ist.

Der Aufruf Extract\_Client\_Context ist im Zustand "Send" und "Receive" und im Zustand "Reset" unmittelbar nach einem Receive-/Receive\_Mapped\_Data-Aufruf erlaubt.

*Extract\_Client\_Context* ist nicht Bestandteil der CPI-C Spezifikation, sondern eine zusätzliche Funktion des UPIC-Trägersystems.

## **Syntax**

CMECC (conversation\_ID, buffer, requested\_length, data\_received, received\_length, return\_code)

#### **Parameter**

→ conversation\_ID Identifikation der bereits initialisierten Conversation (wird vom

Initialize-Aufruf geliefert).

 $\leftarrow$  buffer Puffer, in dem die Daten empfangen werden.

Falls der Wert von received\_length = 0 ist, ist der Inhalt von buffer

undefiniert.

ightarrow requested\_length Maximale Länge der Daten, die empfangen werden können.

 $\leftarrow$  data\_received Gibt an, ob das Programm den Client-Kontext vollständig empfan-

gen hat.

Falls das Ergebnis (return\_code) nicht den Wert CM\_OK hat, ist der

Wert von *data\_received* undefiniert.

data\_received kann folgende Werte annehmen:

CM\_COMPLETE\_DATA\_RECEIVED

Der Client-Kontext wurde vollständig empfangen.

CM INCOMPLETE DATA RECEIVED

Der Client-Kontext ist nicht vollständig vom Programm empfangen

worden.

 $\leftarrow \text{ received\_length} \qquad \text{L\"{a}nge der empfangenen Daten. Ist der Wert von } \textit{received\_length} = 0,$ 

so liegt kein Client-Kontext vor. Der Wert von  $received\_length$  ist undefiniert, falls das Ergebnis ( $return\_code$ ) nicht den Wert CM\_OK

hat.

← return code Ergebnis des Funktionsaufrufs.

## **Ergebnis** (return\_code)

CM OK

Aufruf OK

## CM CALL NOT SUPPORTED

Die Funktion wird nicht unterstützt. Dieser Returncode tritt auf, wenn kein Client-Kontext verwendet werden kann, da die UTM-Partner-Anwendung mit Version < 5.0 dies nicht unterstützen kann.

### CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK

Der Wert in *conversation\_ID* ist ungültig oder der Wert für *requested\_length* ist größer als 32767 oder kleiner 1.

Der Wert der *conversation\_ID* ist ungültig, weil die Funktion nach Ende der Conversation mehr als einmal aufgerufen wurde oder weil noch keine Conversation existierte (nach dem *Enable\_UTM\_UPIC*-Aufruf ist noch kein *Initialize\_Conversation*-Aufruf erfolgt).

## CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Die UPIC-Instanz konnte nicht gefunden werden.

#### CM PROGRAM STATE CHECK

Die Conversation ist nicht im Zustand "Reset", "Send" oder "Receive".

## **Hinweis**

- Falls eine Teilnachricht mit Receive-/Receive\_Mapped\_Data-Aufruf(en) empfangen wurde (data\_received hat den Wert CM\_COMPLETE\_DATA\_RECEIVED), so werden die Parameter client\_context und client\_context\_length bei einem nachfolgenden Receive-/ Receive\_Mapped\_Data-Aufruf zurückgesetzt.
- Der Wert der conversation\_ID bleibt für diesen Funktionsaufruf nach dem Ende einer Conversation so lange gültig, bis ein Initialize\_Conversation- oder ein Extract\_Client\_Context-Aufruf erfolgt ist.
- Der interne Puffer besitzt eine beschränkte Grösse von derzeit 8 Byte.

- openUTM sendet derzeit immer einen Client Context der Länge 8 Byte zurück. D.h., wenn von UPIC ein gültiger Client-Kontext empfangen worden ist, so hat received\_length die Länge 8.
  - Falls an openUTM ein Client-Kontext mit einer Länge < 8 Byte gesendet worden ist, dann wird der Client-Kontext von openUTM mit binär 0 auf die Länge 8 aufgefüllt.
- Ist der Wert für requested\_length kleiner als die Länge des intern gespeicherten client\_context, so wird der vom Anwendungsprogramm zur Verfügung gestellte Puffer vollständig gefüllt und data\_received auf CM\_INCOMPLETE\_DATA\_RECEIVED gesetzt. Folgt unmittelbar ein weiterer CMECC-Aufruf mit einem genügend großem Wert für requested\_length (d.h. ≥ 8), so wird der Puffer mit einem solchen Aufruf komplett gelesen.

#### Verhalten im Fehlerfall

## CM\_CALL\_NOT\_SUPPORTED

Ist nicht unbedingt ein Fehler des Programms. Falls eine UPIC-R Anwendung mit verschiedenen UTM-Partner-Anwendungen kommuniziert, bedeutet dieser Returncode lediglich, dass die Anwendung mit einer UTM-Anwendung kommuniziert, die keinen Client-Kontext senden kann. Das Programm kann sich diesen Returncode merken und auf weitere Aufrufe bzgl. Client-Kontext verzichten.

# CM\_PROGRAM\_STATE\_CHECK Programm ändern.

# CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK Programm ändern.

# CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Das Betriebssystem kann nicht genügend Speicherplatz für interne Puffer bereitstellen. Überprüfen Sie Ihr Programm auf zu hohe Speicherplatzanforderung und starten Sie ggf. Ihr System neu.

## **Funktionsdeklaration: Extract Client Context**

```
CM_ENTRY Extract_Client_Context (
                           unsigned char
                                                  CM PTR
                                                           conversation ID,
                                                  CM PTR
                           unsigned char
                                                           buffer.
                           CM INT32
                                                           requested length.
                                                  CM PTR
                           CM DATA RECEIVED TYPE CM PTR
                                                           data received,
                           CM INT32
                                                  CM PTR
                                                           received length,
                           CM RETURN CODE
                                                  CM PTR
                                                           return code )
```

# Extract\_Communication\_Protocol – Zustand der Conversation Characteristic PROTOCOL abfragen

Mit dem Aufruf *Extract\_Communication\_Protocol* (CMECP) erhält ein Programm den aktuellen Wert für die Characteristic *PROTOCOL* der Conversation.

Diese Funktion gehört zu den zusätzlichen Funktionen des Trägersystems UPIC; sie ist nicht Bestandteil der CPI-C-Schnittstelle.

Der Aufruf Extract Communication Protocol ist nur im Zustand "Init" erlaubt.

## **Syntax**

CMECP (conversation\_ID, protocol, return\_code)

#### **Parameter**

→ conversation ID Identifikation der Conversation

← protocol der Wert gibt an, welches Kommunikationsprotokoll zwischen

UPIC-Client und UTM-Server benutzt wird.

Für *protocol* können folgende Werte zurückgegeben werden:

CM COMMUNICATION PROTOCOL 34

Die Kommunikation zwischen UPIC-Client und UTM-Server erfolgt

auf Basis des Protokolls 34.

CM COMMUNICATION PROTOCOL 40

Die Kommunikation zwischen UPIC-Client und UTM-Server erfolgt

auf Basis des Protokolls 40.

← return code Ergebnis des Funktionsaufrufes

## **Ergebnis** (*return\_code*)

CM OK

Aufruf OK

CM PROGRAM PARAMETER CHECK

Der Wert in *conversation\_ID* ist ungültig.

CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Die UPIC-Instanz konnte nicht gefunden werden.

CM PROGRAM STATE CHECK

Die Conversation ist nicht im Zustand "Initialize".

## Zustandsänderung

Der Aufruf ändert den Zustand der Conversation nicht.

#### **Hinweis**

Falls der Returncode von CM OK verschieden ist, bleibt die Characteristic unverändert.

#### Verhalten im Fehlerfall

```
CM_PROGRAM_STATE_CHECK
Programm ändern
```

CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK Programm ändern

## CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Das Betriebssystem kann nicht genügend Speicherplatz für interne Puffer bereitstellen. Überprüfen Sie Ihr Programm auf zu hohe Speicherplatzanforderung und starten Sie ggf. Ihr System neu.

## Funktionsdeklaration: Extract Communication Protocol

# Extract\_Conversation\_Encryption\_Level - Verschlüsselungsebene abfragen

Mit dem Aufruf *Extract\_Conversation\_Encryption\_Level* (CMECEL) erhält ein Programm die eingestellte Verschlüsselungsebene der Conversation.

Der Aufruf Extract\_Conversation\_Encryption\_Level ist im Zustand "Initialize", "Send" und "Receive" erlaubt.



UPIC-Local: Die Datenübertragung ist durch die Art der Übertragung selbst geschützt. Der Aufruf *Extract\_Conversation\_Encryption\_Level* wird nicht unterstützt.

Diese Funktion gehört zu den zusätzlichen Funktionen des Trägersystems UPIC; sie ist nicht Bestandteil der CPI-C-Schnittstelle.

## **Syntax**

CMECEL (conversation\_ID, encryption\_level, return\_code)

#### **Parameter**

→ conversation ID Identifikation der Conversation

← encryption\_level Folgende Werte können Sie erhalten:

## CM ENC LEVEL NONE

Die Benutzerdaten der Conversation werden unverschlüsselt übertragen.

#### CM ENC LEVEL 1

Die Benutzerdaten werden verschlüsselt übertragen, zum Verschlüsseln wird der DES-Algorithmus benutzt. Für den Austausch des DES-Schlüssels wird ein RSA-Schlüssel mit einer Schlüssellänge von 200 bit verwendet.

## CM ENC LEVEL 2

Die Benutzerdaten werden verschlüsselt übertragen, zum Verschlüsseln wird der AES-Algorithmus benutzt. Für den Austausch des AES-Schlüssels wird ein RSA-Schlüssel mit einer Schlüssellänge von 512 bit verwendet.

#### CM ENC LEVEL 3

Die Benutzerdaten werden verschlüsselt übertragen, zum Verschlüsseln wird der AES-Algorithmus benutzt. Für den Austausch des AES-Schlüssels wird ein RSA-Schlüssel mit einer Schlüssellänge von 1024 bit verwendet.

CM ENC LEVEL 4

Die Benutzerdaten werden verschlüsselt übertragen, zum Verschlüsseln wird der AES-Algorithmus benutzt. Für den Austausch des AES-Schlüssels wird ein RSA-Schlüssel mit einer Schlüssellänge von 2048 bit verwendet.

← return code

Ergebnis des Funktionsaufrufs

## Ergebnis (return code)

CM OK

Aufruf ok



## CM\_CALL\_NOT\_SUPPORTED

Die Funktion wird nicht unterstützt. Dieser Returncode tritt nur bei UPIC-L auf. Er zeigt dem Programm an, dass keine Verschlüsselung notwendig ist.

## CM PROGRAM STATE CHECK

Die Conversation ist im Zustand "Start" oder "Reset".

## CM PROGRAM PARAMETER CHECK

Der Wert der conversation\_ID ist ungültig.

## CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Die UPIC-Instanz konnte nicht gefunden werden.

#### CM ENCRYPTION NOT SUPPORTED

Für diese Conversation ist keine Verschlüsselung möglich, weil entweder

- das Zusatzprodukt openUTM-Crypt nicht installiert ist.
- die UTM-Partner-Anwendung keine Verschlüsselung will, da der UPIC-Client vertrauenswürdig (trusted) ist.
- der UPIC-Client nicht verschlüsseln kann, weil das Produkt openUTM-Client ohne die Lizenz zum Verschlüsseln installiert wurde

# Zustandsänderung

Der Aufruf ändert den Zustand der Conversation nicht.

#### Hinweis

- CMECEL kann immer nur den aktuellen Wert der Verschlüsselungsebene liefern. Die Verschlüsselungsebene kann durch einen nachfolgenden CPI-C Aufruf immer geändert werden.
- Werden nacheinander mehrere Conversations zur gleichen Partner-Anwendung aufgebaut (d.h. die Kommunikationsverbindung wird nicht jedesmal auf- und abgebaut), so kann das Ergebnis von CMECEL nach dem ersten CMINIT CM\_OK, nach allen folgenden CMINIT-Aufrufen aber CM\_ENCRYPTION\_NOT\_SUPPORTED sein. Die UPIC-Bibliothek baut erst nach dem ersten CMALLOC-Aufruf eine Verbindung zur Partner-Anwendung auf und legt damit die Möglichkeit für Verschlüsselung fest.

#### Verhalten im Fehlerfall



## CM CALL NOT SUPPORTED

Muss kein Fehler sein: Falls eine Anwendung sowohl für UPIC-L als auch für UPIC-R vorgesehen ist, bedeutet dieser Returncode lediglich, dass die Anwendung mit einer UPIC-L Bibliothek gebunden ist. In diesem Fall ist Verschlüsselung nicht nötig. Das Programm kann sich diesen Returncode merken und auf weitere Aufrufe zur Verschlüsselung verzichten.

# CM\_PROGRAM\_STATE\_CHECK Programm ändern.

# CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK Programm ändern.

# CM\_PRODUCT\_SPECIFIC\_ERROR

Das Betriebssystem kann nicht genügend Speicherplatz für interne Puffer bereitstellen. Überprüfen Sie Ihr Programm auf zu hohe Speicherplatzanforderung und starten Sie ggf. Ihr System neu.

## CM\_ENCRYPTION\_NOT\_SUPPORTED

Muss kein Fehler sein: Falls eine UPIC-R Anwendung mit verschiedenen UTM-Partnern kommuniziert, von denen einige verschlüsseln können und andere nicht, bedeutet dieser Returncode lediglich, dass die Anwendung mit einer UTM-Anwendung kommuniziert, die nicht verschlüsseln kann oder will. In diesem Fall ist Verschlüsselung nicht möglich. Das Programm kann sich diesen Returncode merken und auf weitere Aufrufe zur Verschlüsselung verzichten.

# $Funktions deklaration: Extract\_Conversation\_Encryption\_Level$

# Extract\_Conversation\_State - Zustand der Conversation abfragen

Mit dem Aufruf Extract\_Conversation\_State (CMECS) erhält ein Programm den aktuellen Zustand der Conversation.

## **Syntax**

CMECS (conversation\_ID, conversation\_state, return\_code)

#### **Parameter**

→ conversation\_ID Identifikation der Conversation

← conversation\_state Der Wert enthält den Zustand der Conversation. Gültige Werte für UPIC sind:

- CM INITIALIZE STATE

- CM SEND STATE

– CM\_RECEIVE\_STATE

← return\_code Ergebnis des Funktionsaufrufes

## **Ergebnis** (return\_code)

CM OK

Aufruf OK

CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK

Der Wert der conversation\_ID ist ungültig.

CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Die UPIC Instanz konnte nicht gefunden werden.

## Zustandsänderung

Der Aufruf ändert den Zustand der Conversation nicht.

#### Hinweis

- Falls der Returncode von CM\_OK verschieden ist, hat der Wert von *conversation\_state* keine Bedeutung.
- In den Zuständen "Start" und "Reset" existiert nie eine gültige conversation\_ID.

#### Verhalten im Fehlerfall

CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK Programm ändern.

## CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Das Betriebssystem kann nicht genügend Speicherplatz für interne Puffer bereitstellen. Überprüfen Sie Ihr Programm auf zu hohe Speicherplatzanforderung und starten Sie ggf. Ihr System neu.

## Funktionsdeklaration: Extract\_Conversation\_State

CPI-C-Aufrufe bei UPIC Extract\_Convertion

# Extract\_Convertion – Wert der Conversation Characteristic CHARACTER\_CONVERTION abfragen

Mit dem Aufruf *Extract\_Convertion* (CMECNV) erhält ein Programm den aktuellen Wert für die Characteristic *CHARACTER\_CONVERTION* der Conversation.

Diese Funktion gehört zu den zusätzlichen Funktionen des Trägersystems UPIC; sie ist nicht Bestandteil der CPI-C-Schnittstelle.

Der Aufruf Extract Convertion ist nur im Zustand "Init" erlaubt.

## **Syntax**

CMECNV (conversation\_ID, character\_convertion, return\_code)

#### **Parameter**

→ conversation ID Identifikation der Conversation.

← character convertion

der Wert gibt an, ob eine Code-Konvertierung der Benutzerdaten durchgeführt wird oder nicht.

Für *character\_convertion* können folgende Werte zurückgegeben werden:

CM NO CHARACTER CONVERTION

Es findet keine automatische Code-Konvertierung beim Senden oder Empfangen von Daten statt.

CM IMPLICIT CHARACTER CONVERTION

Beim Senden und Empfangen von Daten werden die Daten automatisch konvertiert (siehe auch Abschnitt "Code-Konvertierung" auf Seite 68).

← return code Ergebnis des Funktionsaufrufes.

## **Ergebnis** (return\_code)

CM OK

Aufruf OK

CM PROGRAM PARAMETER CHECK

Der Wert in conversation\_ID ist ungültig.

CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Die UPIC Instanz konnte nicht gefunden werden.

CM PROGRAM STATE CHECK

Die Conversation ist nicht im Zustand "Initialize".

## Zustandsänderung

Der Aufruf ändert den Zustand der Conversation nicht.

#### Hinweis

Falls der Returncode von CM\_OK verschieden ist, bleibt die Characteristic *CHARACTER\_CONVERTION* unverändert.

#### Verhalten im Fehlerfall

CM\_PROGRAM\_STATE\_CHECK

Programm ändern

CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK

Programm ändern

CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Das Betriebssystem kann nicht genügend Speicherplatz für interne Puffer bereitstellen. Überprüfen Sie Ihr Programm auf zu hohe Speicherplatzanforderung und starten Sie ggf. Ihr System neu.

## Funktionsdeklaration: Extract Convertion

CM ENTRY Extract Convertion(

unsigned char
CM\_PTR conversation\_ID,
CM\_CHARACTER\_CONVERTION\_TYPE CM\_PTR convertion\_type,
CM\_RETURN\_CODE CM\_PTR return\_code )

# Extract\_Cursor\_Offset - Offset der Cursor-Position abfragen

Mit dem Aufruf *Extract\_Cursor\_Offset* (CMECO) erhält ein Programm den zuletzt von openUTM an den Client gesendeten Offset der Cursor-Position, sofern der Cursor im UTM-Teilprogramm über KDCSCUR gesetzt wird.

Der Aufruf *Extract\_Cursor\_Offset* ist im Zustand "Send" und "Receive" und im Zustand "Reset" unmittelbar nach einem *Receive\_IReceive\_Mapped\_Data-*Aufruf erlaubt.

Diese Funktion ist nicht Bestandteil der CPI-C Spezifikation, sondern eine zusätzliche Funktion des UPIC-Trägersystems.

## **Syntax**

CMECO(conversation ID, cursor offset, return code)

#### **Parameter**

→ conversation\_ID Identifikation der Conversation

← cursor\_offset Offset der Cursor Position

← return\_code Ergebnis des Funktionsaufrufes

## **Ergebnis** (return\_code)

CM OK

Aufruf OK

#### CM CALL NOT SUPPORTED

Die Funktion wird nicht unterstützt. Dieser Returncode tritt auf, wenn kein *cursor\_offset* erhalten werden kann, da eine nicht mehr unterstützte Version der UTM-Partner-Anwendung eingesetzt wird.

#### CM PROGRAM PARAMETER CHECK

Der Wert in *conversation\_ID* ist ungültig. Der Wert der *conversation\_ID* ist ungültig, weil die Funktion nach Ende der Conversation mehr als einmal aufgerufen wurde oder weil noch keine Conversation existierte (nach dem *Enable\_UTM\_UPIC*-Aufruf ist noch kein *Initialize\_Conversation*-Aufruf erfolgt).

#### CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Die UPIC-Instanz konnte nicht gefunden werden.

## CM\_PROGRAM\_STATE\_CHECK

Die Conversation ist nicht im Zustand "Reset", "Receive" oder "Send".

## Zustandsänderung

Der Aufruf ändert den Zustand der Conversation nicht.

#### **Hinweis**

- Falls der Returncode von CM\_OK verschieden ist, hat der Wert von *cursor\_offset* keine Bedeutung.
- Der Wert der *conversation\_ID* bleibt für diesen Funktionsaufruf nach dem Ende einer Conversation so lange gültig, bis *Initialize\_Conversation* oder *Extract\_Cursor\_Offset* aufgerufen werden.
- Ein KDCSCUR-Aufruf überschreibt einen vorhergehenden KDCSCUR-Aufruf im UTM-Teilprogramm.
- Wird im UTM-Teilprogramm bei KDCSCUR eine ungültige Adresse angegeben, liefert Extract\_Cursor\_Offset den Wert 0.
- Bei einem +Format wird für die Cursor-Position die Adresse des Attributfeldes geliefert.

#### Verhalten im Fehlerfall

## CM\_CALL\_NOT\_SUPPORTED

Ist nicht unbedingt ein Fehler. Falls eine UPIC-R Anwendung mit verschiedenen UTM-Partnern kommuniziert, bedeutet dieser Returncode nur, dass die Anwendung mit einer UTM-Anwendung kommuniziert, die keinen Cursor Offset senden kann. Das Programm kann sich diesen Returncode merken und auf weitere Aufrufe für die Cursor-Position verzichten.

# CM\_PROGRAM\_STATE\_CHECK

Programm ändern.

# CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK

Programm ändern.

# CM\_PRODUCT\_SPECIFIC\_ERROR

Das Betriebssystem kann nicht genügend Speicherplatz für interne Puffer bereitstellen. Überprüfen Sie Ihr Programm auf zu hohe Speicherplatzanforderung und starten Sie ggf. Ihr System neu.

# Funktionsdeklaration: Extract\_Cursor\_Offset

# Extract\_Partner\_LU\_Name - partner\_LU\_Name abfragen

Mit dem Aufruf *Extract\_Partner\_LU\_Name* (CMEPLN) erhält ein Programm den aktuellen *partner\_LU\_name* der Conversation.

Dieser Aufruf gehört zu den Advanced Functions.

## **Syntax**

CMEPLN(conversation\_ID, partner\_LU\_name, partner\_LU\_name\_length, return\_code)

#### **Parameter**

→ conversation ID Identifikation der Conversation.

← partner\_LU\_name Gibt den partner\_LU\_name zurück. Die Länge des Parameters muss

mindestens 32 Byte sein.

← partner\_LU\_name\_length

Gibt die Länge des in *partner\_LU\_name* gelieferten Wertes an.

Minimum: 1, Maximum: 32.

← return\_code Ergebnis des Funktionsaufrufes.

## **Ergebnis** (return\_code)

CM OK

Aufruf OK

## CM PROGRAM PARAMETER CHECK

Der Wert in conversation\_ID ist ungültig.

## CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Die UPIC-Instanz konnte nicht gefunden werden.

## CM\_PROGRAM\_STATE\_CHECK

Die Conversation ist nicht im Zustand "Initialize".

## Zustandsänderung

Der Aufruf ändert den Zustand der Conversation nicht.

#### Hinweis

 Falls der Returncode von CM\_OK verschieden ist, hat der Wert von partner\_LU\_name keine Bedeutung.

#### Verhalten im Fehlerfall

CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK Programm ändern.

## CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Das Betriebssystem kann nicht genügend Speicherplatz für interne Puffer bereitstellen. Überprüfen Sie Ihr Programm auf zu hohe Speicherplatzanforderung und starten Sie ggf. Ihr System neu.

CM\_PROGRAM\_STATE\_CHECK Programm ändern.

## Funktionsdeklaration: Extract Partner LU Name

# Extract\_Secondary\_Information - Erweiterte Information abfragen

Mit dem Aufruf *Extract\_Secondary\_Information* (CMESI) erhält das Programm erweiterte Informationen (secondary information), die sich auf den Returncode des letzten CPI-C-Aufrufs beziehen

## **Syntax**

CMESI (conversation\_ID, call\_ID, buffer, requested\_length, data\_received, received\_length, return\_code)

#### **Parameter**

$\rightarrow$ conversation_ID	Identifikation der bereits initialisierten Conversation (wird vom Aufruf <i>Initialize</i> geliefert).
→ call_ID	spezifiziert die Funktion, deren erweiterte Information ausgegeben werden soll.
← buffer	Puffer, in dem die Daten empfangen werden. Falls der Rückgabewert von data_received CM_NO_DATA_RECEIVED ist, ist der Inhalt von buffer undefiniert.
$\rightarrow requested\_length$	Maximale Länge der Daten, die empfangen werden können.
← data_received	Gibt an, ob das Programm die erweiterte Information vollständig empfangen hat. Falls das Ergebnis (return_code) nicht den Wert CM_OK hat, ist der Wert von data_received undefiniert.
	<ul><li>data_received kann folgende Werte annehmen:</li><li>CM_COMPLETE_DATA_RECEIVED</li><li>Die erweiterte Information wurde vollständig empfangen.</li></ul>
	<ul> <li>CM_INCOMPLETE_DATA_RECEIVED         Die erweiterte Information ist nicht vollständig vom Programm empfangen worden.     </li> </ul>
← received_length	Länge der empfangenen Daten. Der Wert von <i>received_length</i> ist undefiniert, falls das Ergebnis ( <i>return_code</i> ) nicht den Wert CM_OK hat.
$\leftarrow$ return_code	Ergebnis des Funktionsaufrufs.

## **Ergebnis** (return\_code)

CM OK

Aufruf OK

## CM NO SECONDARY INFORMATION

Für den Aufruf der angegebenen Conversation ist keine erweiterte Information vorhanden.

## CM PROGRAM PARAMETER CHECK

Der Wert der *conversation\_ID* ist ungültig, die *call\_ID* gibt CMESI oder einen ungültigen Wert an, oder der Wert für *requested\_length* ist größer als 32767 oder kleiner 1.

## CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Die UPIC-Instanz konnte nicht gefunden werden.

#### **Hinweis**

- Das Programm sollte unmittelbar nach Erhalt eines return\_codes diesen Aufruf machen. Nachfolgende CPI-C Aufrufe überschreiben gegebenenfalls die erweiterte Information. Wenn keine Conversation existiert, d.h. die Bibliothek ist im "Reset" Status, wird die conversation\_ID ignoriert.
- Wenn sich der Extract\_Secondary\_Information- Aufruf erfolgreich beendet hat, wird die zurückgegebene erweiterte Information nicht länger gespeichert. Die gleiche Information ist im nachfolgenden Extract\_Secondary\_Information-Aufruf nicht mehr verfügbar.
- Das Programm kann den Aufruf nicht dazu nutzen, um von einem vorangegangenen Extract\_Secondary\_Information-Aufruf erweiterte Information zu erhalten.
- Diese Funktion wurde nicht in ihrer vollen Komplexität gemäß den CPI-C Spezifikationen implementiert. Die Vereinfachungen gegenüber CPI-C sind folgende:
  - Der interne Puffer besitzt eine beschränkte Größe von 1024 Byte.
  - Ist der Wert für requested\_length kleiner als die Länge der intern gespeicherten erweiterten Information, wird der vom Anwendungsprogramm zur Verfügung gestellte Puffer vollständig gefüllt und data\_received auf
    - CM\_INCOMPLETE\_DATA\_RECEIVED gesetzt. Es ist nicht möglich, die restlichen Daten mit weiteren CMESI-Aufrufen zu erhalten.

#### Verhalten im Fehlerfall

CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK Programm ändern.

## CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Das Betriebssystem kann nicht genügend Speicherplatz für interne Puffer bereitstellen. Überprüfen Sie Ihr Programm auf zu hohe Speicherplatzanforderung und starten Sie ggf. Ihr System neu.

## Funktionsdeklaration: Extract\_Secondary\_Information

# **Extract\_Secondary\_Return\_Code - Erweiterten Returncode abfragen**

Mit dem Aufruf *Extract\_Secondary\_Return\_Code* (CMESRC) erhält das Programm erweiterte Returncodes (secondary return code), die sich auf den Returncode (primary return code) des letzten CPI-C-Aufrufs beziehen.

Diese Funktion gehört zu den zusätzlichen Funktionen des Trägersystems UPIC; sie ist nicht Bestandteil der CPI-C-Schnittstelle.

## **Syntax**

CMESRC (conversation\_ID, call\_ID, secondary\_return\_code, return\_code)

#### **Parameter**

Aufruf Initialize geliefert).

→ call\_ID Spezifiziert die Funktion, deren erweiterter Returncode aus-

gegeben werden soll.

← secondary\_return\_code

Gibt den erweiterten Returncode des letzten CPI-C-Aufrufs zurück.

Falls das Ergebnis ungleich CM OK ist, ist der Wert für

secondary\_return\_code undefiniert.

← return code Ergebnis des Funktionsaufrufs.

## Ergebnis (return\_code)

CM\_OK

Aufruf OK

#### CM NO SECONDARY RETURN CODE

Für den Aufruf der angegebenen Conversation ist kein erweiterter Returncode vorhanden.

#### CM PROGRAM PARAMETER CHECK

Der Wert der *conversation\_ID* ist ungültig, die *call\_ID* gibt CMESRC oder einen ungültigen Wert an.

#### CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Die UPIC-Instanz konnte nicht gefunden werden.

## **Erweiterter Returncode** (secondary\_return\_code)

## CM SECURITY USER UNKNOWN

Die angegebene Benutzerkennung ist nicht generiert.

## CM SECURITY STA OFF

Die angegebene Benutzerkennung ist durch Generierung oder Administration gesperrt.

Der Administrator der UTM-Anwendung kann die Sperre aufheben.

## CM\_SECURITY\_USER\_IS\_WORKING

Mit dieser Benutzerkennung hat sich bereits jemand an dieser UTM-Anwendung angemeldet.

## CM SECURITY OLD PSWORD WRONG

Das angegebene bisherige Passwort ist falsch.

### CM SECURITY NEW PSWORD WRONG

Die Angaben zum neuen Passwort sind nicht verwendbar. Mögliche Ursache: minimale Gültigkeitsdauer noch nicht abgelaufen.

Altes Passwort bis zum Ablauf der Gültigkeitsdauer weiterverwenden.

## CM SECURITY NO CARD READER

Der Benutzer ist mit Magnetstreifenkarte generiert und kann sich nicht über UPIC anmelden.

## CM SECURITY CARD INFO WRONG

Der Benutzer ist mit Chipkarte generiert und kann sich nicht über UPIC anmelden.

## CM SECURITY NO RESOURCES

Die Anmeldung ist zur Zeit nicht möglich. Ursache ist

- ein Betriebsmittelengpass oder
- die Maximalzahl gleichzeitig angemeldeter Benutzer ist erreicht (siehe KDCDEF-Anweisung MAX CONN-USERS=) oder
- ein inverser KDCDEF läuft gerade

Anmeldung später wieder versuchen.

# CM\_SECURITY\_NO\_KERBEROS\_SUPPORT

Der Benutzer ist mit einem Kerberos-Prinzipal generiert und kann sich nicht über UPIC anmelden.

## CM\_SECURITY\_TAC\_KEY\_MISSING

Das aktuelle LTERM hat nicht die Berechtigung, den Vorgang fortzusetzen.

### CM SECURITY PWD EXPIRED NO RETRY

Die Gültigkeitsdauer des Benutzer-Passwortes ist abgelaufen, die UTM-Anwendung ist mit SIGNON GRACE=NO generiert.

Der Client-Anwender kann sich nicht mehr anmelden. Er muss den Administrator der UTM-Anwendung darum bitten, ein neues Passwort für ihn einzutragen.

## CM SECURITY COMPLEXITY ERROR

Das neue Passwort erfüllt nicht die Anforderung an die Komplexität. Siehe KDCDEF Steueranweisung USER PROTECT-PW= .

## CM SECURITY PASSWORD TOO SHORT

Das neue Passwort erfüllt nicht die Anforderung an die Mindestlänge. Siehe KDCDEF Steueranweisung USER PROTECT-PW=.

## CM SECURITY UPD PSWORD WRONG

Das von KDCUPD übertragene Passwort erfüllt nicht die in der Anwendungsgenerierung definierte Komplexitätsstufe oder Mindestlänge.

Siehe KDCDEF Steueranweisung USER PROTECT-PW=.

Das Passwort muss per Administration geändert werden, bevor der Benutzer sich wieder anmelden kann.

## CM SECURITY TA RECOVERY

Für die angegebene Benutzerkennung ist ein Transaktionswiederanlauf erforderlich

## CM SECURITY PROTOCOL CHANGED

Der Benutzer hat einen offenen Vorgang, der nicht von einem UPIC-Client aus fortgesetzt werden kann.

## CM SECURITY SHUT WARN

Der Anwendungslauf wird beendet, nur Benutzer mit Administrationsberechtigung dürfen sich noch anmelden.

Die Anmeldung ist erst wieder möglich, wenn die UTM-Anwendung neu gestartet worden ist.

## CM\_SECURITY\_ENC\_LEVEL\_TOO\_HIGH

Auf der Verbindung ist der für die Fortsetzung des offenen Vorgangs nötige Verschlüsselungsmechanismus nicht verfügbar.

#### CM SECURITY PWD EXPIRED RETRY

Die Gültigkeitsdauer des Benutzer-Passworts ist abgelaufen, die UTM-Anwendung ist mit SIGNON GRACE=YES generiert.

Der Client kann sich trotzdem anmelden, wenn er beim Anmelden zusätzlich zu seinem bisherigen Passwort ein geeignetes neues Passwort angibt.

Wenn das neue Passwort gleich dem bisherigen ist, dann lehnt openUTM die Anmeldung ab. Bei Zusammenarbeit mit openUTM > 5.1A30 setzt UPIC in diesem Fall als erweiterten Returncode CM SECURITY NEW PSWORD WRONG.

Die folgenden sekundären Returncodes treten nur im Zusammenhang mit UTM-Cluster-Anwendungen auf:

## CM SECURITY USER GLOBALLY UNKNOWN

Die angegebene Benutzerkennung ist in der Cluster-User-Datei nicht bekannt.

## CM SECURITY USER SIGNED ON OTHER NODE

Mit dieser Benutzerkennung hat sich bereits ein Benutzer an einer anderen Knoten-Anwendung angemeldet.

## CM\_SECURITY\_TRANSIENT\_ERROR

Beim Anmelden trat ein temporärer Fehler auf. Auf die Cluster-User-Datei konnte innerhalb der in der Knoten-Anwendung konfigurierten Zeit nicht zugegriffen werden.

Anmeldung später noch einmal versuchen.

#### **Hinweis**

- Das Programm sollte diesen Aufruf unmittelbar nach Erhalt eines Returncodes machen. Nachfolgende CPI-C Aufrufe überschreiben gegebenenfalls den erweiterten Returncode. Wenn keine Conversation existiert, d.h. die Bibliothek ist im Status "Reset", wird die *conversation\_ID* ignoriert.
- Wenn sich der Extract\_Secondary\_Return\_Code-Aufruf erfolgreich beendet hat, wird der zurückgegebene erweiterte Returncode nicht länger gespeichert. Der gleiche Returncode ist im nachfolgenden Extract\_Secondary\_Return\_Code-Aufruf nicht mehr verfügbar.
- Das Programm kann den Aufruf nicht dazu nutzen, um von einem vorangegangenen Extract Secondary Return Code-Aufruf einen erweiterten Returncode zu erhalten.
- Den erweiterten Returncode und die Beschreibung finden Sie bei den einzelnen UPIC-Aufrufen.

## Zustandsänderung

Keine Zustandsänderung.

#### Verhalten im Fehlerfall

CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK Programm ändern.

## CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Das Betriebssystem kann nicht genügend Speicherplatz für interne Puffer bereitstellen. Überprüfen Sie Ihr Programm auf zu hohe Speicherplatzanforderung und starten Sie ggf. Ihr System neu.

## Funktionsdeklaration: Extract\_Secondary\_Return\_Code

# Extract\_Shutdown\_State - Shutdown-Status des Servers abfragen

Mit dem Aufruf *Extract\_Shutdown\_State* (CMESHS) erhält ein Programm den aktuellen Shutdown-Status der UTM-Partner-Anwendung.

Der Aufruf *Extract\_Shutdown\_State* ist im Zustand "Send" und "Receive" und im Zustand "Reset" unmittelbar nach einem *Receive-/Receive\_Mapped\_Data-*Aufruf erlaubt.

Diese Funktion ist nicht Bestandteil der CPI-C Spezifikation, sondern eine zusätzliche Funktion des UPIC-Trägersystems.

## **Syntax**

CMESHS (conversation ID, shutdown state, return code)

#### **Parameter**

→ conversation ID Identifikation der Conversation

← shutdown\_state Der Wert enthält den Shutdown-Status der UTM-Partner-Anwendung. Gültige Werte sind:

- CM SHUTDOWN NONE:

Die Anwendung hat keinen Shutdown eingeleitet.

- CM SHUTDOWN WARN:

Die Anwendung hat SHUTDOWN WARN eingeleitet.

– CM\_SHUTDOWN\_GRACE:

Die Anwendung hat SHUTDOWN GRACE eingeleitet.

← return code

Ergebnis des Funktionsaufrufs

# Ergebnis (return\_code)

CM OK

Aufruf OK

## CM CALL NOT SUPPORTED

Die Funktion wird nicht unterstützt. Dieser Returncode tritt auf, wenn kein Shutdown-Status erhalten werden kann, da die UTM-Partner-Anwendung mit Version < V6.1 dies nicht unterstützt.

### CM PROGRAM PARAMETER CHECK

Der Wert in conversation\_ID ist ungültig.

Der Wert der *conversation\_ID* ist ungültig, weil die Funktion nach Ende der Conversation mehr als einmal aufgerufen wurde oder weil noch keine Conversation existierte (nach dem *Enable\_UTM\_UPIC*-Aufruf ist noch kein *Initialize\_Conversation*-Aufruf erfolgt).

### CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Die UPIC-Instanz konnte nicht gefunden werden.

## Zustandsänderung

Der Aufruf ändert den Zustand der Conversation nicht.

#### Hinweis

- Falls der Returncode von CM\_OK verschieden ist, hat der Wert von shutdown\_state keine Bedeutung.
- Der Wert der conversation\_ID bleibt für diesen Funktionsaufruf nach dem Ende einer Conversation so lange gültig, bis Initialize\_Conversation oder Extract\_Shutdown\_State aufgerufen werden.

#### Verhalten im Fehlerfall

## CM CALL NOT SUPPORTED

Ist nicht unbedingt ein Fehler des Programms. Falls eine UPIC-R-Anwendung mit verschiedenen UTM-Partnern kommuniziert, bedeutet dieser Returncode lediglich, dass die Anwendung mit einer UTM-Partner-Anwendung kommuniziert, die keinen Shutdown-Status senden kann (openUTM < V6.1). Das Programm kann sich diesen Returncode merken und auf weitere *Extract\_Shutdown\_State-*Aufrufe verzichten.

# CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK

Programm ändern.

## CM\_PRODUCT\_SPECIFIC\_ERROR

Das Betriebssystem kann nicht genügend Speicherplatz für interne Puffer bereitstellen. Überprüfen Sie Ihr Programm auf zu hohe Speicherplatzanforderung und starten Sie ggf. Ihr System neu.

# Funktionsdeklaration: Extract\_Shutdown\_State

# Extract\_Shutdown\_Time - Shutdown-Time des Servers abfragen

Mit dem Aufruf *Extract\_Shutdown\_Time* (CMESHT) erhält ein Programm die aktuelle Shutdown-Time der UTM-Partner-Anwendung.

Die Shutdown-Time, die zurückgeliefert wird, wird abdruckbar in der Länge *received\_length* geliefert und hat das Zeitformat Universal Time Coordinated (UTC). Sie muss noch in die lokale Zeitzone umgerechnet werden.

Der Aufruf Extract\_Shutdown\_Time ist im Zustand "Send" und "Receive" und im Zustand "Reset" unmittelbar nach einem Receive-/Receive\_Mapped\_Data-Aufruf sowie nach einem Extract\_Shutdown\_State-Aufruf erlaubt.

Diese Funktion ist nicht Bestandteil der CPI-C Spezifikation, sondern eine zusätzliche Funktion des UPIC-Trägersystems.

## **Syntax**

CMESHT (conversation\_ID, buffer, requested\_length, data\_received, received\_length, return\_code)

#### **Parameter**

→ conversation\_ID

Identifikation der Conversation

← buffer

Puffer, in dem die Daten empfangen werden. Falls der Rückgabewert von *data\_received* CM\_NO\_DATA\_RECEIVED ist, ist der Inhalt von *buffer* undefiniert.

In *buffer* wird der Zeitpunkt zurückgeliefert, zu dem die Anwendung heruntergefahren wird. Die einzelnen Bytes haben folgene Bedeutung:

Byte 1 - 8: Datum im Format jijjmmtt:

jjjj Jahr, vierstellig

mm Monat

tt Tag

Byte 9 - 11

ttt Tag im Jahr

Byte 12 - 17: Uhrzeit im Format hhmmss (UTC-Format):

hh Stunde

mm Minute

ss Sekunde

→ requested length Maximale Länge der Daten, die empfangen werden können.

← data\_received Gibt an, ob das Programm die Daten vollständig empfangen hat.

Falls das Ergebnis (return\_code) nicht einen der Werte CM\_OK oder CM\_DEALLOCATED\_NORMAL hat, ist der Wert von data\_received undefiniert

data received kann folgende Werte annehmen:

CM\_COMPLETE\_DATA\_RECEIVED Die Daten wurden vollständig empfangen.

CM INCOMPLETE DATA RECEIVED

Die Daten wurden nicht vollständig empfangen.

CM NO DATA RECEIVED

Es wurden keine Daten empfangen.

 $\leftarrow$  received\_length Länge der empfangenen Daten. Der Wert von  $received\_length$  ist

undefiniert, wenn das Ergebnis (return\_code) ungleich CM\_OK ist.

## **Ergebnis** (return\_code)

CM OK

Aufruf OK

#### CM CALL NOT SUPPORTED

Die Funktion wird nicht unterstützt. Dieser Returncode tritt auf, wenn keine Shutdown-Time erhalten werden kann, da die UTM-Partner-Anwendung mit Version < 6.1 dies nicht unterstützt.

#### CM PROGRAM PARAMETER CHECK

Der Wert in conversation\_ID ist ungültig.

Der Wert der *conversation\_ID* ist ungültig, weil die Funktion nach Ende der Conversation mehr als einmal aufgerufen wurde oder weil noch keine Conversation existierte (nach dem *Enable\_UTM\_UPIC*-Aufruf ist noch kein *Initialize\_Conversation*-Aufruf erfolgt).

Oder der Wert für requested\_length ist größer als 32767 oder kleiner als 1.

#### CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Die UPIC-Instanz konnte nicht gefunden werden.

#### Hinweis

- Diese Funktion wurde nicht in ihrer vollen Komplexität gemäß den CPI-C Spezifikationen implementiert. Die Vereinfachungen gegenüber CPI-C sind folgende:
  - Der interne Puffer besitzt eine beschränkte Größe von 1024 Byte.
  - Ist der Wert für requested\_length kleiner als die Länge der intern gespeicherten erweiterten Information, wird der vom Anwendungsprogramm zur Verfügung gestellte Puffer vollständig gefüllt und data\_received auf CM\_INCOMPLETE\_DATA\_RECEIVED gesetzt. Es ist nicht möglich, die restlichen Daten mit weiteren CMESHT-Aufrufen zu erhalten.
- Der Wert der conversation\_ID bleibt für diesen Funktionsaufruf nach dem Ende einer Conversation so lange gültig, bis Initialize\_Conversation oder Extract\_Shutdown\_Time aufgerufen werden.

#### Verhalten im Fehlerfall

## CM CALL NOT SUPPORTED

Ist nicht unbedingt ein Fehler des Programms. Falls eine UPIC-R-Anwendung mit verschiedenen UTM-Partnern kommuniziert, bedeutet dieser Returncode lediglich, dass die Anwendung mit einer UTM-Partner-Anwendung kommuniziert, die keine Shutdown-Time senden kann (openUTM < V6.1). Das Programm kann sich diesen Returncode merken und auf weitere *Extract\_Shutdown\_Time*-Aufrufe verzichten.

CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK Programm ändern.

# CM\_PRODUCT\_SPECIFIC\_ERROR

Das Betriebssystem kann nicht genügend Speicherplatz für interne Puffer bereitstellen. Überprüfen Sie Ihr Programm auf zu hohe Speicherplatzanforderung und starten Sie ggf. Ihr System neu.

# Funktionsdeklaration: Extract Shutdown Time

```
CM ENTRY Extract Shutdown Time(
                                          CM PTR
                                                  conversation ID,
                       unsigned char
                       unsigned char
                                          CM PTR
                                                  buffer,
                           CM INT32
                                          CM PTR
                                                 requested length,
                                          CM PTR data received,
              CM DATA RECEIVED TYPE
                           CM_INT32
                                          CM_PTR received_length,
                     CM RETURN CODE
                                          CM PTR return code )
```

# Extract\_Transaction\_State - Vorgangs- und Transaktionsstatus des Servers abfragen

Mit dem Aufruf *Extract\_Transaction\_State* erhält ein Programm den von openUTM an den Client gesendeten Vorgangs- und Transaktionsstatus.

Der Aufruf *Extract\_Transaction\_State* ist nur im Zustand "Send" und "Receive" und im Zustand "Reset" unmittelbar nach einem *Receive\_/Receive\_Mapped\_Data-*Aufruf erlaubt.

Diese Funktion ist nicht Bestandteil der CPI-C Spezifikation, sondern eine zusätzliche Funktion des UPIC-Trägersystems.

## **Syntax**

CMETS (conversation\_ID, transaction\_state, requested\_length, transaction\_state\_length, return\_code)

#### **Parameter**

→ conversation\_ID Identifikation der Conversation

→ requested\_length Maximale Länge der Daten, die empfangen werden können

← transaction\_state\_length

Länge der empfangenen Nachricht

# **Ergebnis** (return\_code)

CM OK

Aufruf OK

### CM CALL NOT SUPPORTED

Die Funktion wird nicht unterstützt. Dieser Returncode tritt auf, wenn kein *transaction\_state* erhalten werden kann.

## CM PROGRAM PARAMETER CHECK

Der Wert in *conversation\_ID* ist ungültig.

Der Wert der *conversation\_ID* ist ungültig, wenn die Funktion nach Ende der Conversation mehr als einmal aufgerufen wurde oder wenn noch keine Conversation existierte (nach dem *Enable\_UTM\_UPIC*-Aufruf ist noch kein *Initialize\_Conversation*-Aufruf erfolgt).

#### CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Die UPIC-Instanz konnte nicht gefunden werden.

## CM PROGRAM STATE CHECK

Die Conversation ist nicht im Zustand "Reset", "Send" oder "Receive"

## Zustandsänderung

Der Aufruf ändert den Zustand der Conversation nicht.

#### **Hinweis**

- Falls der Returncode von CM\_OK verschieden ist, hat der Wert von *transaction\_state* keine Bedeutung.
- Der Wert der conversation\_ID bleibt für diesen Funktionsaufruf nach dem Ende einer Conversation so lange gültig, bis ein Initialize\_Conversation- oder ein Extract\_Transaction\_State-Aufruf erfolgt ist.
- Wenn der Wert von *transaction\_state\_length* gleich 0 ist, dann wurde kein neuer *transaction\_state* empfangen.

#### Verhalten im Fehlerfall

## CM CALL NOT SUPPORTED

Ist nicht unbedingt ein Fehler des Programms. Falls eine UPIC-R-Anwendung mit verschiedenen UTM-Partnern kommuniziert, bedeutet dieser Returncode lediglich, dass die Anwendung mit einer UTM-Partner-Anwendung kommuniziert, die keinen Transaktions- und Vorgangs-Status senden kann. Das Programm kann sich diesen Returncode merken und auf weitere *Extract Transaction State-*Aufrufe verzichten.

# CM\_PROGRAM\_STATE\_CHECK

Programm ändern.

# CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK

Programm ändern.

# CM\_PRODUCT\_SPECIFIC\_ERROR

Das Betriebssystem kann nicht genügend Speicherplatz für interne Puffer bereitstellen. Überprüfen Sie Ihr Programm auf zu hohe Speicherplatzanforderung und starten Sie ggf. Ihr System neu.

## Beschreibung transaction\_state

Die ersten beiden Byte des *transaction\_state* enthalten die Information über den Vorgangsund Transaktionsstatus des Servers und können entsprechend ausgewertet werden, die restlichen Byte (dd dd) enthalten interne Diagnoseinformationen.

transaction_state (hexadezimal)	Bedeutung
17 08 dd dd 18 08 dd dd	Ende des Verarbeitungsschritts; die Transaktion ist nicht abgeschlossen, der Vorgang ist noch offen (PEND/PGWT KP).
15 06 dd dd 16 06 dd dd	Ende des Verarbeitungsschritts; die Transaktion ist abgeschlossen, der Vorgang ist noch offen (PEND RE/PGWT CM).
1A 04 dd dd	Ende eines Vorgangs und Ende der Transaktion (PEND FI).
30 04 dd dd	Ende eines Vorgangs mit Speicherabzug (PEND ER).
31 04 dd dd	Ende eines Vorgangs (System PEND ER, d.h. PEND ER durch openUTM).
32 04 dd dd	Ende eines Vorgangs wegen abnormaler Taskbeendigung (nur openUTM auf BS2000/OSD)
20 04 dd dd 21 04 dd dd	Rücksetzen der ersten Transaktion eines Vorgangs und Vorgang beenden (PEND RS).
20 06 dd dd 21 06 dd dd	Rücksetzen einer Folgetransaktion auf den letzten Sicherungspunkt; der Vorgang ist noch offen (PEND RS).

Näheres zum PEND- und PGWT-Aufruf siehe openUTM-Handbuch "Anwendungen programmieren mit KDCS".

## Funktionsdeklaration: Extract\_Transaction\_State

# Initialize Conversation - Conversation Characteristics initialisieren

Der Aufruf Initialize\_Conversation (CMINIT) liest den durch den symbolic destination name spezifizierten Eintrag in der upicfile und initialisiert die Conversation Characteristics. Die Characteristics partner\_LU\_name, partner\_LU\_name\_lth, TP\_name und TP\_name\_length werden mit den entsprechenden Werten aus der upicfile besetzt. Alle anderen Conversation Characteristics werden mit den Standardwerten initialisiert.

Neben den Conversation Characteristics wird bei diesem Aufruf auch festgelegt, ob bei den nachfolgenden *Send-* bzw. *Receive-*Aufrufen eine automatische Konvertierung der Benutzerdaten von ASCII nach EBCDIC bzw. umgekehrt stattfinden soll. Die Konvertierung erfolgt:



 in Unix- und Windows-Systemen, falls vor dem symbolic destination name das Kennzeichen HD steht



In BS2000/OSD, falls vor dem symbolic destination name das Kennzeichen SD steht.

Näheres siehe auch Abschnitt "Side Information für stand-alone UTM-Anwendungen" auf Seite 298.

Als Ergebnis liefert die Funktion eine achtstellige Conversation\_ID zurück. Diese dient als eindeutige Identifikation der Conversation und muss in allen späteren CPI-C-Aufrufen verwendet werden, um die Conversation zu adressieren.

Es besteht die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt die mit diesem Aufruf initialisierten Werte für die Conversation Characteristics  $TP\_name$ ,  $TP\_name\_length$ ,  $receive\_type$  und  $deallocate\_type$  zu ändern. Dazu stehen die Aufrufe  $Set\_TP\_Name$ ,  $Set\_Receive\_Type$  und  $Set\_Deallocate\_Type$  zur Verfügung. Ein mit einem Set-Aufruf geänderter Wert bleibt bis zum Ende der Conversation oder bis zu einem erneuten Set-Aufruf bestehen.

Die Set-Aufrufe sind kein Bestandteil des CPI-C-Starter-Sets, sondern gehören zu den Advanced Functions.

## **Syntax**

CMINIT (conversation\_ID, sym\_dest\_name, return\_code)

#### **Parameter**

Programm als Ergebnisparameter zurückgeliefert wird.

→ sym\_dest\_name Falls Sie ohne upicfile arbeiten, dann müssen Sie für

sym\_dest\_name 8 Leerzeichen angeben ("leerer sym\_dest\_name").

Falls Sie mit der upicfile arbeiten, geben Sie den Verweis auf die Side Information ein (8 Zeichen langer Name). Für  $sym\_dest\_name$  können Sie auch 8 Leerzeichen angeben ("leerer  $sym\_dest\_name$ "). In diesem Fall wird in der Side Information der symbolic destination name .DEFAULT gesucht (siehe Abschnitt "Side Information für stand-alone UTM-Anwendungen" auf Seite 298) und die entsprechenden Werte für  $partner\_LU\_name$ ,  $partner\_LU\_name\_lth$ , TP name und TP name length gesetzt.

← return code Ergebnis des Funktionsaufrufs

## **Ergebnis** (return\_code)

CM OK

Aufruf ok

#### CM PROGRAM PARAMETER CHECK

- Der Wert für sym\_dest\_name bzw. local\_name (beim Enable\_UTM\_UPIC) ist ungültig oder der spezifizierte Eintrag in der upicfile konnte nicht gelesen werden oder ist syntaktisch ungültig.
- Ein eventuelles An- oder Abmelden von der Transportschnittstelle war nicht erfolgreich.
- In sym\_dest\_name oder in local\_name (beim Enable\_UTM\_UPIC) wurde ein leerer Name angegeben, aber in der upicfile fehlt ein entsprechender DEFAULT-Eintrag bzw. der DEFAULT-Eintrag ist ungültig.
- Fehler in der upicfile:
   Die CD-Einträge für den angegebenen sym\_dest\_name folgen nicht unmittelbar aufeinander oder die CD-Einträge für den angegebenen sym\_dest\_name beinhalten unterschiedliche TACs.

## CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

- Für dieses Programm ist bereits eine Conversation aktiv, bzw. es wurde noch kein Enable\_UTM\_UPIC-Aufruf gemacht.
- Eine unerwartete Reaktion der Transportschnittstelle ist aufgetreten.

## Zustandsänderung

Falls das Ergebnis CM\_OK ist, geht das Programm in den Zustand "Initialize" über und die Characteristics der Conversation sind initialisiert. Näheres siehe Abschnitt "Conversation Characteristics" auf Seite 51. In allen Fehlersituationen ändert das Programm seinen Zustand nicht.

#### Hinweis

- Der *Initialize\_Conversation-*Aufruf muss vom Programm ausgeführt worden sein, bevor ein anderer Aufruf für diese Conversation erfolgt.
- Falls das Programm mit dem Initialize\_Conversation-Aufruf oder daran anschließenden Set-Aufrufen ungültige Information für das Etablieren einer Conversation bereitstellt, wird dies bei syntaktischen Fehlern sofort, bei inhaltlichen Fehlern jedoch erst bei der Ausführung des Allocate-Aufrufs (CMALLC) erkannt.
- Mehrere Programme k\u00f6nnen sich unter dem gleichen Namen anmelden, wenn f\u00fcr die entsprechende TPOOL-Anweisung CONNECT-MODE=MULTI definiert ist.
- bei remote Anbindung:
  - Die Funktion führt eventuell ein Anmelden an das Transportsystem (z.B. TCP/IP, PCMX, CMX, BCAM) durch. Dazu wird der Name des vorangegangenen Enable\_UTM\_UPIC-Aufrufs verwendet. Falls das Programm bereits mit demselben Namen angemeldet ist, erfolgt kein Anmelden.
  - Besteht noch eine Verbindung zu einem Partner, der ungleich dem Partner aus der upicfile ist, dann wird diese Verbindung abgebaut.
- bei lokaler Anbindung (UPIC auf Unix- und Windows-Systemen):
  - Die Funktion führt die Anmeldung an die openUTM-interne Prozesskommunikation durch (mit dem UTM-Anwendungsnamen aus der upicfile), wenn das Programm noch nicht mit demselben Namen angemeldet ist. Ist das Programm noch mit einem anderen Namen angemeldet, erfolgt zuerst eine Abmeldung von der openUTMinternen Prozesskommunikation. Eine bestehende Conversation zu dieser UTM-Anwendung wird dabei implizit abgebaut. Erst danach wird das Programm mit dem neuen Namen angemeldet.
  - Bei der Anmeldung an die UTM-Anwendung wird die applifile der UTM-Anwendung gelesen. Dazu wird die Shellvariable UTMPATH, die auf das entsprechende UTM-Verzeichnis utmpfad zeigt, ausgewertet. Diese Variable muss gesetzt sein.

X/W

X/W

X/W

X/W

X/W

X/W X/W

X/W

#### Verhalten im Fehlerfall

## CM PROGRAM PARAMETER CHECK

- upicfile einrichten oder die Umgebungsvariable bzw. Jobvariable UPICPATH richtig setzen. Überprüfen des TNS-Eintrags bzw. des BCMAP-Eintrags in BS2000/OSD.
- Den aktuellen sym\_dest\_name in die upicfile eintragen oder den Eintrag für sym\_dest\_name auf richtige Syntax prüfen.
- bei lokaler Anbindung: Umgebungsvariable UTMPATH richtig setzen. Es ist auch möglich, dass kein Semaphor mehr zur Verfügung steht.
- upicfile ändern: CD-Einträge überprüfen und anpassen.

## CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Programm ändern oder Systemdienst informieren und Diagnoseunterlagen erstellen.

### Funktionsdeklaration: Initialize Conversation



# Prepare\_To\_Receive - Vom Sende- in den Empfangsstatus wechseln

Der Aufruf *Prepare\_To\_Receive* (CMPTR) bewirkt folgendes:

- Alle Daten, die zum Zeitpunkt des Aufrufs noch im lokalen Sendepuffer gespeichert sind, werden zusammen mit dem Senderecht an den UTM-Vorgang übertragen.
- Nachdem die Daten aus dem Sendepuffer an den UTM-Vorgang übergeben sind, geht die Conversation vom Zustand "Send" in den Zustand "Receive" über.

Prepare\_To\_Receive darf nur aufgerufen werden, wenn sich die Conversation im Zustand "Send" befindet, jedoch nicht direkt nach dem Allocate-Aufruf bzw. nach dem Empfang des Senderechts vom Partner. In diesen beiden Ausnahmefällen muss ein Send\_Data- oder Send\_Mapped\_Data-Aufruf vor dem Prepare\_To\_Receive-Aufruf abgesetzt werden.

Nach dem *Prepare\_To\_Receive-*Aufruf muss als nächstes *Receive* bzw. *Receive\_Mapped\_Data* aufgerufen werden. Vor dem *Receive-* bzw. *Receive\_Mapped\_Data-*Aufruf darf jedoch *Set\_Receive\_Timer* oder *Set\_Receive\_Type* aufgerufen werden.

## **Syntax**

CMPTR (conversation\_ID, return\_code)

#### **Parameter**

→ conversation\_ID Identifikation der Conversation

## **Ergebnis** (return\_code)

#### CM OK

Aufruf ok. Die Conversation ist von "Send" in den Zustand "Receive" übergegangen.

#### CM DEALLOCATED ABEND

mögliche Ursachen:

- Abnormale Beendigung des UTM-Vorgangs
- UTM-Anwendungsende
- Verbindungsabbau durch die UTM-Administration
- Verbindungsabbau durch das Transportsystem
- Verbindungsabbau durch openUTM wegen Überschreitung der maximal zulässigen Anzahl von gleichzeitig angemeldeten Benutzern (MAX-Anweisung, CONN-USERS=). Dieser Fall kann auch dann auftreten, wenn beim Aufruf Set\_Conversation\_Security\_User\_ID eine Administrator-Benutzerkennung übergeben wurde. Das ist dann der Fall, wenn dem LTERM-Partner des CPI-C-Programms in der UTM-Anwendung eine Benutzerkennung zugeordnet ist (über LTERM ...USER=), die keine Administrationsberechtigung hat.

Das Programm geht in den Zustand "Reset" über.

## CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

mögliche Ursachen:

- Die UPIC-Instanz konnte nicht gefunden werden.
- Der Prepare\_To\_Receive-Aufruf erfolgte unmittelbar nach einem Allocate-Aufruf anstatt eines Send Data- bzw. Send Mapped Data-Aufrufs.

## CM\_PROGRAM\_STATE\_CHECK

Der Aufruf ist im aktuellen Zustand der Conversation nicht erlaubt.

#### CM PROGRAM PARAMETER CHECK

Der Wert in conversation\_ID ist ungültig.

## CM RESOURCE FAILURE NO RETRY

Es ist ein Fehler aufgetreten, der zu einer vorzeitigen Beendigung der Conversation führte (z.B. ein Protokollfehler oder vorzeitiger Verlust der Netzverbindung). Das Programm geht in den Zustand "Reset" über.

## Zustandsänderung

- Ist das Ergebnis des Aufrufs CM\_OK, dann ändert sich der Zustand der Conversation von "Send" nach "Receive".
- Bei folgenden Ergebnissen geht das Programm in den Zustand "Reset" über:
   CM\_DEALLOCATED\_ABEND
   CM\_RESOURCE\_FAILURE\_NO\_RETRY
- Bei allen anderen Fehlersituationen ändert das Programm seinen Zustand nicht.

#### Verhalten im Fehlerfall

## CM\_PRODUCT\_SPECIFIC\_ERROR

- Programm ändern.
- Das Betriebssystem kann nicht genügend Speicherplatz für interne Puffer bereitstellen. Überprüfen Sie Ihr Programm auf zu hohe Speicherplatzanforderung und starten Sie ggf. Ihr System neu.

# CM\_PROGRAM\_STATE\_CHECK Programm ändern.

# CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK

Programm ändern.

# CM\_RESOURCE\_FAILURE\_NO\_RETRY

Systemdienst informieren und Diagnoseunterlagen erstellen. Es kann auch eine Störung im Transportsystem die Ursache für diesen Fehlercode sein.

# Funktionsdeklaration: Prepare\_To\_Receive

```
 \begin{array}{c} {\tt CM\_ENTRY\ Prepare\_To\_Receive\ (unsigned\ char\ CM\_PTR\ conversation\_ID, \\ & {\tt CM\_RETURN\_CODE\ CM\_PTR\ return\_code\ )} \end{array}
```

# Receive - Daten von einem UTM-Service empfangen

Mit dem Aufruf *Receive* (CMRCV) empfängt ein Programm Informationen von einem UTM-Service.

Der Aufruf kann blockierend oder nicht-blockierend ausgeführt werden.

Der Receive-Aufruf ist blockierend, wenn die Characteristic receive\_type den Wert CM\_RECEIVE\_AND\_WAIT hat.
 Liegen zum Zeitpunkt des Receive-Aufrufs keine Informationen (Daten oder Senderseht) vor dann wartet der Programmlauf so lange im Receive bis eine Information.

recht) vor, dann wartet der Programmlauf so lange im *Receive*, bis eine Information für diese Conversation vorliegt. Erst dann kehrt der Programmlauf aus dem *Receive*-Aufruf zurück und liefert die Informationen zurück. Falls zum Zeitpunkt des Aufrufs bereits eine Information vorliegt, empfängt sie das Programm, ohne zu warten.

Um die Wartezeit beim blockierenden *Receive*-Aufruf zu beschränken, sollten entsprechende Timer in der UTM-Partner-Anwendung gesetzt werden.

 Der Receive-Aufruf ist nicht-blockierend, wenn die Characteristic receive\_type den Wert CM RECEIVE IMMEDIATE hat.

Liegen zum Zeitpunkt des *Receive*-Aufrufs keine Informationen vor, dann wartet der Programmlauf <u>nicht</u>, bis Informationen für diese Conversation eintreffen. Der Programmlauf kehrt sofort aus dem *Receive*-Aufruf zurück. Falls bereits eine Information vorliegt, wird sie an das Programm übergeben.



UPIC-Local:

Der nicht-blockierende *Receive-*Aufruf wird bei der Anbindung über UPIC-Local nicht unterstützt.

Die Characteristic *receive\_type* können Sie vor dem Aufruf von *Receive* mit dem Aufruf *Set\_Receive\_Type* setzen. Nach dem Initialisieren einer Conversation ist standardmäßig der blockierende Receive eingestellt.

# **Syntax**

CMRCV (conversation\_ID, buffer, requested\_length, data\_received, received\_length, status\_received, control\_information\_received, return\_code)

CPI-C-Aufrufe bei UPIC Receive

#### **Parameter**

→ conversation ID Identifikation der Conversation

← buffer Puffer, in dem die Daten empfangen werden. Falls der Rückgabe-

wert von data received CM NO DATA RECEIVED ist, ist der Inhalt

von buffer undefiniert.

→ requested length Maximale Länge der Daten, die empfangen werden können.

← data received Gibt an, ob das Programm Daten empfangen hat.

Falls das Ergebnis (*return\_code*) nicht einen der Werte CM\_OK oder CM\_DEALLOCATED\_NORMAL hat, ist der Wert von *data\_received* 

undefiniert.

data\_received kann folgende Werte annehmen:

CM\_NO\_DATA\_RECEIVED

Es lagen keine Daten für das Programm vor. Eventuell wurde das

Senderecht empfangen.

CM\_COMPLETE\_DATA\_RECEIVED

Eine Nachricht, die für das Programm vorlag, wurde vollständig

empfangen.

CM INCOMPLETE DATA RECEIVED

Eine Nachricht ist nicht vollständig an das Programm übergeben worden. Falls *data\_received* diesen Wert annimmt, muss das Programm anschließend so viele *Receive-*Aufrufe absetzen, bis die

Nachricht vollständig übergeben wurde, d.h. bis data\_received den

Wert CM COMPLETE DATA RECEIVED hat.

← received\_length Länge der empfangenen Daten. Der Wert von received\_length ist

undefiniert, wenn das Programm keine Daten empfangen hat (data\_received=CM\_NO\_DATA\_RECEIVED) bzw. wenn das Ergebnis ungleich CM\_OK oder CM\_DEALLOCATE\_NORMAL ist.

← status received Gibt an, ob das Programm das Senderecht empfangen hat.

status\_received kann einen der folgenden Werte annehmen:

CM NO STATUS RECEIVED

Das Senderecht wurde nicht empfangen.

CM SEND RECEIVED

Der UTM-Vorgang hat das Senderecht an das Programm abgegeben. Das Programm muss anschließend einen Send\_Data-Aufruf

absetzen.

Falls das Ergebnis ungleich CM\_OK ist, ist der Wert für status received undefiniert.

← control information received

Wird nur syntaktisch unterstützt und kann nur den Wert CM\_REQ\_TO\_SEND\_NOT\_RECEIVED annehmen.

Der Wert in *control\_information\_received* ist undefiniert, wenn das Ergebnis in *return\_code* ungleich CM\_OK oder

CM DEALLOCATE NORMAL ist.

← return\_code

Ergebnis des Funktionsaufrufs

## **Ergebnis** (return\_code)

#### CM OK

Falls das Ergebnis CM\_OK ist, hat das Programm nach dem Aufruf einen der folgenden Zustände:

"Receive" falls *status\_received* den Wert CM\_NO\_STATUS\_RECEIVED hat.
"Send" falls der Wert von *status\_received* CM\_SEND\_RECEIVED ist.

## CM\_SECURITY\_NOT\_VALID

mögliche Ursachen:

- ungültige UTM-Benutzerkennung bei Set\_Conversation\_Security\_User\_ID
- ungültiges Passwort beim Aufruf Set\_Conversation\_Security\_Password
- Die UTM-Anwendung ist ohne USER generiert
- Der User kann sich bei der UTM-Anwendung wegen Betriebsmittelengpass nicht anmelden

Wenn die UPIC-Anwendung mit einer UTM-Anwendung kommuniziert, die das Ergebnis der Berechtigungsprüfung detailliert zurückliefert, dann liefert die UPIC-Bibliothek einen erweiterten Returncode, der die Ursache detailliert beschreibt. Die Ergebnisse, die das Programm dann erhält, sind unter *secondary\_return\_code* aufgeführt, siehe Seite 158.

Die erweiterten Returncodes können auch durch den Aufruf *Extract\_Secondary\_Return\_Code* abgefragt werden, siehe Seite 131.

CPI-C-Aufrufe bei UPIC Receive

#### CM TPN NOT RECOGNIZED

mögliche Ursachen:

- ungültiger Transaktionscode (TAC) in der upicfile oder beim Set\_TP\_Name-Aufruf, z.B.:
  - TAC ist nicht generiert
  - Keine Berechtigung, um diesen TAC aufzurufen
  - TAC ist nur als Folge-TAC erlaubt
  - TAC ist kein Dialog-TAC
  - TAC ist mit Verschlüsselung generiert, aber es wurden unverschlüsselte Benutzerdaten gesendet oder auf der Verbindung wird keine Verschlüsselung unterstützt oder die verschlüsselten Daten entsprechen nicht der geforderten Verschlüsselungsstufe.
- Vorgangs-Wiederanlauf mit Hilfe von KDCDISP wurde abgewiesen, da keine mit RESTART=YES generierte UTM-Benutzerkennung angegeben wurde.

## CM TP NOT AVAILABLE NO RETRY

Vorgangs-Wiederanlauf mit Hilfe von KDCDISP ist nicht möglich, da UTM-Anwendung neu generiert wurde.

#### CM TP NOT AVAILABLE RETRY

Vorgangsstart wurde abgewiesen, da UTM-Anwendung beendet wird.

#### CM DEALLOCATED ABEND

mögliche Ursachen:

- Abnormale Beendigung des UTM-Vorgangs
- UTM-Anwendungsende
- Verbindungsabbau durch UTM-Administration
- Verbindungsabbau durch das Transportsystem
- Verbindungsabbau durch openUTM wegen Überschreitung der maximal zulässigen Anzahl von Benutzern (MAX-Anweisung, CONN-USERS=). Die Ursache kann auch darin liegen, dass beim Aufruf Set\_Conversation\_Security\_User\_ID zwar eine Administrator-Benutzerkennung übergeben wurde, aber die per UTM-Generierung der Verbindung implizit zugeordnete Benutzerkennung oder die explizit (mit der Anweisung LTERM..., USER=) zugeordnete (Verbindungs-)Benutzerkennung keine Administrator-Benutzerkennung ist (CONN-USERS wirkt nur für Benutzer ohne Administrationsberechtigung).

Das Programm geht in den Zustand "Reset" über.

#### CM DEALLOCATED NORMAL

Im UTM-Vorgang wurde ein PEND-FI-Aufruf ausgeführt. Das Programm geht in den Zustand "Reset" über.

#### CM RESOURCE FAILURE RETRY

Ein vorübergehender Betriebsmittelengpass führte zur Beendigung der Conversation. Möglicherweise können im UTM-Pagepool keine Daten mehr zwischengespeichert werden. Tritt der Fehler häufiger auf, sollte der Pagepool der UTM-Anwendung vergrößert werden (MAX-Anweisung, PGPOOL=).

## CM RESOURCE FAILURE NO RETRY

Es ist ein Fehler aufgetreten, der zu einer vorzeitigen Beendigung der Conversation führte (z.B. ein Protokollfehler oder vorzeitiger Verlust der Netzverbindung).

#### CM PROGRAM STATE CHECK

Der Aufruf ist im aktuellen Zustand nicht erlaubt. Der Inhalt aller anderen Variablen ist undefiniert

#### CM PROGRAM PARAMETER CHECK

Der Wert in *conversation\_ID* ist ungültig, oder der Wert in *requested\_length* ist größer als 32767 oder kleiner als Null. Der Inhalt aller anderen Variablen ist undefiniert.

#### CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Anstatt eines *Send\_Data-*Aufrufs erfolgte ein *Receive-*Aufruf (nur unmittelbar nach einem *Allocate-*Aufruf).

#### CM OPERATION INCOMPLETE

Der Aufruf *Receive* ist durch den Ablauf des Timers, der mit *Set\_Receive\_Timer* gesetzt wurde, unterbrochen worden. Es wurden keine Daten empfangen.

#### CM UNSUCCESSFUL

receive\_type hat den Wert CM\_RECEIVE\_IMMEDIATE und es sind zur Zeit keine Daten für die Conversation vorhanden.

## **Erweiterter Returncode** (secondary\_return\_code)

## CM SECURITY USER UNKNOWN

Die angegebene Benutzerkennung ist nicht generiert.

#### CM SECURITY STA OFF

Die angegebene Benutzerkennung ist gesperrt.

#### CM SECURITY USER IS WORKING

Mit dieser Benutzerkennung hat sich bereits jemand angemeldet.

#### CM SECURITY OLD PSWORD WRONG

Das angegebene bisherige Passwort ist falsch.

## CM\_SECURITY\_NEW\_PSWORD WRONG

Die Angaben zum neuen Passwort sind nicht verwendbar. Mögliche Ursache: minimale Gültigkeitsdauer noch nicht abgelaufen.

CPI-C-Aufrufe bei UPIC Receive

#### CM SECURITY NO CARD READER

Der Benutzer ist mit Magnetstreifenkarte generiert und kann sich nicht über UPIC anmelden.

#### CM SECURITY CARD INFO WRONG

Der Benutzer ist mit Chipkarte generiert und kann sich nicht über UPIC anmelden.

#### CM SECURITY NO RESOURCES

Die Anmeldung ist zur Zeit nicht möglich. Ursache ist

- ein Betriebsmittelengpass oder
- die Maximalzahl gleichzeitig angemeldeter Benutzer ist erreicht (siehe KDCDEF-Anweisung MAX CONN-USERS=) oder
- ein inverser KDCDEF läuft gerade

Anmeldung später wieder versuchen.

#### CM SECURITY NO KERBEROS SUPPORT

Der Benutzer ist mit einem Kerberos-Prinzipal generiert und kann sich nicht über UPIC anmelden.

#### CM SECURITY TAC KEY MISSING

Das aktuelle LTERM hat nicht die Berechtigung, den Vorgang fortzusetzen.

#### CM SECURITY PWD EXPIRED NO RETRY

Die Gültigkeitsdauer des Benutzer-Passwortes ist abgelaufen.

#### CM SECURITY COMPLEXITY ERROR

Das neue Passwort erfüllt nicht die Anforderung an die Komplexität.

#### CM SECURITY PASSWORD TOO SHORT

Das neue Passwort ist zu kurz.

#### CM SECURITY UPD PSWORD WRONG

Das von KDCUPD übertragene Passwort erfüllt nicht die in der Anwendungsgenerierung definierte Komplexitätsstufe.

#### CM SECURITY TA RECOVERY

Für die angegebene Benutzerkennung ist ein Transaktionswiederanlauf erforderlich.

#### CM SECURITY PROTOCOL CHANGED

Der offene Vorgang kann nicht von diesem LTERM-Partner aus fortgesetzt werden.

#### CM SECURITY SHUT WARN

Vom Administrator wurde SHUT WARN gegeben, normale Benutzer dürfen sich nicht mehr an die UTM-Anwendung anmelden, nur ein Administrator darf sich noch anmelden.

#### CM SECURITY ENC LEVEL TOO HIGH

Auf der Verbindung ist der für die Fortsetzung des offenen Vorgangs nötige Verschlüsselungsmechanismus nicht verfügbar.

#### CM SECURITY PWD EXPIRED RETRY

Die Gültigkeitsdauer des Benutzer-Passworts ist abgelaufen.

Die folgenden sekundären Returncodes treten nur im Zusammenhang mit UTM-Cluster-Anwendungen auf:

## CM SECURITY USER GLOBALLY UNKNOWN

Die angegebene Benutzerkennung ist in der Cluster-User-Datei nicht bekannt.

## CM SECURITY USER SIGNED ON OTHER NODE

Mit dieser Benutzerkennung hat sich bereits ein Benutzer an einer anderen Knoten-Anwendung angemeldet.

## CM SECURITY TRANSIENT ERROR

Beim Anmelden trat ein temporärer Fehler auf. Auf die Cluster-User-Datei konnte innerhalb der in der Knoten-Anwendung konfigurierten Zeit nicht zugegriffen werden.

Anmeldung später noch einmal versuchen.

CPI-C-Aufrufe bei UPIC Receive

## Zustandsänderung

 Falls das Ergebnis CM\_OK ist, hat das Programm nach dem Aufruf einen der folgenden Zustände:

"Receive" falls *status\_received* den Wert CM\_NO\_STATUS\_RECEIVED hat.
"Send" falls *status\_received* den Wert CM\_SEND\_RECEIVED hat.

Das Programm geht bei folgenden Ergebnissen in den Zustand "Reset" über:

CM DEALLOCATED ABEND

CM\_DEALLOCATED\_NORMAL

CM SECURITY NOT VALID

CM TPN NOT RECOGNIZED

CM TP NOT AVAILABLE RETRY/NO RETRY

CM\_RESOURCE\_FAILURE\_RETRY/NO\_RETRY

CM SECURITY USER UNKNOWN

CM\_SECURITY\_STA\_OFF

CM SECURITY USER IS WORKING

CM SECURITY OLD PSWORD WRONG

CM SECURITY NEW PSWORD WRONG

CM SECURITY NO CARD READER

CM\_SECURITY\_CARD\_INFO\_WRONG

CM SECURITY NO RESOURCES

CM SECURITY NO KERBEROS SUPPORT

CM SECURITY TAC KEY MISSING

CM SECURITY PWD EXPIRED NO RETRY

CM SECURITY COMPLEXITY ERROR

CM SECURITY PASSWORD TOO SHORT

CM SECURITY UPD PSWORD WRONG

CM SECURITY TA RECOVERY

CM SECURITY PROTOCOL CHANGED

CM SECURITY SHUT WARN

CM SECURITY ENC LEVEL TOO HIGH

CM SECURITY PWD EXPIRED RETRY

CM SECURITY USER GLOBALLY UNKNOWN

CM SECURITY USER SIGNED ON OTHER NODE

CM SECURITY TRANSIENT ERROR

Bei allen anderen Fehlersituationen ändert das Programm seinen Zustand nicht.

#### **Hinweis**

- Wurde vor einem blockierenden Receive-Aufruf mit dem Aufruf Set\_Receive\_Timer eine maximale Wartezeit eingestellt, dann kehrt der Programmlauf spätestens nach Ablauf der Wartezeit aus dem Receive-Aufruf zurück und der Receive-Aufruf liefert dann das Ergebnis (return\_code) CM\_OPERATION\_INCOMPLETE zurück.
- Bei einem Receive-Aufruf kann ein Programm nur so viele Daten empfangen, wie im Parameter requested\_length angegeben wurde. Deshalb ist es möglich, dass eine Nachricht mit dem Receive-Aufruf nur teilweise gelesen wird. Ob eine Nachricht komplett gelesen wurde oder nicht, können Sie dem Wert des Parameters data\_received entnehmen:
  - Falls das Programm bereits die komplette Nachricht empfangen hat, hat der Parameter data\_received den Wert CM\_COMPLETE\_DATA\_RECEIVED.
  - Hat das Programm noch nicht alle Daten der Nachricht empfangen, dann hat der Parameter data\_received den Wert CM\_INCOMPLETE\_DATA\_RECEIVED. Das Programm muss dann solange Receive aufrufen, bis data\_received den Wert CM\_COMPLETE\_DATA\_RECEIVED hat.
- Mit einem einzigen Aufruf kann ein Programm sowohl Daten als auch das Senderecht empfangen. Die Parameter return\_code, data\_received und status\_received geben Auskunft über die Art der Information, die ein Programm erhalten hat.
- Falls das Programm den Receive-Aufruf im Zustand "Send" absetzt, wird das Senderecht an den UTM-Vorgang abgegeben. Auf diese Weise wird die Senderichtung der Conversation geändert.
- Ein Receive-Aufruf mit requested\_length=0 hat keine spezielle Bedeutung.
   Falls Daten vorliegen, werden diese in der Länge 0 empfangen mit data\_received=CM\_INCOMPLETE\_DATA\_RECEIVED.
   Falls keine Daten vorliegen, kann das Senderecht empfangen werden. D.h. es können entweder Daten oder das Senderecht empfangen werden, aber nicht beides.
- Übergibt die UTM-Partner-Anwendung ein Formatkennzeichen (Strukturierungsmerkmale der übergebenen Daten), dann wird dieses zwar von UPIC empfangen (im UTM-Vorgang tritt kein Fehler auf), kann aber nicht an das Programm übergeben werden. Daten zusammen mit Formatkennzeichen können nur mit Receive\_Mapped\_Data gelesen werden.

CPI-C-Aufrufe bei UPIC Receive

#### Verhalten im Fehlerfall

## CM RESOURCE FAILURE RETRY

Conversation neu einrichten.

## CM RESOURCE FAILURE NO RETRY

Systemdienst informieren und Diagnoseunterlagen erstellen. Es kann auch eine Störung im Transportsystem die Ursache für diesen Fehlercode sein.

## CM PROGRAM STATE CHECK

Programm ändern.

## CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK

Programm ändern.

## CM\_PRODUCT\_SPECIFIC\_ERROR

Programm ändern.

#### CM SECURITY USER UNKNOWN

Die UTM-Benutzerkennung ist nicht generiert. Benutzerkennung verwenden, die generiert ist oder gewünschte Benutzerkennung generieren oder dynamisch konfigurieren.

#### CM SECURITY STA OFF

Benutzerkennung mit STATUS=ON generieren oder per Administration entsperren.

## CM SECURITY USER IS WORKING

Andere UTM-Benutzerkennung benutzen oder den Vorgang des bereits angemeldeten Benutzers beenden.

#### CM SECURITY OLD PSWORD WRONG

Passwort korrekt angegeben.

#### CM SECURITY NEW PSWORD WRONG

Altes Passwort bis Ablauf der Gültigkeitsdauer weiterverwenden.

#### CM SECURITY NO CARD READER

Der Benutzer ist mit Magnetstreifenkarte generiert und kann sich nicht über UPIC anmelden.

#### CM SECURITY CARD INFO WRONG

Der Benutzer ist mit Chipkarte generiert.

#### CM\_SECURITY\_NO\_RESOURCES

Später wieder probieren.

## CM SECURITY NO KERBEROS SUPPORT

Der Benutzer ist mit einem Kerberos-Prinzipal generiert und kann sich nicht über UPIC anmelden.

## CM\_SECURITY\_TAC\_KEY\_MISSING

Generierung oder Programm ändern.

#### CM SECURITY PWD EXPIRED NO RETRY

Die Gültigkeitsdauer des Passworts ist abgelaufen. Das Passwort muss per Administration geändert werden, bevor der Benutzer sich wieder anmelden kann.

#### CM SECURITY COMPLEXITY ERROR

Das neue Passwort entsprechend den Anforderungen der generierten Komplexitätsstufe wählen, siehe KDCDEF-Anweisung USER PROTECT-PW=.

## CM\_SECURITY\_PASSWORD\_TOO\_SHORT

Neues längeres Passwort verwenden oder Generierung ändern, siehe KDCDEF-Anweisung USER PROTECT-PW= *length*, ... (Wert für die minimale Länge).

#### CM SECURITY UPD PSWORD WRONG

Das Passwort entspricht nicht der geforderten Komplexitätsstufe oder hat nicht die erforderliche Länge, siehe KDCDEF-Anweisung USER PROTECT-PW=. Das Passwort muss per Administration geändert werden, bevor sich der Benutzer wieder anmelden kann.

## CM\_SECURITY\_TA\_RECOVERY

Für die angegebene Benutzerkennung ist ein Transaktionswiederanlauf nötig.

#### CM SECURITY PROTOCOL CHANGED

Der Benutzer hat einen offenen Vorgang, der nicht von einem UPIC-Client aus fortgesetzt werden kann.

#### CM SECURITY SHUT WARN

Die UTM-Anwendung wird beendet; es dürfen sich nur noch Benutzer mit Administrationsberechtigung anmelden. Abwarten, bis die Anwendung neu gestartet wurde.

# CM\_SECURITY\_ENC\_LEVEL\_TOO\_HIGH

Auf der Verbindung ist der für die Fortsetzung des offenen Vorgangs nötige Verschlüsselungsmechanismus nicht verfügbar.

# CM\_SECURITY\_PWD\_EXPIRED\_RETRY

Den Aufbau der Conversation mit Angabe des alten und eines neuen Passworts wiederholen.

CPI-C-Aufrufe bei UPIC Receive

Die folgenden sekundären Returncodes treten nur im Zusammenhang mit UTM-Cluster-Anwendungen auf:

## CM SECURITY USER GLOBALLY UNKNOWN

Die angegebene Benutzerkennung ist in der Cluster-User-Datei nicht bekannt.

## CM\_SECURITY\_USER\_SIGNED\_ON\_OTHER\_NODE

Mit dieser Benutzerkennung hat sich bereits ein Benutzer an einer anderen Knoten-Anwendung angemeldet.

## CM\_SECURITY\_TRANSIENT\_ERROR

Beim Anmelden trat ein temporärer Fehler auf. Auf die Cluster-User-Datei konnte innerhalb der in der Knoten-Anwendung konfigurierten Zeit nicht zugegriffen werden.

Anmeldung später noch einmal versuchen.

#### Funktionsdeklaration: Receive

# Receive\_Mapped\_Data - Daten und Formatkennzeichen von einem UTM-Service empfangen

Mit dem *Receive\_Mapped\_Data* (CMRCVM)-Aufruf empfängt ein Programm Informationen von einem UTM-Service. Die Informationen, die empfangen werden, können entweder Daten, ein Formatkennzeichen und/oder das Senderecht sein.

Der Aufruf kann blockierend oder nicht-blockierend ausgeführt werden.

Der Receive\_Mapped\_Data-Aufruf ist blockierend, wenn die Characteristic receive\_type den Wert CM\_RECEIVE\_AND\_WAIT hat.
Liegen zum Zeitpunkt des Receive\_Mapped\_Data-Aufrufs keine Informationen (Daten oder Senderecht) vor, dann wartet der Programmlauf so lange im Receive\_Mapped\_Data, bis eine Information für diese Conversation eintrifft. Erst dann kehrt der Programmlauf aus dem Receive\_Mapped\_Data-Aufruf zurück und liefert die Informationen zurück. Falls zum Zeitpunkt des Aufrufs bereits eine Information vorliegt, empfängt sie das Programm ohne zu warten.

Um die Wartezeit beim blockierenden *Receive\_Mapped\_Data-*Aufruf zu beschränken, sollten entsprechende Timer in der UTM-Partner-Anwendung gesetzt werden.

Der Receive\_Mapped\_Data-Aufruf ist nicht-blockierend, wenn die Characteristic receive\_type den Wert CM\_RECEIVE\_IMMEDIATE hat.
 Liegen zum Zeitpunkt des Receive\_Mapped\_Data-Aufrufs keine Informationen vor, dann wartet der Programmlauf nicht, bis Informationen für diese Conversation eintreffen. Der Programmlauf kehrt sofort aus dem Receive\_Mapped\_Data-Aufruf zurück. Falls bereits eine Information vorliegt, wird sie an das Programm übergeben.

Die Characteristic *receive\_type* können Sie vor dem Aufruf von *Receive\_Mapped\_Data* mit dem Aufruf *Set\_Receive\_Type* setzen.

## **Syntax**

CMRCVM (conversation\_ID, map\_name, map\_name\_length, buffer, requested\_length, data\_received, received\_length, status\_received, control information received. return code)

#### **Parameter**

→ conversation ID Identifikation der Conversation

← map\_name Formatkennzeichen, das die UTM-Partner-Anwendung zusammen mit den Daten an das CPI-C-Programm gesendet hat. Das Formatkennzeichen spezifiziert die Strukturierungsmerkmale der empfan-

genen Daten.

← map name length Länge des Formatkennzeichens in *map name*.

← buffer

Puffer, in dem die Daten empfangen werden. Falls der Rückgabewert von *data\_received* CM\_NO\_DATA\_RECEIVED ist, ist der Inhalt von *buffer* undefiniert.

→ requested length

Maximale Länge der Daten, die empfangen werden können.

← data received

Gibt an, ob auf der Conversation Daten empfangen wurden.

data\_received kann folgende Werte annehmen:

CM NO DATA RECEIVED

Es lagen keine Daten für das Programm vor. Eventuell wurde jedoch das Senderecht empfangen.

CM COMPLETE DATA RECEIVED

Eine Nachricht, die für das Programm vorlag, wurde vollständig empfangen.

CM\_INCOMPLETE\_DATA\_RECEIVED

Eine Nachricht ist nicht vollständig an das Programm übergeben worden. Falls *data\_received* diesen Wert annimmt, muss das Programm anschließend so viele *Receive-* bzw. *Receive\_Mapped\_Data-*Aufrufe absetzen, bis die Nachricht vollständig gelesen wurde, d.h. bis *data\_received* den Wert CM\_COMPLETE\_DATA\_RECEIVED hat.

Der Wert von *data\_received* ist undefiniert, wenn das Ergebnis des Aufrufs ungleich CM\_OK oder CM\_DEALLOCATED\_NORMAL ist.

← received length

Länge der empfangenen Daten. Der Wert von  $received\_length$  ist undefiniert, wenn das Programm keine Daten empfangen hat  $(data\_received$ =CM\_NO\_DATA\_RECEIVED) bzw. wenn das Ergebnis ungleich CM\_OK oder CM\_DEALLOCATE\_NORMAL ist.

← status received

Gibt an, ob das Programm das Senderecht empfangen hat.

status\_received kann einen der folgenden Werte annehmen:

CM NO STATUS RECEIVED

Das Senderecht wurde nicht empfangen.

CM SEND RECEIVED

Der UTM-Vorgang hat das Senderecht an das Programm abgegeben. Das Programm muss anschließend einen *Send\_Data-*Aufruf absetzen.

Falls das Ergebnis ungleich CM\_OK ist, ist der Wert für *status received* undefiniert.

← control information received

Wird nur syntaktisch unterstützt und kann nur den Wert CM\_REQ\_TO\_SEND\_NOT\_RECEIVED annehmen.

Der Wert in control\_information\_received ist undefiniert, wenn das

Ergebnis in return\_code ungleich CM\_OK oder

CM\_DEALLOCATE\_NORMAL ist.

← return code

Ergebnis des Funktionsaufrufs

## **Ergebnis** (return\_code)

## CM OK

Aufruf ok. Das Programm hat nach dem Aufruf einen der folgenden Zustände:

"Receive" falls status\_received den Wert CM\_NO\_STATUS\_RECEIVED hat.

"Send" falls status received den Wert CM SEND RECEIVED hat.

## CM\_SECURITY\_NOT\_VALID

mögliche Ursachen:

- ungültige UTM-Benutzerkennung bei Set\_Conversation\_Security\_User\_ID
- ungültiges Passwort beim Aufruf Set\_Conversation\_Security\_Password
- Die UTM-Anwendung ist ohne Benutzerkennungen (USER-Anweisungen) generiert.
- Der Benutzer kann sich bei der UTM-Anwendung wegen Betriebsmittelengpass nicht anmelden.

Wenn die UPIC-Anwendung mit einer UTM-Anwendung kommuniziert, die das Ergebnis der Berechtigungsprüfung detailliert zurückliefert, dann liefert die UPIC-Bibliothek einen erweiterten Returncode, der die Ursache detailliert beschreibt. Die Ergebnisse, die das Programm dann erhält, sind unter *secondary\_return\_code* aufgeführt, siehe Seite 170.

Die erweiterten Returncodes können auch durch den Aufruf *Extract\_Secondary\_Return\_Code* abgefragt werden, siehe Seite 131.

#### CM TPN NOT RECOGNIZED

mögliche Ursachen:

- Vorgangs-Wiederanlauf mit Hilfe von KDCDISP wurde abgewiesen, da keine mit RESTART=YES generierte UTM-Benutzerkennung angegeben wurde.
- ungültiger Transaktionscode (TAC) in der upicfile oder beim Set\_TP\_Name-Aufruf, z.B.:
  - TAC ist nicht generiert
  - Keine Berechtigung, um diesen TAC aufzurufen
  - TAC ist nur als Folge-TAC erlaubt
  - TAC ist kein Dialog-TAC
  - TAC ist mit Verschlüsselung generiert, aber es wurden unverschlüsselte Benutzerdaten gesendet oder auf der Verbindung wird keine Verschlüsselung unterstützt oder die verschlüsselten Daten entsprechen nicht der geforderten Verschlüsselungsstufe.
- Vorgangs-Wiederanlauf mit Hilfe von KDCDISP wurde abgewiesen, da keine mit RESTART=YES generierte UTM-Benutzerkennung angegeben wurde.

## CM TP NOT\_AVAILABLE\_NO\_RETRY

Vorgangs-Wiederanlauf mit Hilfe von KDCDISP ist nicht möglich, da UTM-Anwendung neu generiert wurde.

#### CM TP NOT AVAILABLE RETRY

Vorgangsstart wurde abgewiesen, da UTM-Anwendung beendet wird.

#### CM DEALLOCATED ABEND

mögliche Ursachen:

- Abnormale Beendigung des UTM-Vorgangs
- UTM-Anwendungsende
- Verbindungsabbau durch UTM-Administration
- Verbindungsabbau durch das Transportsystem
- Verbindungsabbau durch openUTM wegen Überschreitung der maximal zulässigen Anzahl von Benutzern (MAX-Anweisung, CONN-USERS=). Die Ursache kann auch darin liegen, dass beim Aufruf Set\_Conversation\_Security\_User\_ID zwar eine Administrator-Benutzerkennung übergeben wurde, aber die per UTM-Generierung der Verbindung implizit zugeordnete Benutzerkennung oder die explizit (mit der Anweisung LTERM..., USER=) zugeordnete (Verbindungs-)Benutzerkennung keine Administrator-Benutzerkennung ist (CONN-USERS wirkt nur für Benutzer ohne Administrationsberechtigung).

Das Programm geht in den Zustand "Reset" über.

## CM DEALLOCATED NORMAL

Im UTM-Vorgang wurde ein PEND-FI-Aufruf ausgeführt. Das Programm geht in den Zustand "Reset" über.

#### CM\_OPERATION\_INCOMPLETE

Der Aufruf *Receive\_Mapped\_Data* ist durch den Ablauf des Timers, der mit *Set\_Receive\_Timer* gesetzt wurde, unterbrochen worden. Es wurden keine Daten empfangen.

## CM UNSUCCESSFUL

Die Characteristic *receive\_type* hat den Wert CM\_RECEIVE\_IMMEDIATE und es sind zur Zeit keine Daten für die Conversation vorhanden.

#### CM RESOURCE FAILURE RETRY

Ein vorübergehender Betriebsmittelengpass führte zur Beendigung der Conversation. Möglicherweise können im UTM-Pagepool keine Daten mehr zwischengespeichert werden.

Maßnahme: UTM-Pagepool vergrößern (MAX-Anweisung, PGPOOL=).

#### CM RESOURCE FAILURE NO RETRY

Es ist ein Fehler aufgetreten, der zu einer vorzeitigen Beendigung der Conversation führte (z.B. ein Protokollfehler oder vorzeitiger Verlust der Netzverbindung).

#### CM PROGRAM STATE CHECK

Der Aufruf ist im aktuellen Zustand nicht erlaubt. Der Inhalt aller anderen Variablen ist undefiniert.

## CM PROGRAM PARAMETER CHECK

Der Wert in *conversation\_ID* ist ungültig, oder der Wert in *requested\_length* ist größer als 32767 oder kleiner als 0. Der Inhalt aller anderen Variablen ist undefiniert.

#### CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Anstatt eines *Send\_Data-*Aufrufs erfolgte ein *Receive-*Aufruf (nur unmittelbar nach einem *Allocate-*Aufruf).

#### CM MAP ROUTINE ERROR

In der UTM-Partner-Anwendung werden keine Formatkennzeichen im UPIC-Protokoll unterstützt

# **Erweiterter Returncode** (secondary\_return\_code)

## CM\_SECURITY\_USER\_UNKNOWN

Die angegebene Benutzerkennung ist nicht generiert.

#### CM SECURITY STA OFF

Die angegebene Benutzerkennung ist gesperrt.

#### CM SECURITY USER IS WORKING

Mit dieser Benutzerkennung hat sich bereits jemand angemeldet.

## CM SECURITY OLD PSWORD WRONG

Das angegebene bisherige Passwort ist falsch.

## CM SECURITY NEW PSWORD WRONG

Die Angaben zum neuen Passwort sind nicht verwendbar. Mögliche Ursache: minimale Gültigkeitsdauer noch nicht abgelaufen.

#### CM SECURITY NO CARD READER

Der Benutzer ist mit Magnetstreifenkarte generiert und kann sich nicht über UPIC anmelden.

#### CM SECURITY CARD INFO WRONG

Der Benutzer ist mit Chipkarte generiert und kann sich nicht über UPIC anmelden.

#### CM SECURITY NO RESOURCES

Die Anmeldung ist zur Zeit nicht möglich. Ursache ist

- ein Betriebsmittelengpass oder
- die Maximalzahl gleichzeitig angemeldeter Benutzer ist erreicht (siehe KDCDEF-Anweisung MAX CONN-USERS=) oder
- ein inverser KDCDEF läuft gerade

Anmeldung später wieder versuchen.

## CM\_SECURITY\_NO\_KERBEROS\_SUPPORT

Der Benutzer ist mit einem Kerberos-Prinzipal generiert und kann sich nicht über UPIC anmelden.

## CM SECURITY TAC KEY MISSING

Das aktuelle LTERM hat nicht die Berechtigung, den Vorgang fortzusetzen.

## CM\_SECURITY\_PWD\_EXPIRED\_NO\_RETRY

Die Gültigkeitsdauer des Benutzer-Passwortes ist abgelaufen.

## CM\_SECURITY\_COMPLEXITY\_ERROR

Das neue Passwort erfüllt nicht die Anforderung an die Komplexität.

## CM\_SECURITY\_PASSWORD\_TOO\_SHORT

Das neue Passwort ist zu kurz.

#### CM SECURITY UPD PSWORD WRONG

Das von KDCUPD übertragene Passwort erfüllt nicht die in der Anwendungsgenerierung definierte Komplexitätsstufe.

#### CM SECURITY TA RECOVERY

Für die angegebene Benutzerkennung ist ein Transaktionswiederanlauf erforderlich.

#### CM SECURITY PROTOCOL CHANGED

Der offene Vorgang kann nicht von diesem LTERM-Partner aus fortgesetzt werden.

#### CM\_SECURITY\_SHUT\_WARN

Vom Administrator wurde SHUT WARN gegeben, normale Benutzer dürfen sich nicht mehr an die UTM-Anwendung anmelden, nur ein Administrator darf sich noch anmelden.

## CM SECURITY ENC LEVEL TOO HIGH

Auf der Verbindung ist der für die Fortsetzung des offenen Vorgangs nötige Verschlüsselungsmechanismus nicht verfügbar.

#### CM SECURITY PWD EXPIRED RETRY

Die Gültigkeitsdauer des Benutzer-Passworts ist abgelaufen.

Die folgenden sekundären Returncodes treten nur im Zusammenhang mit UTM-Cluster-Anwendungen auf:

#### CM SECURITY USER GLOBALLY UNKNOWN

Die angegebene Benutzerkennung ist in der Cluster-User-Datei nicht bekannt.

#### CM SECURITY USER SIGNED ON OTHER NODE

Mit dieser Benutzerkennung hat sich bereits ein Benutzer an einer anderen Knoten-Anwendung angemeldet.

#### CM SECURITY TRANSIENT ERROR

Beim Anmelden trat ein temporärer Fehler auf. Auf die Cluster-User-Datei konnte innerhalb der in der Knoten-Anwendung konfigurierten Zeit nicht zugegriffen werden.

Anmeldung später noch einmal versuchen.

## Zustandsänderung

 Falls das Ergebnis CM\_OK ist, hat das Programm nach dem Aufruf einen der folgenden Zustände:

"Receive" falls der Wert von *status\_received* CM\_NO\_STATUS\_RECEIVED ist.
"Send" falls der Wert von *status\_received* CM\_SEND\_RECEIVED ist.

Das Programm geht bei folgenden Ergebnissen in den Zustand "Reset" über:

CM DEALLOCATED ABEND

CM DEALLOCATED NORMAL

CM SECURITY NOT VALID

CM TPN NOT RECOGNIZED

CM\_TP\_NOT\_AVAILABLE\_RETRY/NO\_RETRY

CM\_RESOURCE\_FAILURE\_RETRY/NO\_RETRY

CM SECURITY USER UNKNOWN

CM SECURITY STA OFF

CM SECURITY USER IS WORKING

CM SECURITY OLD PSWORD WRONG

CM SECURITY NEW PSWORD WRONG

CM SECURITY NO CARD READER

CM SECURITY CARD INFO WRONG

CM\_SECURITY\_NO\_RESOURCES

CM SECURITY NO KERBEROS SUPPORT

CM SECURITY TAC KEY MISSING

CM SECURITY PWD EXPIRED NO RETRY

CM SECURITY COMPLEXITY ERROR

CM SECURITY PASSWORD TOO SHORT

CM SECURITY UPD PSWORD WRONG

CM SECURITY TA RECOVERY

CM SECURITY PROTOCOL CHANGED

CM SECURITY SHUT WARN

CM SECURITY ENC LEVEL TOO HIGH

CM SECURITY PWD EXPIRED RETRY

CM SECURITY USER GLOBALLY UNKNOWN

CM SECURITY USER SIGNED ON OTHER NODE

CM SECURITY TRANSIENT ERROR

Bei allen anderen Fehlersituationen ändert das Programm seinen Zustand nicht.

#### **Hinweis**

- Bei einem Receive\_Mapped\_Data-Aufruf kann ein Programm nur so viele Daten empfangen, wie im Parameter requested\_length angegeben wurde. Es ist deshalb möglich, dass das Programm damit noch nicht die komplette Nachricht, die vom Partner gesendet wurde, gelesen hat. Dem Parameter data\_received können Sie entnehmen, ob noch weitere Daten der Nachricht gelesen werden müssen.
  - Falls das Programm bereits die komplette Nachricht empfangen hat, hat der Parameter data received den Wert CM COMPLETE DATA RECEIVED.
  - Hat das Programm noch nicht alle Daten der Nachricht empfangen, hat der Parameter data\_received den Wert CM\_INCOMPLETE\_DATA\_RECEIVED. Um die restlichen Daten der Nachricht zu lesen, müssen solange Receive\_Mapped\_Data- bzw. Receive-Aufrufe abgesetzt werden, bis data\_received den Wert CM\_COMPLETE\_DATA\_RECEIVED hat.
- Wurde vor einem blockierenden Receive\_Mapped\_Data-Aufruf mit dem Aufruf Set\_Receive\_Timer eine maximale Wartezeit eingestellt, dann kehrt der Programmlauf spätestens nach Ablauf der Wartezeit aus dem Receive\_Mapped\_Data-Aufruf zurück und der Receive\_Mapped\_Data-Aufruf liefert dann das Ergebnis (return\_code) CM\_OPERATION\_INCOMPLETE zurück.
- Mit einem einzigen Aufruf kann ein Programm sowohl Daten als auch das Senderecht empfangen. Die Parameter return\_code, data\_received und status\_received geben Auskunft über die Art der Information, die ein Programm erhalten hat.
- Falls das Programm den Receive\_Mapped\_Data-Aufruf im Zustand "Send" absetzt, wird das Senderecht an den UTM-Vorgang abgegeben. Auf diese Weise wird die Senderichtung der Conversation geändert.
- Ein Receive-Aufruf mit requested\_length=0 hat keine spezielle Bedeutung.
   Falls Daten vorliegen, werden diese in der Länge 0 empfangen mit data\_received=CM\_INCOMPLETE\_DATA\_RECEIVED.
   Falls keine Daten vorliegen, kann das Senderecht empfangen werden. D.h. in diesem Fall können entweder Daten oder das Senderecht empfangen werden, aber nicht beides.
- Falls eine Teilnachricht mit mehreren Receive\_Mapped\_Data-Aufrufen empfangen wird (data\_received hat den Wert CM\_INCOMPLETE\_DATA\_RECEIVED außer beim letzten Receive\_Mapped\_Data-Aufruf), so werden die Parameter map\_name und map\_name\_length nur beim ersten Aufruf von Receive\_Mapped\_Data versorgt. Sie werden bei den folgenden Receive\_Mapped\_Data-Aufrufen aber nicht überschrieben.
- Übergibt die UTM-Partner-Anwendung ein leeres Formatkennzeichen (d.h. 8 Blanks), dann wird map\_name mit 8 Leerzeichen belegt und map\_name\_length=-1 gesetzt.

#### Verhalten im Fehlerfall

## CM RESOURCE FAILURE RETRY

Conversation neu einrichten. Tritt der Fehler häufiger auf, ist eventuell der Pagepool der UTM-Anwendung zu klein dimensioniert und sollte vergrößert werden (MAX-Anweisung, PGPOOL=).

## CM RESOURCE FAILURE NO RETRY

Systemdienst informieren und Diagnoseunterlagen erstellen. Es kann auch eine Störung im Transportsystem die Ursache für diesen Fehlercode sein.

## CM PROGRAM STATE CHECK

Programm ändern.

## CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK

Programm ändern.

## CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Programm ändern.

## CM\_MAP\_ROUTINE\_ERROR

Programm ändern.

#### CM OPERATION INCOMPLETE

Conversation und Kommunikationsverbindung müssen explizit mit dem Aufruf *Disable\_UTM\_UPIC* abgebaut werden.

Jeder andere Aufruf kann zu unvorhersehbaren Ergebnissen führen.

## CM SECURITY USER UNKNOWN

Die UTM-Benutzerkennung ist nicht generiert. Benutzerkennung verwenden, die generiert ist oder gewünschte Benutzerkennung generieren oder dynamisch konfigurieren.

## CM SECURITY STA OFF

Benutzerkennung mit STATUS=ON generieren oder per Administration entsperren.

#### CM\_SECURITY\_USER\_IS\_WORKING

Andere UTM-Benutzerkennung benutzen oder den Vorgang des bereits angemeldeten Benutzers beenden.

## CM SECURITY OLD PSWORD WRONG

Passwort korrekt angegeben.

#### CM SECURITY NEW PSWORD WRONG

Altes Passwort bis Ablauf der Gültigkeitsdauer weiterverwenden.

#### CM SECURITY NO CARD READER

Der Benutzer ist mit Magnetstreifenkarte generiert und kann sich nicht über UPIC anmelden.

#### CM SECURITY CARD INFO WRONG

Der Benutzer ist mit Chipkarte generiert.

## CM SECURITY NO RESOURCES

Später wieder probieren.

## CM\_SECURITY\_NO\_KERBEROS\_SUPPORT

Der Benutzer ist mit einem Kerberos-Prinzipal generiert und kann sich nicht über UPIC anmelden.

# CM\_SECURITY\_TAC\_KEY\_MISSING

Generierung oder Programm ändern.

## CM SECURITY PWD EXPIRED NO RETRY

Die Gültigkeitsdauer des Passworts ist abgelaufen. Das Passwort muss per Administration geändert werden, bevor der Benutzer sich wieder anmelden kann.

## CM SECURITY COMPLEXITY ERROR

Das neue Passwort entsprechend den Anforderungen der generierten Komplexitätsstufe wählen, siehe KDCDEF-Anweisung USER PROTECT-PW=.

## CM SECURITY PASSWORD TOO SHORT

Neues längeres Passwort verwenden oder Generierung ändern, siehe KDCDEF-Anweisung USER PROTECT-PW= *length*, ... (Wert für die minimale Länge).

# CM\_SECURITY\_UPD\_PSWORD\_WRONG

Das Passwort entspricht nicht der geforderten Komplexitätsstufe oder hat nicht die erforderliche Länge, siehe KDCDEF-Anweisung USER PROTECT-PW=. Das Passwort muss per Administration geändert werden, bevor sich der Benutzer wieder anmelden kann.

#### CM SECURITY TA RECOVERY

Für die angegebene Benutzerkennung ist ein Transaktionswiederanlauf erforderlich.

## CM\_SECURITY\_PROTOCOL\_CHANGED

Der Benutzer hat einen offenen Vorgang, der nicht von einem UPIC-Client aus fortgesetzt werden kann.

# CM\_SECURITY\_SHUT\_WARN

Die UTM-Anwendung wird beendet; es dürfen sich nur noch Benutzer mit Administrationsberechtigung anmelden. Abwarten, bis die Anwendung neu gestartet wurde.

## CM\_SECURITY\_ENC\_LEVEL\_TOO\_HIGH

Auf der Verbindung ist der für die Fortsetzung des offenen Vorgangs nötige Verschlüsselungsmechanismus nicht verfügbar.

#### CM SECURITY PWD EXPIRED RETRY

Den Aufbau der Conversation mit Angabe des alten und eines neuen Passworts wiederholen

Die folgenden sekundären Returncodes treten nur im Zusammenhang mit UTM-Cluster-Anwendungen auf:

## CM SECURITY USER GLOBALLY UNKNOWN

Die angegebene Benutzerkennung ist in der Cluster-User-Datei nicht bekannt.

## CM\_SECURITY\_USER\_SIGNED\_ON\_OTHER\_NODE

Mit dieser Benutzerkennung hat sich bereits ein Benutzer an einer anderen Knoten-Anwendung angemeldet.

## CM SECURITY TRANSIENT ERROR

Beim Anmelden trat ein temporärer Fehler auf. Auf die Cluster-User-Datei konnte innerhalb der in der Knoten-Anwendung konfigurierten Zeit nicht zugegriffen werden.

Anmeldung später noch einmal versuchen.

## Funktionsdeklaration: Receive\_Mapped\_Data

```
CM_ENTRY Receive_Mapped_Data (unsigned char CM_PTR conversation_ID, unsigned char CM_PTR map_name, CM_INT32 CM_PTR map_name, map_name_length, unsigned char CM_PTR buffer, cM_INT32 CM_PTR requested_length, cM_DATA_RECEIVED_TYPE CM_PTR data_received, CM_INT32 CM_PTR received_length, cM_STATUS_RECEIVED CM_PTR status_received, CM_CONTROL_INFORMATION_RECEIVED CM_PTR request_to_send_received, cM_RETURN_CODE CM_PTR return_code)
```

# Send\_Data - Daten an einen UTM-Service senden

Mit dem Aufruf Send\_Data (CMSEND) sendet ein Programm Daten an einen UTM-Vorgang. Jedesmal nachdem ein Programm das Senderecht erhalten hat, muss es einen Send\_Data-oder einen Send\_Mapped\_Data-Aufruf absetzen. Dies ist der Fall

- unmittelbar nach einem erfolgreichen Allocate-Aufruf
- wenn nach dem Receive- bzw. Receive\_Mapped\_Data-Aufruf die Characteristic status\_received den Wert CM\_SEND\_RECEIVED hat (d.h. wenn das Programm das Senderecht empfangen hat).

## **Syntax**

CMSEND (conversation\_ID, buffer, send\_length, control\_information\_received, return\_code)

## **Parameter**

→ conversation ID Identifikation der Conversation

→ buffer Puffer mit den zu sendenden Daten. Die Länge der Daten wird im

Parameter send\_length angegeben.

→ send\_length Länge der zu sendenden Daten in Bytes.

Minimum: 0, Maximum: 32767

Ein Send Data-Aufruf mit der Länge 0 bewirkt, dass eine Nachricht

der Länge 0 gesendet wird.

← control information received

Wird nur syntaktisch unterstützt und kann nur den Wert CM\_REQ\_TO\_SEND\_NOT\_RECEIVED annehmen.

Der Wert in control\_information\_received ist undefiniert, wenn das

Ergebnis in return code ungleich CM OK ist.

← return\_code Ergebnis des Funktionsaufrufs

CPI-C-Aufrufe bei UPIC Send\_Data

## **Ergebnis** (return\_code)

#### CM OK

Aufruf ok

## CM TPN NOT RECOGNIZED

Dieser Returncode kann nur beim ersten *Send\_Data-*Aufruf nach einem *Allocate-*Aufruf auftreten. Nach dem Einrichten der Conversation ist ein Fehler aufgetreten, der zur Beendigung der Conversation führte.

## CM DEALLOCATED ABEND

mögliche Ursachen:

- UTM-Anwendungsende
- Verbindungsabbau durch UTM-Administration
- Verbindungsabbau durch das Transportsystem

#### CM RESOURCE FAILURE RETRY

Ein vorübergehender Betriebsmittelengpass führte zur Beendigung der Conversation. Möglicherweise können im UTM-Pagepool keine Daten mehr zwischengespeichert werden.

Maßnahme: UTM-Pagepool vergrößern (MAX-Anweisung, PGPOOL=).

#### CM PROGRAM STATE CHECK

Der Aufruf ist im aktuellen Zustand nicht erlaubt.

#### CM PROGRAM PARAMETER CHECK

Der Wert in *conversation\_ID* ist ungültig oder der Wert in *send\_length* ist größer als 32767 oder kleiner als 0.

## Zustandsänderung

Falls das Ergebnis CM\_OK ist, bleibt das Programm im Zustand "Send".

Beim Ergebnis CM\_TPN\_NOT\_RECOGNIZED, CM\_DEALLOCATED\_ABEND oder CM\_RESOURCE\_FAILURE\_RETRY/NO\_RETRY geht das Programm in den Zustand "Reset" über.

Bei allen anderen Fehlersituationen ändert das Programm seinen Zustand nicht.

#### **Hinweis**

UPIC puffert die zu sendenden Daten und schickt sie erst zu einem späteren Zeitpunkt an den UTM-Server. Aus diesem Grund kann es passieren, dass eine Beendigung der UTM-Anwendung nicht unmittelbar, sondern erst bei einem Folgeaufruf als Ergebnis geliefert wird.

#### Verhalten im Fehlerfall

CM\_RESOURCE\_FAILURE\_RETRY
Conversation neu einrichten.

CM\_PROGRAM\_STATE\_CHECK Programm ändern.

CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK Programm ändern.

## Funktionsdeklaration: Send\_Data

# Send\_Mapped\_Data - Daten und Formatkennzeichen senden

Mit dem Aufruf Send\_Mapped\_Data (CMSNDM) sendet ein Programm Daten und ein Formatkennzeichen an einen UTM-Vorgang. Jedesmal nachdem ein Programm das Senderecht erhalten hat, muss es einen Send\_Data- oder Send\_Mapped\_Data-Aufruf absetzen. Dies ist der Fall

- unmittelbar nach einem erfolgreichen Allocate-Aufruf oder
- wenn nach dem Receive- bzw. Receive\_Mapped\_Data-Aufruf die Characteristic status\_received den Wert CM\_SEND\_RECEIVED hat (d.h. wenn das Programm das Senderecht empfangen hat).

# **Syntax**

CMSNDM (conversation\_ID, map\_name, map\_name\_length, buffer, send\_length, control information received, return code)

#### **Parameter**

→ conversation ID Identifikation der Conversation

→ map\_name Formatkennzeichen, das an die UTM-Anwendung gesendet wird.

Das Formatkennzeichen spezifiziert die Strukturierungsmerkmale

für den Empfänger der Daten.

→ map\_name\_length Länge des Formatkennzeichens in Byte.

→ buffer Adresse des Puffers mit den zu sendenden Daten. Die Länge der

Daten wird im Parameter *send\_length* angegeben.

→ send\_length Länge der zu sendenden Daten in Byte.

Minimum: 0, Maximum: 32767

Ein Send\_Mapped\_Data-Aufruf mit der Länge 0 bewirkt, dass eine

Nachricht der Länge Null gesendet wird.

← control\_information\_received

Wird nur syntaktisch unterstützt und kann nur den Wert CM REQ TO SEND NOT RECEIVED annehmen.

Der Wert in *control\_information\_received* ist undefiniert, wenn das

Ergebnis in *return\_code* ungleich CM\_OK ist.

← return\_code Ergebnis des Funktionsaufrufs

# **Ergebnis** (return\_code)

#### CM OK

Aufruf ok

# CM TPN NOT RECOGNIZED

Dieser Returncode kann nur beim ersten *Send\_Mapped\_Data-*Aufruf nach einem *Allocate-*Aufruf auftreten. Nach dem Einrichten der Conversation ist ein Fehler aufgetreten, der zur Beendigung der Conversation führte.

# CM\_DEALLOCATED\_ABEND

mögliche Ursachen:

- UTM-Anwendungsende
- Verbindungsabbau durch UTM-Administration
- Verbindungsabbau durch das Transportsystem

## CM RESOURCE FAILURE RETRY

Ein vorübergehender Betriebsmittelengpass führte zur Beendigung der Conversation. Möglicherweise können im UTM-Pagepool keine Daten mehr zwischengespeichert werden.

## CM PROGRAM STATE CHECK

Der Aufruf ist im aktuellen Zustand nicht erlaubt.

# CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK

Der Wert in *conversation\_ID* ist ungültig oder der Wert in *send\_length* ist größer als 32767 oder kleiner als Null.

# CM\_MAP\_ROUTINE\_ERROR

mögliche Ursachen:

- In der UTM-Partner-Anwendung werden keine Formatkennzeichen im UPIC-Protokoll unterstützt.
- Die Länge des Formatkennzeichens ist kleiner 0 oder größer 8.

# Zustandsänderung

- Falls das Ergebnis CM\_OK ist, bleibt das Programm im Zustand "Send".
- Bei folgenden Ergebnissen geht das Programm in den Zustand "Reset" über: CM\_TPN\_NOT\_RECOGNIZED CM\_DEALLOCATED\_ABEND CM\_RESOURCE\_FAILURE\_RETRY/NO\_RETRY
- Bei allen anderen Ergebnissen ändert das Programm seinen Zustand nicht.

#### **Hinweis**

- Die Daten werden immer transparent übertragen. Die gesendeten Daten werden dem Partner-UTM-Vorgang beim MGET-Aufruf angezeigt.
   Das Formatkennzeichen in map\_name wird dem UTM-Vorgang im Feld KCMF/kcfn beim MGET-Aufruf übergeben.
- Aus Performancegründen puffert UPIC die zu sendenden Daten und schickt sie erst zu einem späteren Zeitpunkt (mit einem Folgeaufruf) an den UTM-Server. Aus diesem Grund kann es passieren, dass eine Beendigung der UTM-Anwendung nicht unmittelbar, sondern erst bei einem Folgeaufruf als Ergebnis geliefert wird.
- Sobald der Wert von map\_name an openUTM gesendet wird, wird map\_name zurückgesetzt.

#### Verhalten im Fehlerfall

## CM RESOURCE FAILURE RETRY

Conversation neu einrichten. Tritt der Fehler häufiger auf, ist eventuell der Pagepool der UTM-Anwendung zu klein dimensioniert und sollte vergrößert werden (MAX-Anweisung, PGPOOL=).

CM\_PROGRAM\_STATE\_CHECK Programm ändern.

CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK Programm ändern.

# Funktionsdeklaration: Send\_Mapped\_Data

# Set\_Allocate\_Timer - Timer für den Allocate setzen

Der Aufruf Set\_Allocate\_Timer(CMSAT) setzt den Timeout für einen Allocate-Aufruf.

Wenn dieser Timer gesetzt ist, wird der Aufruf Allocate nach der im Feld *allocate\_timer* fest-gelegten Zeit abgebrochen.

Der Aufruf Set\_Allocate\_Timer ist nur im Zustand "Init" erlaubt.

Diese Funktion ist nicht Bestandteil der CPI-C-Spezifikation, sondern eine zusätzliche Funktion des UPIC-Trägersystems.



UPIC-Local: Der Aufruf Set\_Allocate\_Timer wird bei der Anbindung über UPIC-Local nicht unterstützt.

#### **Syntax**

CMSAT (conversation\_ID, allocate\_timer, return\_code)

#### **Parameter**

→ conversation ID Identifikation der Conversation.

→ allocate\_timer Zeit in Millisekunden, nach der ein Allocate-Aufruf unterbrochen

wird. Der Allocate-Timer wird zurückgesetzt, wenn Sie

allocate\_timer auf 0 setzen. Die Wartezeit des Allocate-Aufrufs wird

dann nicht mehr überwacht.

Der für *allocate\_timer* angegebene Wert wird auf die nächste volle

Sekunde aufgerundet.

← return\_code Ergebnis des Funktionsaufrufs.

# Ergebnis (return\_code)

CM OK

Aufruf ok



#### CM CALL NOT SUPPORTED

Die Funktion wird nicht unterstützt. Dieser Returncode tritt nur bei UPIC-L auf.

#### CM PROGRAM STATE CHECK

Die Conversation ist nicht im Zustand "Init"

#### CM PROGRAM PARAMETER CHECK

Der Wert der *conversation\_ID* ist ungültig oder in *allocate\_timer* wurde ein Wert < 0 angegeben.

#### CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Die UPIC-Instanz konnte nicht gefunden werden.

# Zustandsänderung

Im fehlerfreien Fall liefert die Funktion das Ergebnis CM\_OK zurück. Der Aufruf ändert den Zustand der Conversation nicht.

#### **Hinweis**

 Der Set\_Allocate\_Timer ist nur sinnvoll im Zusammenhang mit dem Allocate-Aufruf. Set\_Allocate\_Timer kann zwischen einem Initialize\_Conversation- und einem Allocate-Aufruf beliebig oft aufgerufen werden. Es gilt immer der Wert, der beim letzten Aufruf von Set\_Allocate\_Timer vor einem Allocate-Aufruf gesetzt wurde.

#### Verhalten im Fehlerfall



#### CM CALL NOT SUPPORTED

Muss nicht unbedingt ein Fehler sein: Falls eine Anwendung sowohl für UPIC-L als auch für UPIC-R vorgesehen ist, bedeutet dieser Returncode lediglich, dass die Anwendung mit einer UPIC-L-Bibliothek gebunden ist. In diesem Fall sind Timer-Funktionen nicht möglich. Das Programm kann sich diesen Returncode merken und auf weitere Aufrufe bzgl. des Timers verzichten.

# CM\_PROGRAM\_STATE\_CHECK Programm ändern.

# CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK Programm ändern.

# CM\_PRODUCT\_SPECIFIC\_ERROR

Das Betriebssystem kann nicht genügend Speicherplatz für interne Puffer bereitstellen. Überprüfen Sie Ihr Programm auf zu hohe Speicherplatzanforderung und starten Sie ggf. Ihr System neu.

# Funktionsdeklaration: Set\_Allocate\_Timer

# Set Client Context - Client-Kontext setzen

Der Aufruf Set\_Client\_Context (CMSCC) setzt den Wert für den Client-Kontext. Um den Wiederanlauf auf Client-Seite zu erleichtern, kann der Client einen von ihm selbst spezifizierten, sogenannten Client-Kontext bei openUTM hinterlegen. Immer wenn der Client Benutzerdaten an die UTM-Partner-Anwendung sendet, wird auch der letzte mit der Funktion Set\_Client\_Context gesetzte Client-Kontext an die UTM-Anwendung gesendet. Der Kontext wird von openUTM bis zum Ende der Conversation gesichert, falls er nicht durch einen neuen Kontext überschrieben wird.

Wird vom Client ein Wiederanlauf gefordert, so wird der zuletzt gesicherte Kontext zusammen mit der letzten Dialog-Nachricht an den Client zurück übertragen.

Der Client-Kontext wird von openUTM nur gesichert, wenn der Client über eine UTM-Benutzerkennung mit Restartfunktionalität angemeldet ist, da nur in diesem Fall ein Vorgangswiederanlauf möglich ist. In allen anderen Fällen wird der Kontext ignoriert.

Der Aufruf Set\_Client\_Context ist nur im Zustand "Send" erlaubt.

Diese Funktion ist nicht Bestandteil der CPI-C Spezifikation, sondern eine zusätzliche Funktion des UPIC-Trägersystems.

# **Syntax**

CMSCC (conversation\_ID, client\_context, client\_context\_length, return\_code)

#### **Parameter**

→ conversation\_ID Identifikation der Conversation.

→ client\_context gibt den Kontext an, den der Client an openUTM senden will.

→ client\_context\_length

Länge des Kontexts.

Minimum 0, Maximum: 8

← return\_code Ergebnis des Funktionsaufrufs.

## Ergebnis (return code)

#### CM OK

Aufruf ok

# CM CALL NOT SUPPORTED

Die Funktion wird nicht unterstützt. Dieser Returncode tritt auf, wenn kein Client-Kontext eingesetzt werden kann.

# CM PROGRAM STATE CHECK

Die Conversation ist nicht im Zustand "Send".

#### CM PROGRAM PARAMETER CHECK

Der Wert in *conversation\_ID* ist ungültig oder der Wert von *client\_context\_length* ist kleiner als 0 oder größer als 8.

#### CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Die UPIC-Instanz konnte nicht gefunden werden.

# Zustandsänderung

Im fehlerfreien Fall liefert die Funktion das Ergebnis CM\_OK zurück. Der Aufruf ändert den Zustand der Conversation nicht.

#### **Hinweis**

- Falls der Returncode von CM\_OK verschieden ist, bleibt client\_context unverändert.
- Der interne Puffer für den Client-Kontext ist derzeit auf 8 Bytes beschränkt.

#### Verhalten im Fehlerfall

## CM\_CALL\_NOT\_SUPPORTED

Ist nicht unbedingt ein Fehler. Falls eine UPIC-R Anwendung mit verschiedenen UTM-Partnern kommuniziert, bedeutet dieser Returncode lediglich, dass die Anwendung mit einer UTM-Anwendung kommuniziert, die keinen Client-Kontext empfangen kann. Das Programm kann sich diesen Returncode merken und auf weitere Aufrufe bzgl. Client-Kontext verzichten.

# CM\_PROGRAM\_STATE\_CHECK

Programm ändern.

## CM PROGRAM PARAMETER CHECK

Programm ändern.

# CM\_PRODUCT\_SPECIFIC\_ERROR

Das Betriebssystem kann nicht genügend Speicherplatz für interne Puffer bereitstellen. Überprüfen Sie Ihr Programm auf zu hohe Speicherplatzanforderung und starten Sie ggf. Ihr System neu.

# Funktionsdeklaration: Set Client Context

# Set\_Communication\_Protocol – Setzen der Conversation Characteristic COMMUNICATION PROTOCOL

Der Aufruf *Set\_Communication\_Protocol* (CMSCP) setzt für die Conversation die Characteristic *COMMUNICATION PROTOCOL*.

Set\_Communication\_Protocol ändert die Werte, die beim Initialize\_Conversation-Aufruf aus der Side Information entnommen wurden. Die geänderten Werte gelten nur für die Dauer einer Conversation; die Werte in der Side Information selbst werden nicht verändert.

Der Set Communication Protocol-Aufruf darf nach Allocate nicht mehr ausgeführt werden.

Diese Funktion gehört zu den zusätzlichen Funktionen des Trägersystems UPIC; sie ist nicht Bestandteil der CPI-C-Schnittstelle.

# **Syntax**

CMSCP (conversation\_ID, protocol, return\_code)

#### **Parameter**

→ conversation ID Identifikation der Conversation

→ protocol legt fest, welches Kommunikationsprotokoll zwischen UPIC-Client

und UTM-Server benutzt werden soll.

Für *protocol* können Sie folgende Werte angeben:

CM COMMUNICATION PROTOCOL 34

Der UPIC-Client versucht, die Verbindung zum UTM-Server auf Basis des Protokolls 34 aufzubauen. z.B. bei UTM-Anwendungen

mit Version < 4.0.

CM COMMUNICATION PROTOCOL 40

Der UPIC-Client versucht, die Verbindung zum UTM-Server auf

Basis des Protokolls 40 aufzubauen.

← return\_code Ergebnis des Funktionsaufrufes

# **Ergebnis** (*return\_code*)

CM OK

Aufruf OK

# CM PROGRAM PARAMETER CHECK

Der Wert in *conversation\_ID* oder die Protokollversion in *protocol* ist ungültig.

#### CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Die UPIC-Instanz konnte nicht gefunden werden.

#### CM PROGRAM STATE CHECK

Die Conversation ist nicht im Zustand "Initialize"

## Zustandsänderung

Der Aufruf ändert den Zustand der Conversation nicht.

#### **Hinweis**

Falls der Returncode von CM OK verschieden ist, bleibt die Characteristic unverändert.

#### Verhalten im Fehlerfall

CM\_PROGRAM\_STATE\_CHECK

Programm ändern

# CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK

Programm ändern

# CM\_PRODUCT\_SPECIFIC\_ERROR

Das Betriebssystem kann nicht genügend Speicherplatz für interne Puffer bereitstellen. Überprüfen Sie Ihr Programm auf zu hohe Speicherplatzanforderung und starten Sie ggf. Ihr System neu.

# Funktionsdeklaration: Set Communication Protocol

# Set\_Conversation\_Encryption\_Level - Verschlüsselungsebene setzen

Der Aufruf Set\_Conversation\_Encryption\_Level (CMSCEL) beeinflusst den Wert für die Conversation Characteristic ENCRYPTION-LEVEL. Mit der Verschlüsselungsebene wird festgelegt, ob während der Conversation die Benutzerdaten verschlüsselt oder unverschlüsselt übertragen werden sollen. Der Aufruf überschreibt den Wert von encryption\_level, der beim Initialize\_Conversation-Aufruf zugewiesen wurde.

Der Aufruf Set\_Conversation\_Encryption\_Level ist nur im Zustand "Initialize" erlaubt.

*UPIC-Local*: Die Datenübertragung ist durch die Art der Übertragung selbst geschützt. Der Aufruf *Set\_Conversation\_Encryption\_Level* wird nicht unterstützt.

Diese Funktion gehört zu den zusätzlichen Funktionen des Trägersystems UPIC; sie ist nicht Bestandteil der CPI-C-Schnittstelle.

## **Syntax**

CMSCEL (conversation\_ID, encryption\_level, return\_code)

#### **Parameter**

→ conversation\_ID Identifikation der Conversation

→ encryption\_level

legt fest, ob in der Conversation die Benutzerdaten verschlüsselt oder nicht verschlüsselt werden sollen. Folgende Werte können Sie angeben:

CM ENC LEVEL NONE

Die Benutzerdaten der Conversation sollen unverschlüsselt übertragen werden.

CM ENC LEVEL 1

Die Benutzerdaten sollen verschlüsselt übertragen werden, zum Verschlüsseln wird der DES-Algorithmus benutzt. Für den Austausch des DES-Schlüssels wird ein RSA-Schlüssel mit einer Schlüssellänge von 200 bit verwendet.

CM ENC LEVEL 2

Die Benutzerdaten sollen verschlüsselt übertragen werden, zum Verschlüsseln wird der AES-Algorithmus benutzt. Für den Austausch des AES-Schlüssels wird ein RSA-Schlüssel mit einer Schlüssellänge von 512 bit verwendet.

#### CM ENC LEVEL 3

Die Benutzerdaten sollen verschlüsselt übertragen werden, zum Verschlüsseln wird der AES-Algorithmus benutzt. Für den Austausch des AES-Schlüssels wird ein RSA-Schlüssel mit einer Schlüssellänge von 1024 bit verwendet.

#### CM ENC LEVEL 4

Die Benutzerdaten sollen verschlüsselt übertragen werden, zum Verschlüsseln wird der AES-Algorithmus benutzt. Für den Austausch des AES-Schlüssels wird ein RSA-Schlüssel mit einer Schlüssellänge von 2048 bit verwendet.

 $\leftarrow$  return code

Ergebnis des Funktionsaufrufs.

#### Ergebnis (return code)

#### CM OK

Aufruf ok



#### CM CALL NOT SUPPORTED

Die Funktion wird nicht unterstützt. Dieser Returncode tritt nur bei UPIC-L auf. Er zeigt dem Programm an, dass keine Verschlüsselung notwendig ist.

#### CM PROGRAM STATE CHECK

Die Conversation ist nicht im Zustand "Init".

#### CM PROGRAM PARAMETER CHECK

Der Wert der *conversation\_ID* ist ungültig oder der Wert von *encryption\_level* ist undefiniert

#### CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Die UPIC-Instanz konnte nicht gefunden werden.

#### CM ENCRYPTION NOT SUPPORTED

Für diese Conversation ist keine Verschlüsselung möglich, weil entweder

- das Zusatzprodukt openUTM-Crypt nicht installiert ist.
- der UPIC-Client nicht verschlüsseln kann, weil das Produkt openUTM-Client ohne die Lizenz zum Verschlüsseln installiert wurde.
- die UTM-Partner-Anwendung keine Verschlüsselung will, da der UPIC-L-Client vertrauenswürdig (trusted) ist.



#### CM ENCRYPTION LEVEL NOT SUPPORTED

die Verschlüsselung mit der angegebenen Verschlüsselungsebene (encryption\_level) wird von UPIC nicht unterstützt.

# Zustandsänderung

Im fehlerfreien Fall liefert die Funktion das Ergebnis CM\_OK zurück. Der Aufruf ändert den Zustand der Conversation nicht.

#### **Hinweis**

- Falls der Returncode von CM\_OK verschieden ist, bleibt die Characteristic *ENCRYPTION\_LEVEL* unverändert.
- Ist die Verschlüsselungsebene, die von der UTM-Anwendung gefordert wird, höher als die auf der UPIC-Client Seite, wird die höhere Verschlüsselungsebene wirksam. D.h. wenn die UTM-Anwendung eine bestimmte Verschlüsselungsebene fordert, so verschlüsselt der UPIC-Client die Daten mit dieser Stufe, ungeachtet der von der UPIC-Anwendung eingestellten Verschlüsselungsebene.
- Wenn zum Zeitpunkt des Aufrufs keine Kommunikationsverbindung zu einer UTM-Partner-Anwendung besteht, beendet sich die Funktion immer mit dem Returncode CM\_OK. Erst beim folgenden Allocate-Aufruf wird entschieden, ob die gewünschte Verschlüsselungsebene wirksam wird.

#### Verhalten im Fehlerfall



# CM CALL NOT SUPPORTED

Muss kein Fehler sein: Falls eine Anwendung sowohl für UPIC-L als auch für UPIC-R vorgesehen ist, bedeutet dieser Returncode lediglich, dass die Anwendung mit einer UPIC-L-Bibliothek gebunden ist. In diesem Fall ist Verschlüsselung nicht nötig. Das Programm kann sich diesen Returncode merken und auf weitere Aufrufe zur Verschlüsselung verzichten.

# CM\_PROGRAM\_STATE\_CHECK

Programm ändern.

# CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK

Programm ändern.

# CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Das Betriebssystem kann nicht genügend Speicherplatz für interne Puffer bereitstellen. Überprüfen Sie Ihr Programm auf zu hohe Speicherplatzanforderung und starten Sie ggf. Ihr System neu.

#### CM ENCRYPTION NOT SUPPORTED

Muss kein Fehler sein: Falls eine UPIC-R Anwendung mit verschiedenen UTM-Partnern kommuniziert, von denen einige verschlüsseln können und andere nicht, bedeutet dieser Returncode lediglich, dass die Anwendung mit einer UTM-Anwendung kommuniziert, die nicht verschlüsseln kann oder will. In diesem Fall ist Verschlüsselung nicht möglich. Das Programm kann sich diesen Returncode merken und auf weitere Aufrufe zur Verschlüsselung verzichten.

#### CM ENCRYPTION LEVEL NOT SUPPORTED

Die UPIC-Bibliothek hat eventuell eine alte Encryption-Bibliothek geladen. Stellen Sie sicher, dass die Encryption-Bibliothek der neuesten openUTM-Client Version installiert ist und auch geladen wird. Beachten Sie bitte die Suchreihenfolge für Bibliotheken in den verschiedenen Betriebssystemen.

# Funktionsdeklaration: Set\_Conversation\_Encryption\_Level

# Set\_Conversation\_Security\_New\_Password - neues Passwort setzen

Der Aufruf Set\_Conversation\_Security\_New\_Password (CMSCSN) setzt den Wert für die Characteristics security\_new\_password und security\_new\_password\_length der Conversation. Unter dem security\_new\_password versteht man das neue Passwort einer UTM-Benutzer-kennung.

Ein Programm kann ein neues Passwort nur dann angeben, wenn die Characteristics security\_type auf CM\_SECURITY\_PROGRAM gesetzt ist.

Der Aufruf darf nach Allocate nicht mehr ausgeführt werden.

Diese Funktion gehört zu den zusätzlichen Funktionen des Trägersystems UPIC; sie ist nicht Bestandteil der CPI-C-Schnittstelle.

## **Syntax**

CMSCSN (conversation\_ID, security\_new\_password, security\_new\_password\_length, return\_code)

#### **Parameter**

- → conversation ID Identifikation der Conversation.
- → security\_new\_password

Passwort, das das alte Passwort ersetzen soll. Die UTM-Partner-Anwendung verwendet dieses Passwort, um nach gültiger Zugangsberechtigung mit dem alten Passwort das alte Passwort durch dieses neue Passwort zu ersetzen.

→ security\_new\_password\_length

Länge des in security\_new\_password angegebenen Passwort in Byte.

Minimum: 0, Maximum: 8.

Wird hier 0 angegeben, dann wird *security\_new\_password* mit 8 Leerzeichen belegt, d.h. openUTM ändert das bestehende Passwort

nicht.

← return\_code Ergebnis des Funktionsaufrufs.

### **Ergebnis** (return\_code)

CM OK

Aufruf ok

# CM CALL NOT SUPPORTED

Die Funktion wird nicht unterstützt.

# CM\_PROGRAM\_STATE\_CHECK

Die Conversation ist nicht im Zustand "Initialize" oder *security\_type* ist nicht auf CM\_SECURITY\_PROGRAM gesetzt.

#### CM PROGRAM PARAMETER CHECK

Der Wert der *conversation\_ID* ist ungültig, der Wert in *security\_new\_password\_length* ist kleiner als 0 oder größer als 8, oder das neue Passwort besteht nur aus Leerzeichen.

#### CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Die UPIC-Instanz konnte nicht gefunden werden.

Falls das Ergebnis nicht CM\_OK ist, bleiben die Characteristics security\_new\_password und security\_new\_password\_length unverändert.

## Zustandsänderung

Der Aufruf ändert den Zustand der Conversation nicht.

#### **Hinweis**

- Wenn ein Programm Set\_Conversation\_Security\_New\_Password aufruft, muss auch eine Benutzerkennung angegeben werden. Die Benutzerkennung wird im Programm mit dem Aufruf Set Conversation Security User ID gesetzt.
- Ein ungültiges Passwort wird bei diesem Aufruf nicht entdeckt. Die Partner-Anwendung überprüft das Passwort nach dem Einrichten der Conversation auf Gültigkeit. Bei ungültigem Passwort schickt die Partner-Anwendung eine Fehlermeldung, die in der UPIC-Logging-Datei abgespeichert wird.
- Das Programm erkennt das fehlerhafte Passwort durch den Returncode CM\_SECURITY\_NOT\_VALID. Dieser wird nach einem *Allocate* folgenden CPI-C-Aufruf zurückgegeben.

Werden nacheinander mehrere Conversations zur gleichen Partner-Anwendung aufgebaut (d.h. die Kommunikationsverbindung wird nicht jedesmal auf- und abgebaut), so kann das Ergebnis von CMSCSN nach dem ersten CMINIT CM\_OK, nach allen folgenden CMINIT-Aufrufen aber CM\_CALL\_NOT\_SUPPORTED sein. Die UPIC-Bibliothek baut erst nach dem ersten CMALLC-Aufruf eine Verbindung zur Partner-Anwendung auf und kann erst dann feststellen, ob die Version der Partner-Anwendung Passwortänderungen unterstützt.

Das Programm erkennt nach dem ersten CMSCSN-Aufruf mit dem Ergebnis CM\_OK die fehlende Unterstützung für Passwortänderungen erst durch den Returncode CM SECURITY NOT SUPPORTED.

Dieser wird nach einem Allocate-Aufruf zurückgegeben.

 Wenn für das neue Passwort nur Leerzeichen angegeben werden, so bedeutet dies, dass die UTM-Anwendung das Passwort zurücksetzen sollte, d.h. der Benutzer benötigt kein Passwort mehr. Vom Client aus ist das aber nicht erlaubt, daher wird der Fehler CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK zurückgegeben.

#### Verhalten im Fehlerfall

CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK Programm ändern.

## CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Das Betriebssystem kann nicht genügend Speicherplatz für interne Puffer bereitstellen. Überprüfen Sie Ihr Programm auf zu hohe Speicherplatzanforderung und starten Sie ggf. Ihr System neu.

# Funktionsdeklaration: Set\_Conversation\_Security\_New\_Password

# Set\_Conversation\_Security\_Password - Passwort setzen

Die Funktion Set\_Conversation\_Security\_Password (CMSCSP) setzt die Werte für die Characteristics security\_password und security\_password\_length der Conversation. Unter dem security\_password versteht man das Passwort einer UTM-Benutzerkennung.

Ein Programm kann ein Passwort nur dann angeben, wenn die Characteristic *security\_type* auf CM\_SECURITY\_PROGRAM gesetzt ist.

Der Aufruf darf nach Allocate nicht mehr ausgeführt werden.

Diese Funktion gehört zu den Advanced Functions.

# **Syntax**

CMSCSP (conversation\_ID, security\_password, security\_password\_length, return\_code)

#### **Parameter**

→ conversation ID Identifikation der Conversation

→ security\_password Passwort, das zum Einrichten der Conversation benutzt wird. Die

UTM-Partner-Anwendung verwendet dieses Passwort samt der Benutzerkennung, um die Zugangsberechtigung zu überprüfen.

Das Passwort wird im lokal auf der Maschine verwendeten Code angegeben. Falls erforderlich wird es nach EBCDIC konvertiert,

siehe Abschnitt "Code-Konvertierung" auf Seite 68f.

→ security\_password\_length

Länge des in security\_password angegebenen Passworts in Byte.

Minimum: 0, Maximum: 8

Wird hier 0 angegeben, dann wird *security\_password* mit 8 Leerzeichen belegt, d.h. für die Zugangsprüfung wird kein Passwort an

openUTM übergeben.

← return\_code Ergebnis des Funktionsaufrufs

# **Ergebnis** (return\_code)

CM OK

Aufruf ok

## CM PROGRAM STATE CHECK

Die Conversation ist nicht im Zustand "Initialize" oder *security\_type* ist nicht auf CM\_SECURITY\_PROGRAM gesetzt.

### CM PROGRAM PARAMETER CHECK

Der Wert in *conversation\_ID* ist ungültig oder der Wert in *security\_password\_length* ist kleiner als 0 oder größer als 8.

#### CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Die UPIC-Instanz konnte nicht gefunden werden.

Falls das Ergebnis nicht CM\_OK ist, bleiben die Characteristics *security\_password* und *security\_password length* unverändert.

## Zustandsänderung

Keine Zustandsänderung.

#### **Hinweis**

- Wenn ein Programm Set\_Conversation\_Security\_Password aufruft, muss auch eine Benutzerkennung angegeben werden. Die Benutzerkennung wird im Programm mit dem Aufruf Set\_Conversation\_Security\_User\_ID gesetzt.
- Ein ungültiges Passwort wird bei diesem Aufruf nicht entdeckt. Die Partner-Anwendung überprüft das Passwort nach dem Einrichten der Conversation auf Gültigkeit. Bei ungültigem Passwort schickt die Partner-Anwendung eine Fehlermeldung, die in der UPIC-Logging-Datei (siehe Abschnitt "UPIC-Logging-Datei" auf Seite 337) abgespeichert wird.
- Das Programm erkennt das fehlerhafte Passwort durch den Returncode CM\_SECURITY\_NOT\_VALID. Dieser wird nach einem dem Allocate folgenden CPI-C-Aufruf zurückgegeben.

#### Verhalten im Fehlerfall

CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK Programm ändern.

## CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Das Betriebssystem kann nicht genügend Speicherplatz für interne Puffer bereitstellen. Überprüfen Sie Ihr Programm auf zu hohe Speicherplatzanforderung und starten Sie ggf. Ihr System neu.

# Funktionsdeklaration: Set\_ Conversation\_Security\_Password

# Set\_Conversation\_Security\_Type - Security-Typ setzen

Die Funktion *Set\_Conversation\_Security\_Type* (CMSCST) setzt den Wert für die Characteristic *security\_type* der Conversation.

Der Aufruf überschreibt den Wert, der beim *Initialize\_Conversation-*Aufruf zugewiesen wurde und darf nach *Allocate* nicht mehr ausgeführt werden.

Diese Funktion gehört zu den Advanced Functions.

## **Syntax**

CMSCST (conversation\_ID, security\_type, return\_code)

#### **Parameter**

→ conversation ID Identifikation der Conversation

→ security\_type

gibt den Typ von Zugangsinformationen an, die beim Einrichten der Conversation an die Partner-Anwendung gesendet werden. Mit Hilfe dieser Informationen überprüft die Partner-Anwendung die Zugangsberechtigung.

Für security type können folgende Werte gesetzt werden:

CM SECURITY NONE

Es werden keine Zugangsinformationen an die Partner-Anwendung übertragen.

CM SECURITY PROGRAM

Als Zugangsinformationen werden die Werte der Characteristics security\_user\_ID und security\_password verwendet. D.h. die Zugangsinformationen bestehen

- entweder aus einer UTM-Benutzerkennung
- oder aus einer UTM-Benutzerkennung und einem Passwort.

← return\_code

Ergebnis des Funktionsaufrufs

# Ergebnis (return\_code)

CM OK

Aufruf ok

CM PROGRAM STATE CHECK

Die Conversation ist nicht im Zustand "Initialize".

#### CM PROGRAM PARAMETER CHECK

Der Wert in conversation\_ID ist ungültig oder der Wert in security\_type ist undefiniert.

### CM PARM VALUE NOT SUPPORTED

In security type wurde ein von CPI-C nicht unterstützter Wert eingetragen.

### CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Die UPIC-Instanz konnte nicht gefunden werden.

Falls das Ergebnis nicht CM\_OK ist, bleibt die Characteristic security\_type unverändert.

## Zustandsänderung

Keine Zustandsänderung.

#### **Hinweis**

- Wird in security\_type der Wert CM\_SECURITY\_PROGRAM eingetragen, dann müssen Benutzerkennung und ggf. Passwort gesetzt werden mit den Aufrufen Set\_Conversation\_Security\_User\_ID und Set\_Conversation\_Security\_Password.
- Wenn für die Zugangsprüfung nur die Benutzerkennung benötigt wird, ist der Aufruf Set\_Conversation\_Security\_Password nicht notwendig.

#### Verhalten im Fehlerfall

# CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK Programm ändern.

# CM\_PARM\_VALUE\_NOT\_SUPPORTED Programm ändern.

# CM\_PRODUCT\_SPECIFIC\_ERROR

Das Betriebssystem kann nicht genügend Speicherplatz für interne Puffer bereitstellen. Überprüfen Sie Ihr Programm auf zu hohe Speicherplatzanforderung und starten Sie ggf. Ihr System neu.

# Funktionsdeklaration: Set\_Conversation\_Security\_Type

# Set\_Conversation\_Security\_User\_ID - UTM-Benutzerkennung setzen

Die Funktion Set\_Conversation\_Security\_User\_ID (CMSCSU) setzt die Werte für die Characteristics security\_user\_ID und security\_user\_ID\_length der Conversation. Unter der security\_user\_ID versteht man eine Benutzerkennung einer UTM-Anwendung.

Ein Programm kann eine Benutzerkennung nur dann angeben, wenn die Characteristic *security\_type* auf CM\_SECURITY\_PROGRAM gesetzt ist.

Der Aufruf darf nach Allocate nicht mehr ausgeführt werden.

Diese Funktion gehört zu den Advanced Functions.

# **Syntax**

CMSCSU (conversation\_ID, security\_user\_ID, security\_user\_ID\_length, return\_code)

#### **Parameter**

→ conversation ID Identifikation der Conversation

→ security\_user\_ID Benutzerkennung, die zum Einrichten der Conversation benutzt

wird. Die UTM-Partner-Anwendung verwendet die Benutzerkennung und ggf. das Passwort, um die Zugangsberechtigung zu

überprüfen.

Zusätzlich kann die Partner-Anwendung die Benutzerkennung zur

Protokollierung oder zur Abrechnung verwenden.

→ security\_user\_ID\_length

Länge der in  $\mathit{security\_user\_ID}$  angegebenen Benutzerkennung in

Byte.

Minimum: 0, Maximum: 8

Wird hier 0 angegeben, obwohl security\_type im Aufruf

Set\_Conversation\_Security\_Type auf den Wert

CM\_SECURITY\_PROGRAM gesetzt wurde, dann kommt keine Verbindung zu openUTM zustande (Fehler beim Aufruf *Allocate*).

← return\_code Ergebnis des Funktionsaufrufs

### **Ergebnis** (*return\_code*)

CM OK

Aufruf ok

# CM PROGRAM STATE CHECK

Die Conversation ist nicht im Zustand "Initialize" oder *security\_type* ist nicht auf CM\_SECURITY\_PROGRAM gesetzt.

### CM PROGRAM PARAMETER CHECK

Der Wert in *conversation\_ID* ist ungültig oder der Wert in *security\_user\_ID\_length* ist kleiner als 0 oder größer als 8.

#### CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Die UPIC-Instanz konnte nicht gefunden werden.

Falls das Ergebnis nicht CM\_OK ist, bleiben die Characteristics *security\_user\_ID* und *security\_user\_ID length* unverändert.

## Zustandsänderung

Keine Zustandsänderung.

#### Hinweis

- Eine ungültige Benutzerkennung wird bei diesem Aufruf nicht entdeckt. Die Partner-Anwendung überprüft die Benutzerkennung nach dem Einrichten der Conversation auf Gültigkeit. Bei ungültiger Benutzerkennung lehnt der UTM-Server die Conversation ab.
- Das Programm erkennt eine ungültige Benutzerkennung oder ein fehlerhaftes Passwort durch den Returncode CM\_SECURITY\_NOT\_VALID. Dieser wird nach einem dem Allocate folgendem Receive-Aufruf zurückgegeben.
- Wird im Aufruf Set\_Conversation\_Security\_Type der Parameter security\_type auf CM\_SECURITY\_NONE gesetzt, dann ist der Aufruf Set\_Conversation\_Security\_User\_ID nicht erlaubt.

#### Verhalten im Fehlerfall

CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK

Programm ändern.

# CM\_PRODUCT\_SPECIFIC\_ERROR

Das Betriebssystem kann nicht genügend Speicherplatz für interne Puffer bereitstellen. Überprüfen Sie Ihr Programm auf zu hohe Speicherplatzanforderung und starten Sie ggf. Ihr System neu.

# Funktionsdeklaration: Set\_ Conversation\_Security\_User\_ID

# Set\_Convertion – Setzen der Conversation Characteristic CHARACTER CONVERTION

Der Aufruf *Set\_Convertion* (CMSCNV) setzt für die Conversation die Characteristic *CHARACTER CONVERTION*.

Set\_Convertion ändert die Werte, die beim Initialize\_Conversation-Aufruf aus der Side Information entnommen wurden. Die geänderten Werte gelten nur für die Dauer einer Conversation; die Werte in der Side Information selbst werden nicht verändert.

Der Set\_Convertion-Aufruf darf nach Allocate nicht mehr ausgeführt werden.

Diese Funktion gehört zu den zusätzlichen Funktionen des Trägersystems UPIC; sie ist nicht Bestandteil der CPI-C-Schnittstelle.

# **Syntax**

CMSCNV (conversation\_ID, character\_convertion, return\_code)

#### **Parameter**

→ conversation ID Identifikation der Conversation

→ character convertion

legt fest, ob eine Code-Konvertierung der Benutzerdaten durchgeführt werden soll oder nicht.

Für character\_convertion können folgende Werte gesetzt werden:

CM NO CHARACTER CONVERTION

Es findet keine automatische Code-Konvertierung beim Senden oder Empfangen von Daten statt.

CM IMPLICIT CHARACTER CONVERTION

Beim Senden und Empfangen von Daten werden die Daten automatisch konvertiert (siehe auch Abschnitt "Code-Konvertierung" auf Seite 68).

← return\_code Ergebnis des Funktionsaufrufes

CPI-C-Aufrufe bei UPIC Set\_Convertion

# **Ergebnis** (return\_code)

CM OK

Aufruf OK

# CM PROGRAM PARAMETER CHECK

Der Wert in *conversation\_ID* oder der Wert für *CHARACTER\_CONVERTION* ist ungültig.

# CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Die UPIC-Instanz konnte nicht gefunden werden.

# CM\_PROGRAM\_STATE\_CHECK

Die Conversation ist nicht im Zustand "Initialize"

# Zustandsänderung

Der Aufruf ändert den Zustand der Conversation nicht.

#### **Hinweis**

Falls der Returncode von CM\_OK verschieden ist, bleibt die Characteristic unverändert.

#### Verhalten im Fehlerfall

CM\_PROGRAM\_STATE\_CHECK

Programm ändern.

# CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK

Programm ändern.

# CM\_PRODUCT\_SPECIFIC\_ERROR

Das Betriebssystem kann nicht genügend Speicherplatz für interne Puffer bereitstellen. Überprüfen Sie Ihr Programm auf zu hohe Speicherplatzanforderung und starten Sie ggf. Ihr System neu.

# Funktionsdeklaration: Set Convertion

# Set\_Deallocate\_Type - Characteristic deallocate\_type setzen

Der Aufruf Set\_Deallocate\_Type (CMSDT) setzt den Wert für die Characteristic deallocate\_type einer Conversation.

Dieser Aufruf gehört zu den Advanced Functions.

## **Syntax**

CMSDT (conversation ID, deallocate type, return code)

#### **Parameter**

→ conversation\_ID Identifikation der Conversation

→ deallocate\_type Gibt den Typ für die Beendigung der Conversation an.

deallocate type muss den Wert CM DEALLOCATE ABEND haben.

← return\_code Ergebnis des Funktionsaufrufs

## **Ergebnis** (return\_code)

CM OK

Aufruf ok

#### CM PROGRAM PARAMETER CHECK

Der Wert in *conversation\_ID* ist ungültig oder der Wert für *deallocate\_type* liegt nicht im zulässigen Wertebereich. Der Wert für *deallocate\_type* bleibt unverändert.

#### CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Der Wert für deallocate\_type ist nicht CM\_DEALLOCATE\_ABEND.

Der Wert für deallocate type bleibt unverändert

# Zustandsänderung

Keine Zustandsänderung.

#### **Hinweis**

Der deallocate\_type CM\_DEALLOCATE\_ABEND wird von einem Programm verwendet, um eine Conversation bedingungslos zu beenden (ohne Berücksichtigung des gegenwärtigen Zustands). Diese abnormale Beendigung sollte vom Programm nur in Ausnahmesituationen durchgeführt werden.

#### Verhalten im Fehlerfall

CM\_PROGRAM\_SPECIFIC\_ERROR Programm ändern.

CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK Programm ändern.

# Funktionsdeklaration: Set\_Deallocate\_Type

 $\begin{array}{c} {\tt CM\_ENTRY~Set\_Deallocate\_Type~(~unsigned~char~CM\_PTR~~conversation\_ID,} \\ {\tt CM\_DEALLOCATE\_TYPE~CM\_PTR~~deallocate\_type,} \\ {\tt CM\_RETURN\_CODE~CM\_PTR~~return\_code~)} \end{array}$ 

# Set\_Function\_Key - UTM-Funktionstaste setzen

Der Aufruf *Set\_Function\_Key* (CMSFK) setzt den Wert für die Characteristic *function\_key*. *function key* spezifiziert eine Funktionstaste der UTM-Partner-Anwendung.

Der Wert von *function\_key* wird zusammen mit den Daten des nächsten *Send\_Data-* bzw. *Send\_Mapped\_Data-*Aufrufs an die UTM-Anwendung übertragen und die Funktion, die dieser Funktionstaste in der UTM-Anwendung zugeordnet ist, ausgeführt. Das CPI-C-Programm hat dann "die Funktionstaste gedrückt".

Der Aufruf Set Function Key ist nur im Zustand "Send" oder "Receive" erlaubt.

*Set\_Function\_Key* ist nicht Bestandteil der CPI-C-Spezifikation, sondern eine zusätzliche Funktion des UPIC-Trägersystems.

## **Syntax**

CMSFK (conversation ID, function key, return code)

#### **Parameter**

→ conversation ID Identifikation der Conversation

→ function\_key "Funktionstaste", die das lokale CPI-C-Programm in der fernen UTM-Anwendung "drücken" will.

Die Funktionstasten sind in der Form CM\_FKEY\_*ftaste* anzugeben. Dabei ist für *ftaste* die Nummer der K- bzw. F-Taste anzugeben, die "gedrückt" werden soll.

Beispiel: Soll Funktionstaste F10 der UTM-Partner-Anwendung "gedrückt" werden, dann geben Sie für *function\_key* den Wert CM FKEY F10 an.

openUTM auf Unix- und Windows-Systemen unterstützt die Funktionstasten F1 bis F20.

openUTM auf BS2000/OSD unterstützt die Funktionstasten K1 bis K14 und F1 bis F24.

Der Wert CM\_UNMARKED bedeutet, dass keine Funktionstaste gesetzt wird.

# **Ergebnis** (return\_code)

CM OK

Aufruf ok

# CM PROGRAM STATE CHECK

Die Conversation ist nicht im Zustand "Send" oder "Receive".

#### CM PROGRAM PARAMETER CHECK

Der Wert in conversation ID oder der Wert in function key ist ungültig.

#### CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Die UPIC-Instanz konnte nicht gefunden werden.

## CM\_MAP\_ROUTINE\_ERROR

In der UTM-Partner-Anwendung werden keine Funktionstasten im UPIC-Protokoll unterstützt.

## Zustandsänderung

Im fehlerfreien Fall liefert die Funktion das Ergebnis CM\_OK zurück. Dieser Aufruf ändert den Zustand des Programms nicht.

#### **Hinweis**

- Bei openUTM auf Unix- und Windows-Systemen haben Funktionstasten nur im Formatmodus eine Wirkung, d.h. wenn zum Austausch der Daten die Aufrufe Send\_Mapped\_Data und Receive\_Mapped\_Data verwendet werden.
- Die in Set\_Function\_Key spezifizierte Funktionstaste wird erst zusammen mit den Daten des folgenden Send\_Data- bzw. Send\_Mapped\_Data-Aufrufs an die UTM-Partner-Anwendung übergeben.
  - Sobald der Wert von *function\_key* an openUTM gesendet wird, wird *function\_key* im lokalen CPI-C-Programm auf CM\_UNMARKED (keine Funktionstaste) zurückgesetzt.
- Empfängt die UTM-Partner-Anwendung von einem UPIC-Client eine Funktionstaste, so wird nur der Parameter RET der Steueranweisung SFUNC, die die Funktionstaste beschreibt, ausgewertet. RET enthält den Returncode, der nach dem MGET-Aufruf des UTM-Vorgangs im Feld KCRCCC des Kommunikationsbereichs steht. Ist der Parameter RET für die Funktionstaste nicht generiert, dann liefert openUTM beim MGET-Aufruf immer den Returncode 19Z (Funktionstaste nicht generiert oder Sonderfunktion ungültig).

#### Verhalten im Fehlerfall

CM\_PROGRAM\_STATE\_CHECK Programm ändern.

CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK Programm ändern.

## CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Das Betriebssystem kann nicht genügend Speicherplatz für interne Puffer bereitstellen. Überprüfen Sie Ihr Programm auf zu hohe Speicherplatzanforderung und starten Sie ggf. Ihr System neu.

## Funktionsdeklaration: Set Function Key

# Set\_Partner\_Host\_Name - Hostname der Partner-Anwendung setzen

Der Aufruf Set\_Partner\_Host\_Name (CMSPHN) setzt den Wert für die Characteristic HOSTNAME der Partner-Anwendung der Conversation. Der Aufruf überschreibt den Wert, der beim Initialize\_Conversation-Aufruf zugewiesen wurde. Er darf nach dem Aufruf Allocate nicht mehr aufgerufen werden.

Diese Funktion gehört zu den zusätzlichen Funktionen des Trägersystems UPIC; sie ist nicht Bestandteil der CPI-C-Schnittstelle.

X/W

UPIC-Local:



Der Aufruf Set\_Partner\_Host\_Name wird bei der Anbindung über UPIC-L nicht unterstützt.

UPIC-R mit openUTM-Cluster-Nutzung:

Der Aufruf Set\_Partner\_Host\_Name wird nicht unterstützt, wenn ein openUTM-Cluster konfiguriert ist.

## **Syntax**

CMSPHN (conversation\_ID, host\_name, host\_name\_length, return\_code)

#### **Parameter**

→ conversation ID Identifikation der Conversation

ightarrow host\_name legt fest, welcher Hostname verwendet wird

→ host\_name\_length legt die Länge des host\_name in Byte fest.

Minimum: 1. Maximum: 32

← return\_code Ergebnis des Funktionsaufrufs

# Ergebnis (return\_code)

CM OK

Aufruf ok

CM CALL NOT SUPPORTED

Die Funktion wird nicht unterstützt.



Bei UPIC-L tritt der Returncode immer auf. Er zeigt dem Programm an, dass kein *host\_name* verwendet werden kann, da UPIC-L diese Information auf Grund des darunterliegenden Kommunikationssystems nicht benötigt.

Bei UPIC-R tritt der Returncode nur auf, wenn ein openUTM-Cluster konfiguriert wurde. Er zeigt dem Programm an, dass *host\_name* nicht geändert werden kann.

#### CM PROGRAM PARAMETER CHECK

Der Wert der conversation\_ID oder für host\_name\_length ist ungültig.

#### CM PROGRAM STATE CHECK

Die Conversation ist nicht im Zustand "Init".

#### CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Die UPIC-Instanz konnte nicht gefunden werden.

# Zustandsänderung

Der Aufruf ändert den Zustand der Conversation nicht.

#### **Hinweis**

Der Wert von *host\_name* wird ignoriert, wenn auch für *ip\_adress* ein Wert gesetzt ist, entweder in der upicfile oder durch einen *Set\_Partner\_IP\_Adress*-Aufruf im UPIC-Programm.

#### Verhalten im Fehlerfall

# CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK

Programm ändern.

# CM\_PROGRAM\_STATE\_CHECK

Programm ändern.

# CM\_PRODUCT\_SPECIFIC\_ERROR

Das Betriebssystem kann nicht genügend Speicherplatz für interne Puffer bereitstellen. Überprüfen Sie Ihr Programm auf zu hohe Speicherplatzanforderung und starten Sie ggf. Ihr System neu.

# CM\_CALL\_NOT\_SUPPORTED



Muss kein Fehler sein: Das Programm kann sich diesen Returncode merken und auf weitere Aufrufe zum Setzen von Adressinformationen verzichten.

# Funktionsdeklaration: Set\_Partner\_Host\_Name

# Set\_Partner\_IP\_Address - IP-Adresse der Partner-Anwendung setzen

Der Aufruf Set\_Partner\_IP\_Address (CMSPIA) setzt den Wert für die Characteristic IP-ADDRESS der Partner-Anwendung der Conversation. Der Aufruf überschreibt den Wert, der beim Initialize\_Conversation-Aufruf zugewiesen wurde. Er darf nach dem Aufruf Allocate nicht mehr aufgerufen werden.

Diese Funktion gehört zu den zusätzlichen Funktionen des Trägersystems UPIC; sie ist nicht Bestandteil der CPI-C-Schnittstelle.

X/W

UPIC-Local:



Der Aufruf Set\_Partner\_IP\_Address wird bei der Anbindung über UPIC-L nicht unterstützt.

UPIC-R mit openUTM-Cluster-Nutzung:

Der Aufruf Set\_Partner\_IP\_Address wird nicht unterstützt, wenn ein openUTM-Cluster konfiguriert ist.

## **Syntax**

CMSPIA (conversation\_ID, ip\_address, ip\_address\_length, return\_code)

#### **Parameter**

→ conversation ID Identifikation der Conversation

→ ip address legt fest, dass statt der Characteristic hostname eine IP-Adresse

verwendet wird.

→ ip\_address\_length legt die Länge von *ip\_address* in Byte fest.

Minimum:0, Maximum:64.

← return\_code Ergebnis des Funktionsaufrufs

# **Ergebnis** (return\_code)

CM OK

Aufruf ok

# CM CALL NOT SUPPORTED

Die Funktion wird nicht unterstützt.

X/W X/W Bei UPIC-L tritt dieser Returncode immer auf. Er zeigt dem Programm an, dass keine  $ip\_address$  verwendet werden kann, da UPIC-L diese Information aufgrund des darunterliegenden Kommunikationssystems nicht benötigt.

Bei UPIC-R tritt der Returncode auf, wenn ein openUTM-Cluster konfiguriert ist. Er zeigt dem Programm an, dass die *ip\_address* nicht geändert werden kann.

B B B Bei UPIC-R für BS2000/OSD tritt der Returncode auf, wenn die UPIC-Bibliothek auf BS2000 zusammen mit CMX eingesetzt wird. Das von UPIC-R verwendete Kommunikationssystem CMX bietet auf BS2000-Systemen keine Möglichkeit, an der Schnittstelle IP-Adressen zur Adressierung der Partner-Anwendung zu übergeben.

#### CM PROGRAM PARAMETER CHECK

Der Wert der conversation\_ID oder für ip\_address\_length ist ungültig.

#### CM PROGRAM STATE CHECK

Die Conversation ist nicht im Zustand "Init".

## CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Die UPIC-Instanz konnte nicht gefunden werden.

# Zustandsänderung

Der Aufruf ändert den Zustand der Conversation nicht.

#### **Hinweis**

• *ip\_address* wird für IPv4 in der üblichen Punktnotation angegeben:

XXX.XXX.XXX

Die einzelnen Oktette xxx sind auf 3 Stellen beschränkt. Der Inhalt der Oktette wird immer als Dezimalzahl interpretiert. Insbesondere bedeutet dies, dass Oktette, die links mit Nullen aufgefüllt sind, **nicht** als Oktalzahl interpretiert werden.

ip\_address wird für IPv6 in der üblichen Doppelpunktnotation angegeben:

```
x:x:x:x:x:x:x
```

x ist eine Hexadezimalzahl zwischen 0 und FFFF. Die alternativen Schreibweisen für IPv6-Adressen sind erlaubt (vgl. RFC2373).

Wenn in der IPv6 Adresse eine embedded IPv4 Adresse in Punktnotation angegeben ist, dann gilt für die Oktette der IPv4 Adresse das gleiche wie oben. Die Oktette werden immer als Oktalzahl interpretiert.

 Wenn ip\_adress und HOST\_NAME gesetzt sind, wird der Wert von HOST\_NAME ignoriert.

#### Verhalten im Fehlerfall

CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK Programm ändern.

CM\_PROGRAM\_STATE\_CHECK Programm ändern.

## CM\_PRODUCT\_SPECIFIC\_ERROR

Das Betriebssystem kann nicht genügend Speicherplatz für interne Puffer bereitstellen. Überprüfen Sie Ihr Programm auf zu hohe Speicherplatzanforderung und starten Sie ggf. Ihr System neu.

## CM\_CALL\_NOT\_SUPPORTED

Muss kein Fehler sein: Das Programm kann sich diesen Returncode merken und auf weitere Aufrufe zum Setzen von Adressinformationen verzichten.

## Funktionsdeklaration: Set\_Partner\_IP\_Address

# Set\_Partner\_LU\_Name - Setzen der Conversation Characteristics partner LU name

Der Aufruf Set\_Partner\_LU\_Name (CMSPLN) setzt für die Conversation die Characteristics partner\_LU\_name und partner\_LU\_name\_length.

Set\_Partner\_LU\_Name ändert die Werte, die beim Initialize\_Conversation-Aufruf aus der Side Information entnommen wurden. Die geänderten Werte gelten nur für die Dauer einer Conversation; die Werte in der Side Information selbst werden nicht verändert.

Der Set\_Partner\_LU\_Name-Aufruf darf nach Allocate nicht mehr ausgeführt werden.

Dieser Aufruf gehört zu den Advanced Functions.

*UPIC-R mit openUTM-Cluster-Nutzung:* 

Der Aufruf Set\_Partner\_LU\_Name wird nicht unterstützt, wenn ein openUTM-Cluster konfiguriert ist.

## **Syntax**

CMSPLN (conversation\_ID, partner\_LU\_name, partner\_LU\_name\_length, return\_code)

#### **Parameter**

- → conversation ID Identifikation der Conversation.
- → partner\_LU\_name Legt fest, welcher partner\_LU\_name verwendet werden soll.
- → partner LU name length

Gibt die Länge von partner LU name an.

Minimum: 1. Maximum: 32.

UPIC-L:

Minimum: 1, Maximum: 8.

 $\leftarrow$  return\_code Ergebnis des Funktionsaufrufs.

# **Ergebnis** (return\_code)

CM OK

Aufruf ok

## CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK

Der Wert der *conversation\_ID* ist ungültig oder *partner\_LU\_name* ist ungültig oder der Wert in *partner\_LU\_name\_length* ist kleiner als 1 oder größer als 32.

#### CM PROGRAM STATE CHECK

Die Conversation ist nicht im Zustand "Initialize".

#### CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Die UPIC-Instanz konnte nicht gefunden werden.

#### CM CALL NOT SUPPORTED

Die Funktion wird nicht unterstützt.

Der Returncode tritt bei UPIC-R auf, wenn ein openUTM-Cluster konfiguriert ist. Er zeigt dem Programm an, dass der *partner LU name* nicht geändert werden kann.

## Zustandsänderung

Der Aufruf ändert den Zustand der Conversation nicht

#### **Hinweis**

- Falls der Returncode von CM\_OK verschieden ist, bleibt die Characteristic partner\_LU\_name unverändert.
- Mit diesem Aufruf wird lediglich die Characteristic partner\_LU\_name gesetzt. Ein ungültiger partner\_LU\_name wird bei diesem Aufruf nicht entdeckt. Erst der Allocate-Aufruf erkennt einen ungültigen partner\_LU\_name, wenn er keine Transportverbindung zur UTM-Anwendung aufbauen kann. Er liefert dann den return\_code
   CM ALLOCATE FAILURE NO RETRY zurück.
- Falls eine Anwendung mit UPIC-L gebunden ist und einen *partner\_LU\_name* mit einer Länge > 8 übergibt, so liefert der Aufruf *Set\_Partner\_LU\_Name* den Returncode CM\_OK. Im nachfolgenden *Allocate*-Aufruf wird der *partner\_LU\_name* aber stillschweigend nach 8 Byte abgeschnitten.

#### Verhalten im Fehlerfall

# CM\_PROGRAM\_STATE\_CHECK

Programm ändern.

# CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK

Programm ändern.

# CM\_PRODUCT\_SPECIFIC\_ERROR

Das Betriebssystem kann nicht genügend Speicherplatz für interne Puffer bereitstellen. Überprüfen Sie Ihr Programm auf zu hohe Speicherplatzanforderung und starten Sie ggf. Ihr System neu.

## CM\_CALL\_NOT\_SUPPORTED

Muss kein Fehler sein: Das Programm kann sich diesen Returncode merken und auf weitere Aufrufe zum Setzen von Adressinformationen verzichten.

## Funktionsdeklaration: Set\_Partner\_LU\_Name

# Set\_Partner\_Port - TCP/IP-Port der Partner-Anwendung setzen

Der Aufruf Set\_Partner\_Port (CMSPP) setzt die Portnummer für TCP/IP für die Partner-Anwendung und damit die Conversation Characteristic PORT. Der Aufruf überschreibt den Wert, der beim Initialize\_Conversation-Aufruf zugewiesen wurde. Er darf nach dem Aufruf Allocate nicht mehr aufgerufen werden.

Diese Funktion gehört zu den zusätzlichen Funktionen des Trägersystems UPIC; sie ist nicht Bestandteil der CPI-C-Schnittstelle.

UPIC-Local:

Der Aufruf Set\_Partner\_Port wird bei der Anbindung über UPIC-L nicht unterstützt.

## **Syntax**

CMSPP (conversation\_ID, listener\_port, return\_code)

#### **Parameter**

→ conversation\_ID Identifikation der Conversation

→ port\_number legt fest, welche Portnummer der Partner-Anwendung beim

Kommunikationssystem gesucht wird.

Minimum: 0; Maximum: 32767

← return code Ergebnis des Funktionsaufrufs

## Ergebnis (return\_code)

CM OK

Aufruf ok

CM CALL NOT SUPPORTED

Die Funktion wird nicht unterstützt. Dieser Returncode tritt bei UPIC-L und bei UPIC-R auf BS2000/OSD auf.

X/W X/W X/W

В

Bei UPIC-L tritt dieser Returncode immer auf. Er zeigt dem Programm an, dass keine Portnummer vergeben werden kann, da UPIC-L diese Information auf Grund des darunterliegenden Kommunikationssystems nicht benötigt.

B B B

В

Bei UPIC-R (BS2000) tritt der Returncode nur auf, wenn die UPIC Bibliothek auf BS2000/OSD zusammen mit CMX eingesetzt wird. Das von UPIC-R verwendete Kommunikationssystem CMX bietet auf BS2000-Systemen keine Möglichkeit, an der Schnittstelle IP-Adressen zur Adressierung der Partner-Anwendung zu übergeben. Wenn die UPIC-Bibliothek die Socketschnittstelle als Kommunikationssystem verwendet, dann tritt der Returncode nie auf.

#### CM PROGRAM PARAMETER CHECK

Der Wert der conversation\_ID oder der port\_number ist ungültig.

#### CM PROGRAM STATE CHECK

Die Conversation ist nicht im Zustand "Init".

#### CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Die UPIC-Instanz konnte nicht gefunden werden.

## Zustandsänderung

Der Aufruf ändert den Zustand der Conversation nicht.

#### Verhalten im Fehlerfall

CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK Programm ändern.

# CM\_PROGRAM\_STATE\_CHECK

Programm ändern.

#### CM\_PRODUCT\_SPECIFIC\_ERROR

Das Betriebssystem kann nicht genügend Speicherplatz für interne Puffer bereitstellen. Überprüfen Sie Ihr Programm auf zu hohe Speicherplatzanforderung und starten Sie ggf. Ihr System neu.

#### CM CALL NOT SUPPORTED

X/W X/W X/W

X/W

te D

B B B Muss kein Fehler sein: Falls eine Anwendung sowohl für UPIC-L als auch für UPIC-R vorgesehen ist, bedeutet dieser Returncode auf Unix- und Windows-Systemen lediglich, dass die Anwendung mit einer UPIC-L-Bibliothek gebunden ist. Das Programm kann sich diesen Returncode merken und auf weitere Aufrufe zum Setzen von Adressinformationen verzichten.

Auf BS2000/OSD bedeutet dieser Returncode, dass die Anwendung mit UPIC-R und CMX gebunden ist. Das Programm kann sich diesen Returncode merken und auf die Aufrufe Set\_Partner\_IP\_Address und Set\_Partner\_Port verzichten.

#### Funktionsdeklaration: Set Partner Port

# Set\_Partner\_Tsel - T-SEL der Partner-Anwendung setzen

Der Aufruf Set\_Partner\_Tsel (CMSPT) setzt den Wert für die Characteristic T-SEL der Partner-Anwendung der Conversation. Der Aufruf überschreibt den Wert, der beim Initialize\_Conversation-Aufruf zugewiesen wurde. Er darf nach dem Aufruf Allocate nicht mehr aufgerufen werden.

Diese Funktion gehört zu den zusätzlichen Funktionen des Trägersystems UPIC; sie ist nicht Bestandteil der CPI-C-Schnittstelle.

X/W

UPIC-Local:



Der Aufruf Set\_Partner\_Tsel wird bei der Anbindung über UPIC-L nicht unterstützt.

## **Syntax**

CMSPT (conversation\_ID, transport\_selector, transport\_selector\_length, return\_code)

#### **Parameter**

→ conversation\_ID Identifikation der Conversation

 $\rightarrow transport\_selector \quad Transport-Selektor \, der \, Partner-Anwendung, \, der \, dem \, Kommunikati-$ 

onssystem übergeben wird.

→ transport\_selector\_length

Länge des Transport-Selektors in Byte.

Minimum: 0, Maximum: 8

Wird die Länge des Transport-Selektors mit 0 angegeben, so wird der erste Namensteil des *partner\_LU\_name* als Transport-Selektor

verwendet.

← return\_code Ergebnis des Funktionsaufrufs

# Ergebnis (return\_code)

CM OK

Aufruf ok



#### CM\_CALL\_NOT\_SUPPORTED

Die Funktion wird nicht unterstützt. Dieser Returncode tritt nur bei UPIC-L auf. Er zeigt dem Programm an, dass kein TSEL vergeben werden kann, da UPIC-L diese Information auf Grund des darunterliegenden Kommunikationssystems nicht benötigt.

#### CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK

Der Wert der conversation\_ID oder der transport\_selector\_length ist ungültig.

CM PROGRAM STATE CHECK

Die Conversation ist nicht im Zustand "Init".

CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Die UPIC-Instanz konnte nicht gefunden werden.

## Zustandsänderung

Der Aufruf ändert den Zustand der Conversation nicht

#### Verhalten im Fehlerfall

CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK Programm ändern.

CM\_PROGRAM\_STATE\_CHECK Programm ändern.

## CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Das Betriebssystem kann nicht genügend Speicherplatz für interne Puffer bereitstellen. Überprüfen Sie Ihr Programm auf zu hohe Speicherplatzanforderung und starten Sie ggf. Ihr System neu.

X/W X/W X/W X/W X/W

## CM CALL NOT SUPPORTED

Muss kein Fehler sein: Falls eine Anwendung sowohl für UPIC-L als auch für UPIC-R vorgesehen ist, bedeutet dieser Returncode lediglich, dass die Anwendung mit einer UPIC-L-Bibliothek gebunden ist. Das Programm kann sich diesen Returncode merken und auf weitere Aufrufe zum Setzen von Adressinformationen verzichten

## Funktionsdeklaration: Set\_Partner\_Tsel

# Set\_Partner\_Tsel\_Format - T-SEL-Format der Partner-Anwendung setzen

Der Aufruf Set\_Partner\_Tsel\_Format (CMSPTF) setzt den Wert für die Characteristic T-SEL-FORMAT der Partner-Anwendung der Conversation. Der Aufruf überschreibt den Wert, der beim Initialize\_Conversation-Aufruf zugewiesen wurde. Er darf nach dem Aufruf Allocate nicht mehr aufgerufen werden.

Diese Funktion gehört zu den zusätzlichen Funktionen des Trägersystems UPIC; sie ist nicht Bestandteil der CPI-C-Schnittstelle.



UPIC-Local:



Der Aufruf Set\_Partner\_Tsel\_Format wird bei der Anbindung über UPIC-L nicht unterstützt.

## **Syntax**

CMSPTF (conversation\_ID, tsel\_format, return\_code)

#### **Parameter**

→ conversation ID Identifikation der Conversation

 $\rightarrow$  tsel\_format

legt fest, welcher Zeichensatz für den Transport-Selektor (TSEL) verwendet wird. Folgende Werte können Sie angeben:

- CM\_TRANSDATA \_FORMAT
   Der Transport-Selektor wird im TRANSDATA-Format an das Kommunikationssystem übergeben.
- CM\_EBCDIC\_FORMAT
   Der Transport-Selektor wird im EBCDIC Format an das Kommunikationssystem übergeben
- CM\_ASCII\_FORMAT
   Der Transport-Selektor wird im ASCII-Format an das Kommuni-kationssystem übergeben.

← return code

Ergebnis des Funktionsaufrufs

## **Ergebnis** (return\_code)

CM OK

Aufruf ok

X/W X/W X/W X/W

## CM CALL NOT SUPPORTED

Die Funktion wird nicht unterstützt. Dieser Returncode tritt nur bei UPIC-L auf. Er zeigt dem Programm an, dass kein TSEL-Format vergeben werden kann, da UPIC-L diese Information auf Grund des darunterliegenden Kommunikationssystems nicht benötigt.

#### CM PROGRAM PARAMETER CHECK

Der Wert der conversation ID oder von tsel format ist ungültig.

#### CM PROGRAM STATE CHECK

Die Conversation ist nicht im Zustand "Init".

#### CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Die UPIC-Instanz konnte nicht gefunden werden.

## Zustandsänderung

Der Aufruf ändert den Zustand der Conversation nicht.

#### Verhalten im Fehlerfall

CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK

Programm ändern.

CM\_PROGRAM\_STATE\_CHECK

Programm ändern.

# CM\_PRODUCT\_SPECIFIC\_ERROR

Das Betriebssystem kann nicht genügend Speicherplatz für interne Puffer bereitstellen. Überprüfen Sie Ihr Programm auf zu hohe Speicherplatzanforderung und starten Sie ggf. Ihr System neu.



## CM\_CALL\_NOT\_SUPPORTED

X/W X/W Muss kein Fehler sein: Falls eine Anwendung sowohl für UPIC-L als auch für UPIC-R vorgesehen ist, bedeutet dieser Returncode lediglich, dass die Anwendung mit einer UPIC-L-Bibliothek gebunden ist. Das Programm kann sich diesen Returncode merken und auf weitere Aufrufe zum Setzen von Adressinformationen verzichten.

## Funktionsdeklaration: Set\_Partner\_TSEL\_Format

# Set Receive Timer - Timer für den blockierenden Receive setzen

Der Aufruf *Set\_Receive\_Timer* (CMSRCT) setzt den Timeout-Timer für einen blockierenden *Receive-* bzw. *Receive\_Mapped\_Data-*Aufruf.

Wenn dieser Timer gesetzt ist und für den Datenempfang receive\_type=CM\_RECEIVE\_AND\_WAIT gesetzt ist, werden die Aufrufe Receive und Receive Mapped Data nach der im Feld receive timer festgelegten Zeit abgebrochen.

Set\_Receive\_Timer darf nach dem Allocate-Aufruf zu jedem beliebigen Zeitpunkt und beliebig oft innerhalb einer Conversation aufgerufen werden. Es gilt jeweils die Timer-Einstellung des letzten Set Receive Timer-Aufrufs.

Diese Funktion ist nicht Bestandteil der CPI-C Spezifikation, sondern eine zusätzliche Funktion des UPIC-Trägersystems.



UPIC-Local:



Der Aufruf Set\_Receive\_Timer wird bei der Anbindung über UPIC-L nicht unterstützt.

## **Syntax**

CMSRCT (conversation\_ID, receive\_timer, return\_code)

#### **Parameter**

→ conversation ID Identifikation der Conversation

→ receive\_timer Zeit in Millisekunden, nach der ein blockierender Receive- bzw.

Receive\_Mapped\_Data-Aufruf unterbrochen wird. Die Aufrufe Receive- und Receive\_Mapped\_Data wirken blockierend, wenn die Characteristic receive\_type den Wert CM\_RECEIVE\_AND\_WAIT

hat.

Der Receive-Timer wird zurückgesetzt, wenn Sie receive\_timer auf 0 setzen. Die Wartezeit des Receive- oder Receive\_Mapped\_Data-

Aufrufs wird dann nicht mehr überwacht.

Der für receive\_timer angegebene Wert wird auf die nächste volle

Sekunde aufgerundet.

← return\_code Ergebnis des Funktionsaufrufs

## **Ergebnis** (return\_code)

CM OK

Aufruf ok

## CM PROGRAM STATE CHECK

Die Conversation ist nicht im Zustand "Send" oder "Receive".

#### CM PROGRAM PARAMETER CHECK

Der Wert in *conversation\_ID* ist ungültig oder in *receive\_timer* wurde ein Wert < 0 angegeben.

#### CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Die UPIC-Instanz konnte nicht gefunden werden.

## CM\_CALL\_NOT\_SUPPORTED

Die Funktion wird nicht unterstützt.

## Zustandsänderung

Im fehlerfreien Fall liefert die Funktion das Ergebnis CM\_OK zurück. Dieser Aufruf ändert den Zustand der Conversation nicht.

#### **Hinweis**

- Der Set\_Receive\_Timer ist nur sinnvoll im Zusammenhang mit den Aufrufen Receive und Receive\_Mapped\_Data.
- Set\_Receive\_Timer kann innerhalb einer Conversation beliebig oft aufgerufen werden. Es
  gilt immer der Wert, der beim letzten Aufruf von Set\_Receive\_Timer vor einem Receivebzw. Receive\_Mapped\_Data-Aufruf gesetzt wurde. Der gesetzte Wert bleibt bis zum
  nächsten Set\_Receive\_Timer-Aufruf bzw. bis zum Ende der Conversation gültig.

#### Verhalten im Fehlerfall

CM\_PROGRAM\_STATE\_CHECK Programm ändern.

CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK Programm ändern.

## CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Das Betriebssystem kann nicht genügend Speicherplatz für interne Puffer bereitstellen. Überprüfen Sie Ihr Programm auf zu hohe Speicherplatzanforderung und starten Sie ggf. Ihr System neu.

# X/W X/W X/W X/W

## CM CALL NOT SUPPORTED

Muss kein Fehler sein: Falls eine Anwendung sowohl für UPIC-L als auch für UPIC-R vorgesehen ist, bedeutet dieser Returncode lediglich, dass die Anwendung mit einer UPIC-L-Bibliothek gebunden ist. Das Programm kann sich diesen Returncode merken und auf weitere Set\_Receive\_Timer Aufrufe verzichten.

## Funktionsdeklaration: Set\_Receive\_Timer

# Set\_Receive\_Type - Empfangsmodus (receive\_type) setzen

Der Aufruf Set\_Receive\_Type (CMSRT) setzt den Wert für die Conversation Characteristic receive\_type. In receive\_type legen Sie fest, ob die Receive- und Receive\_Mapped\_Data-Aufrufe blockierend oder nicht-blockierend ausgeführt werden. Der Aufruf überschreibt den Wert von receive type, der beim Initialize Conversation-Aufruf zugewiesen wurde.

Der Aufruf Set Receive Type ist im Zustand "Initialize", "Send" oder "Receive" erlaubt.

Diese Funktion gehört zu den Advanced Functions.

X/W

UPIC-Local:



Der Aufruf Set\_Receive\_Type wird bei der Anbindung über UPIC-L nicht unterstützt.

## **Syntax**

CMSRT (conversation\_ID, receive\_type, return\_code)

#### **Parameter**

→ conversation\_ID

Identifikation der Conversation

 $\rightarrow$  receive\_type

legt fest, ob die folgenden *Receive- / Receive\_Mapped\_Data-*Aufrufe blockierend oder nicht-blockierend ausgeführt werden. Folgende Werte können Sie angeben:

CM RECEIVE AND WAIT

Die Aufrufe *Receive* und *Receive\_Mapped\_Data* wirken blockierend, d.h. liegt zum Aufrufzeitpunkt keine Information vor, wird so lange gewartet, bis Informationen für diese Conversation vorliegen. Erst dann kehrt der Programmlauf aus dem *Receive-bzw. Receive\_Mapped\_Data-*Aufruf zurück und übergibt die Daten an das Programm.

Liegt zum Aufrufzeitpunkt bereits eine Information vor, dann empfängt das Programm sie ohne zu warten.

Wurde vor dem *Receive-* bzw. *Receive\_Mapped\_Data-*Aufruf mit *Set\_Receive\_Timer* eine maximale Wartezeit (Timeout-Timer) gesetzt, dann kehrt der Programmlauf nach Ablauf dieser Wartezeit aus dem *Receive-* bzw. *Receive\_Mapped\_Data-*Aufruf zurück, auch wenn noch keine Information vorliegt.

## CM RECEIVE IMMEDIATE

Die Aufrufe *Receive* und *Receive\_Mapped\_Data* wirken nichtblockierend, d.h. liegen zum Aufrufzeitpunkt Informationen vor, dann empfängt das Programm sie ohne zu warten. Liegen zum Aufrufzeitpunkt keine Informationen vor, dann wartet das Programm nicht. Der Programmlauf kehrt sofort aus dem *Receive-* bzw. *Receive Mapped Data-*Aufruf zurück.

 $\leftarrow$  return code

Ergebnis des Funktionsaufrufs

## **Ergebnis** (return\_code)

CM OK

Aufruf ok

## CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK

Der Wert in *conversation\_ID* ist ungültig oder der Wert von *receive\_type* ist undefiniert.

#### CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Die UPIC-Instanz konnte nicht gefunden werden.

#### CM CALL NOT SUPPORTED

Die Funktion wird nicht unterstützt.

# Zustandsänderung

Im fehlerfreien Fall liefert die Funktion das Ergebnis CM\_OK zurück. Dieser Aufruf ändert den Zustand der Conversation nicht.

#### **Hinweis**

- Falls der Returncode von CM\_OK verschieden ist, bleibt die Characteristic *receive\_type* unverändert.
- Wird Set\_Receive\_Type im Zustand "Start" oder "Reset" aufgerufen, dann ist der in conversation\_ID übergebene Wert immer ungültig. Als Ergebnis des Aufrufs wird dann immer der Returncode CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK zurückgeliefert.

#### Verhalten im Fehlerfall

CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK Programm ändern.

## CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Das Betriebssystem kann nicht genügend Speicherplatz für interne Puffer bereitstellen. Überprüfen Sie Ihr Programm auf zu hohe Speicherplatzanforderung und starten Sie ggf. Ihr System neu.

# X/W X/W X/W X/W

## CM\_CALL\_NOT\_SUPPORTED

Muss kein Fehler sein: Falls eine Anwendung sowohl für UPIC-L als auch für UPIC-R vorgesehen ist, bedeutet dieser Returncode lediglich, dass die Anwendung mit einer UPIC-L-Bibliothek gebunden ist. Das Programm kann sich diesen Returncode merken und auf weitere Set\_Receive\_Type Aufrufe verzichten.

## Funktionsdeklaration: Set\_Receive\_Type

# Set\_Sync\_Level - Synchronisationsstufe (sync\_level) setzen

Der Aufruf Set\_Sync\_Level (CMSSL) setzt den Wert für die Characteristic sync\_level einer Conversation. Der Aufruf überschreibt den Wert, der beim Initialize\_Conversation-Aufruf zugewiesen wurde.

Der Set Sync Level-Aufruf darf nach dem Allocate-Aufruf nicht mehr ausgeführt werden.

Diese Funktion gehört zu den Advanced Functions.

## **Syntax**

CMSSL (conversation ID, sync level, return code)

#### **Parameter**

→ conversation\_ID Identifikation der Conversation

→ sync\_level gibt die Stufe der Synchronisation an, die das lokale CPI-C-

Programm und die entfernteUTM-Anwendung über diese Conver-

sation benutzen können.

sync\_level muss den Wert CM\_NONE haben.

#### **Ergebnis** (return code)

CM OK

Aufruf ok

CM PROGRAM STATE CHECK

Die Conversation ist nicht im Zustand "Initialize".

CM PROGRAM PARAMETER CHECK

Der Wert in conversation\_ID ist ungültig oder der Wert in sync\_level ist undefiniert.

CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Die UPIC-Instanz konnte nicht gefunden werden.

#### Zustandsänderung

Im fehlerfreien Fall liefert die Funktion das Ergebnis CM\_OK zurück. Dieser Aufruf ändert den Zustand der Conversation nicht.

#### **Hinweis**

Der Aufruf dient lediglich der besseren Portierbarkeit von CPI-C-Programmen. Selbst wenn er CM\_OK zurückliefert, ändert sich *sync\_level* nicht. UPIC verwendet intern immer "sync\_level=CM\_NONE".

#### Verhalten im Fehlerfall

CM\_PROGRAM\_STATE\_CHECK Programm ändern.

CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK Programm ändern.

## CM\_PRODUCT\_SPECIFIC\_ERROR

Das Betriebssystem kann nicht genügend Speicherplatz für interne Puffer bereitstellen. Überprüfen Sie Ihr Programm auf zu hohe Speicherplatzanforderung und starten Sie ggf. Ihr System neu.

## Funktionsdeklaration: Set\_Sync\_Level

# Set TP Name - TP-Name setzen

Der Aufruf Set\_TP\_Name (CMSTPN) setzt für die Conversation die Characteristics TP\_name und TP\_name\_length. TP\_name ist der Transaktionscode eines UTM-Teilprogramms.

Set\_TP\_Name ändert die Werte, die beim Initialize\_Conversation-Aufruf aus der Side Information entnommen wurden. Die geänderten Werte gelten nur für die Dauer einer Conversation; die Werte in der Side Information selbst werden nicht verändert.

Der Set TP Name-Aufruf darf nach Allocate nicht mehr ausgeführt werden.

Dieser Aufruf gehört zu den Advanced Functions.

## **Syntax**

CMSTPN (conversation\_ID, TP\_name, TP\_name\_length, return\_code)

#### **Parameter**

→ conversation\_ID Identifikation der Conversation

ightarrow TP\_name UTM-Transaktionscode

→ TP\_name\_length Länge von *TP\_name* 

Minimum: 1, Maximum: 8

← return\_code Ergebnis des Funktionsaufrufs

## **Ergebnis** (return\_code)

CM OK

Aufruf ok

#### CM PROGRAM\_STATE\_CHECK

Der Aufruf ist in diesem Zustand nicht erlaubt.

## CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK

Der Wert in *conversation\_ID* oder *TP\_name* ist ungültig oder der Wert in *TP\_name\_length* ist kleiner als 1 oder größer als 8.

#### CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Die UPIC-Instanz konnte nicht gefunden werden.

Falls das Ergebnis nicht CM\_OK ist, bleiben TP\_name und TP\_name\_length unverändert.

## Zustandsänderung

Keine Zustandsänderung.

CPI-C-Aufrufe bei UPIC Set\_TP\_Name

#### Verhalten im Fehlerfall

CM\_PROGRAM\_STATE\_CHECK Programm ändern.

CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK Programm ändern.

#### CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Das Betriebssystem kann nicht genügend Speicherplatz für interne Puffer bereitstellen. Überprüfen Sie Ihr Programm auf zu hohe Speicherplatzanforderungen und starten Sie ggf. Ihr System neu.

#### Funktionsdeklaration: Set TP Name

# Specify\_Local\_Port - TCP/IP-Port der lokalen Anwendung setzen

Der Aufruf *Specify\_Local\_Port* (CMSLP) setzt die Portnummer der lokalen Anwendung. Der Aufruf überschreibt den Wert, der beim *Enable\_UTM\_UPIC*-Aufruf zugewiesen wurde. Er darf nach dem *Initialize\_Conversation*-Aufruf nicht mehr aufgerufen werden.

Diese Funktion gehört zu den zusätzlichen Funktionen des Trägersystems UPIC; sie ist nicht Bestandteil der CPI-C-Schnittstelle.

X/W

UPIC-Local:

X/W

Der Aufruf Specify\_Local\_Port wird bei der Anbindung über UPIC-L nicht unterstützt.

## **Syntax**

CMSLP (port\_number, return\_code)

#### **Parameter**

→ port\_number legt fest, mit welcher Portnummer sich die lokale Anwendung beim

Kommunikationssystem anmeldet Minimum: 0, Maximum:32767

← return code Ergebnis des Funktionsaufrufs

## **Ergebnis** (return\_code)

CM OK

Aufruf ok

#### CM CALL NOT SUPPORTED

Die Funktion wird nicht unterstützt. Dieser Returncode tritt bei UPIC-L und UPIC-R auf BS2000/OSD auf.

X/W X/W X/W Bei UPIC-L tritt dieser Returncode immer auf. Er zeigt dem Programm an, dass keine Portnummer vergeben werden kann, da UPIC-L diese Information auf Grund des darunterliegenden Kommunikationssystems nicht benötigt.

B B B B B Bei UPIC-R (BS2000) tritt der Returncode nur auf, wenn die UPIC-Bibliothek auf BS2000/OSD zusammen mit CMX eingesetzt wird. Das von UPIC-R verwendete Kommunikationssystem CMX bietet auf BS2000-Systemen keine Möglichkeit, an der Schnittstelle IP-Adressen zur Adressierung der Partner-Anwendung zu übergeben. Wenn die UPIC-Bibliothek die Socketschnittstelle als Kommunikationssystem verwendet, dann tritt der Returncode nie auf.

#### CM PROGRAM STATE CHECK

Die Conversation ist nicht im Zustand "Reset".

CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Die UPIC-Instanz konnte nicht gefunden werden.

CM PROGRAM PARAMETER CHECK

Der Wert von port number ist ungültig.

## Zustandsänderung

Der Aufruf ändert den Zustand der Conversation nicht.

#### **Hinweis**

Die lokale Portnummer ist ein rein formaler Wert, der keinerlei Wirkung hat und dessen Angabe nur aus Gründen der Kompatibilität gepflegt wird. Er sollte weggelassen werden.

#### Verhalten im Fehlerfall

CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK Programm ändern.

CM\_PROGRAM\_STATE\_CHECK

Programm ändern.

CM\_PRODUCT\_SPECIFIC\_ERROR

Das Betriebssystem kann nicht genügend Speicherplatz für interne Puffer bereitstellen. Überprüfen Sie Ihr Programm auf zu hohe Speicherplatzanforderung und starten Sie ggf. Ihr System neu.

CM CALL NOT SUPPORTED

Muss kein Fehler sein:

X/W X/W X/W

X/W X/W

X/W B B

В

Falls eine Anwendung sowohl für UPIC-L als auch für UPIC-R vorgesehen ist, bedeutet dieser Returncode auf Unix- und Windows-Systemen lediglich, dass die Anwendung mit einer UPIC-L-Bibliothek gebunden ist. Das Programm kann sich diesen Returncode merken und auf weitere Aufrufe zum Setzen von Adressinformationen verzichten.

Auf BS2000/OSD bedeutet dieser Returncode, dass die Anwendung mit UPIC-R und CMX gebunden ist. Das Programm kann sich diesen Returncode merken und auf den Aufruf Specify\_Local\_Port verzichten.

# Funktionsdeklaration: Specify\_Local\_Port

# Specify\_Local\_Tsel - T-SEL der lokalen Anwendung setzen

Der Aufruf Specify\_Local\_Tsel (CMSLT) setzt den Wert für die Characteristic T-SEL der lokalen Anwendung. Der Aufruf überschreibt den Wert, der beim Enable\_UTM\_UPIC-Aufruf zugewiesen wurde. Er darf nach dem Initialize\_Conversation-Aufruf nicht mehr aufgerufen werden.

Diese Funktion gehört zu den zusätzlichen Funktionen des Trägersystems UPIC; sie ist nicht Bestandteil der CPI-C-Schnittstelle.



UPIC-Local:



Der Aufruf Specify\_Local\_Tsel wird bei der Anbindung über UPIC-L nicht unterstützt.

## **Syntax**

CMSLT (transport\_selector, transport\_selector\_length, return\_code)

#### **Parameter**

→ transport\_selector Transport-Selektor der lokalen Anwendung, der dem Kommunikationssystem übergeben wird

→ transport\_selector\_length

Länge des Transport-Selektors in Byte.

Minimum: 0, Maximum: 8

Wird die Länge des Transport-Selektors mit 0 angegeben, so wird der Name der lokalen Anwendung selbst als Transport-Selektor verwendet.

 $\leftarrow$  return code

Ergebnis des Funktionsaufrufs

# **Ergebnis** (return\_code)

CM OK

Aufruf ok



## CM\_CALL\_NOT\_SUPPORTED

Die Funktion wird nicht unterstützt. Dieser Returncode tritt nur bei UPIC-L auf. Er zeigt dem Programm an, dass kein T-SEL vergeben werden kann, da UPIC-L diese Information auf Grund des darunterliegenden Kommunikationssystems nicht benötigt.

## CM\_PROGRAM\_STATE\_CHECK

Die Conversation ist nicht im Zustand "Reset".

#### CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Die UPIC-Instanz konnte nicht gefunden werden.

#### CM PROGRAM PARAMETER CHECK

Der Wert von transport\_selector\_length ist ungültig.

## Zustandsänderung

Der Aufruf ändert den Zustand der Conversation nicht

#### Verhalten im Fehlerfall

# X/W X/W X/W X/W X/W

## CM\_CALL\_NOT\_SUPPORTED

Muss kein Fehler sein: Falls eine Anwendung sowohl für UPIC-L als auch für UPIC-R vorgesehen ist, bedeutet dieser Returncode lediglich, dass die Anwendung mit einer UPIC-L-Bibliothek gebunden ist. Das Programm kann sich diesen Returncode merken und auf weitere Aufrufe zum Setzen von Adressinformationen verzichten.

## CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK

Programm ändern.

#### CM PROGRAM STATE CHECK

Programm ändern.

#### CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Das Betriebssystem kann nicht genügend Speicherplatz für interne Puffer bereitstellen. Überprüfen Sie Ihr Programm auf zu hohe Speicherplatzanforderung und starten Sie ggf. Ihr System neu.

# Funktionsdeklaration: Specify\_Local\_Tsel

# Specify\_Local\_Tsel\_Format - TSEL-Format der lokalen Anwendung setzen

Der Aufruf Specify\_Local\_Tsel\_Format (CMSLTF) setzt den Wert für die Characteristic T-SEL-FORMAT der lokalen Anwendung. Der Aufruf überschreibt den Wert, der beim Enable\_UTM\_UPIC-Aufruf zugewiesen wurde. Er darf nach dem Initialize\_Conversation-Aufruf nicht mehr aufgerufen werden.

Diese Funktion gehört zu den zusätzlichen Funktionen des Trägersystems UPIC; sie ist nicht Bestandteil der CPI-C-Schnittstelle.



UPIC-Local:



Der Aufruf Specify\_Local\_Tsel\_Format wird bei der Anbindung über UPIC-L nicht unterstützt.

## **Syntax**

CMSLTF (tsel\_format, return\_code)

#### **Parameter**

 $\to tsel\_format$ 

legt fest, welcher Zeichensatz für den Transport Selektor (TSEL) verwendet wird. Folgende Werte können Sie angeben:

- CM\_TRANSDATA \_FORMAT
   Der Transport-Selektor wird im TRANSDATA-Format an das Kommunikationssystem übergeben.
- CM\_EBCDIC\_FORMAT
   Der Transport-Selektor wird im EBCDIC Format an das Kommunikationssystem übergeben.
- CM\_ASCII\_FORMAT
   Der Transport-Selektor wird im ASCII-Format an das Kommunikationssystem übergeben.

← return code

Ergebnis des Funktionsaufrufs

## Ergebnis (return code)

CM OK

Aufruf ok

# X/W X/W X/W X/W

## CM CALL NOT SUPPORTED

Die Funktion wird nicht unterstützt. Dieser Returncode tritt nur bei UPIC-L auf. Er zeigt dem Programm an, dass kein Format für den Transport-Selektor vergeben werden kann, da UPIC-L diese Information auf Grund des darunterliegenden Kommunikationssystems nicht benötigt.

#### CM PROGRAM STATE CHECK

Die Conversation ist nicht im Zustand "Reset".

#### CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Die UPIC-Instanz konnte nicht gefunden werden.

#### CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK

Der Wert von *tsel\_format* ist ungültig.

## Zustandsänderung

Der Aufruf ändert den Zustand der Conversation nicht.

#### Verhalten im Fehlerfall

CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK Programm ändern.

CM\_PROGRAM\_STATE\_CHECK

Programm ändern.

## CM\_PRODUCT\_SPECIFIC\_ERROR

Das Betriebssystem kann nicht genügend Speicherplatz für interne Puffer bereitstellen. Überprüfen Sie Ihr Programm auf zu hohe Speicherplatzanforderung und starten Sie ggf. Ihr System neu.

# X/W X/W

## CM\_CALL\_NOT\_SUPPORTED

Muss kein Fehler sein: Falls eine Anwendung sowohl für UPIC-L als auch für UPIC-R vorgesehen ist, bedeutet dieser Returncode lediglich, dass die Anwendung mit einer UPIC-L-Bibliothek gebunden ist. Das Programm kann sich diesen Returncode merken und auf weitere Aufrufe zum Setzen von Adressinformationen verzichten.

# X/W X/W

X/W

# Funktionsdeklaration: Specify\_Local\_Tsel\_Format

# Specify\_Secondary\_Return\_Code – Eigenschaften des erweiterten Returncode setzen

Mit dem Aufruf *Specify\_Secondary\_Return\_Code* (CMSSRC) setzt das Programm die Eigenschaft erweiterte Returncodes (secondary return code) der CPI-C-Aufrufe.

Diese Funktion gehört zu den zusätzlichen Funktionen des Trägersystems UPIC; sie ist nicht Bestandteil der CPI-C-Schnittstelle.

#### **Syntax**

CMSSRC (return type, return code)

#### **Parameter**

→ return\_type Spezifiziert die Eigenschaft erweiterter Returncode der CPI-C-

Aufrufe. Folgende Werte können Sie angeben:

CM\_RETURN\_TYPE\_PRIMARY:

Die entsprechenden UPIC-Aufrufe geben den erweiterten Return-

code zurück.

CM\_RETURN\_TYPE\_SECONDARY:

Der erweiterte Returncode kann nur über den CMESRC-Aufruf ausgelesen werden. Die entsprechenden UPIC-Aufrufe geben keinen

erweiterten Returncode zurück.

← return\_code Ergebnis des Funktionsaufrufs.

## **Ergebnis** (*return\_code*)

CM OK

Aufruf OK

## CM\_NO\_SECONDARY\_RETURN\_CODE

Die Eigenschaft secondary return code (erweiterter Returncode) steht nicht zur Verfügung.

# CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK

Der Wert des return\_type ist ungültig.

# CM PROGRAM STATE CHECK

Das Programm ist im Zustand "Start".

# CM PRODUCT SPECIFIC ERROR

Die UPIC-Instanz konnte nicht gefunden werden.

#### **Hinweis**

Die Funktion kann unmittelbar nach einem *Enable\_UTM\_UPIC*-Aufruf aufgerufen werden. Sie hat keinerlei Wirkung auf den *Enable\_UTM\_UPIC*-Aufruf.

## Zustandsänderung

Keine Zustandsänderung.

#### Verhalten im Fehlerfall

CM\_PROGRAM\_PARAMETER\_CHECK Programm ändern.

CM\_PROGRAM\_STATE\_CHECK Programm ändern.

# CM\_PRODUCT\_SPECIFIC\_ERROR

Das Betriebssystem kann nicht genügend Speicherplatz für interne Puffer bereitstellen. Überprüfen Sie Ihr Programm auf zu hohe Speicherplatzanforderung und starten Sie ggf. Ihr System neu.

## CM NO SECONDARY RETURN CODE

Muss kein Fehler sein. Falls eine UPIC-R Anwendung mit verschiedenen UTM-Partnern kommuniziert, von denen einige erweiterte Returncodes unterstützen können und andere nicht, bedeutet dieser Returncode lediglich, dass die Anwendung mit einer UTM-Anwendung kommunizieren will, die keine erweiterten Returncodes unterstützt. Das Programm kann sich diesen Returncode merken und auf den Aufruf Extract Secondary Return Code verzichten.

# Funktionsdeklaration: Specify\_Secondary\_Return\_Code

# 4.10 COBOL-Schnittstelle

Die CPI-C-COBOL Programmschnittstelle entspricht weitgehend der in Abschnitt "CPI-C-Aufrufe bei UPIC" auf Seite 96 beschriebenen C-Schnittstelle. Aus diesem Grund können Sie diese Beschreibung bei der Erstellung von CPI-C-Programmen in COBOL zu Rate ziehen. In diesem Abschnitt sind die Besonderheiten der COBOL-Schnittstelle bei den Datenstrukturen und den CPI-C-Aufrufen zusammengefasst.

#### **COPY-Element CMCOBOL**

Für CPI-C-Anwendungen in COBOL wird das COPY-Element CMCOBOL ausgeliefert, das die Bedingungsvariablen und -namen enthält. CMCOBOL finden Sie nach der Installation des Trägersystems UPIC:

- W
- unter Windows-Systemen in der Datei upic-installationsverzeichnis\copy-cob
- Х
- auf Unix-Systemen im Dateiverzeichnis upic-installationsverzeichnis/copy-cobo185.
- В
- auf BS2000/OSD-Systemen in der Bibliothek SYSLIB.UTM-CLIENT.061.

CMCOBOL muss mit der COPY-Anweisung in die WORKING-STORAGE-SECTION kopiert werden. Die Namen der Konstanten unterscheiden sich von den C-Namen nur durch den Bindestrich statt Unterstrich, z.B. "CM-SEND-RECEIVED" statt "CM\_SEND\_RECEIVED".

In CMCOBOL wird für die CPI-C-Schnittstelle wegen der CPI-C-Spezifikation der Name TIME-OUT bzw. TIMEOUT verwendet. Da diese Worte bei Micro Focus reserviert sind, muss dieser Name z.B. mit der Anweisung

COPY CMCOBOL REPLACING TIME-OUT BY CPIC-TIMEOUT

im Source geändert werden.

#### **CPI-C-Aufrufe in COBOL**

Die Funktionsnamen von C und COBOL sind identisch. Für die Parameter der CPI-C-Aufrufe gilt folgendes:

- Die Parameter müssen wie bei COBOL üblich per Adresse ("by reference") übergeben werden.
- Jede Variable der Parameterliste muss mit der Stufennummer 01 beginnen.
- Numerische Daten müssen in dem COMP-Format sein, das auf der jeweiligen Maschine das gleiche Binärformat wie bei C erzeugt.



• Bei COBOL-Aufrufen unter Windows-Systemen sind die für eine dynamische Bibliothek (DLL) vorgegebenen Aufruf-Konventionen zu beachten.

CPI-C-Aufrufe bei UPIC COBOL-Schnittstelle

## Beispiel

# Programmausschnitt mit dem Aufruf Initialize:

# 5 XATMI-Schnittstelle

XATMI ist eine von X/Open standardisierte Programmschnittstelle für einen Communication Resource Manager, der Client-Server-Kommunikation mit Transaktionssicherung ermöglicht.

Grundlage der XATMI-Programmschnittstelle ist die X/Open CAE Specification "Distributed Transaction Processing: The XATMI Specification" vom November 1995. Die Kenntnis dieser Spezifikation wird im Folgenden vorausgesetzt.

Dieses Kapitel beschreibt die XATMI-Schnittstelle für openUTM-Client-Programme, die das Trägersystem UPIC verwenden.

Informationen zum Trägersystem OpenCPIC finden Sie im Handbuch "openUTM-Client für Trägersystem OpenCPIC".

Die Beschreibung der XATMI-Schnittstelle ist bis auf wenige Ausnahmen plattformunabhängig, die Ausnahmen sind im Text gekennzeichnet.

## **Begriffe**

In der folgenden Beschreibung werden folgende Begriffe verwendet:

Service Eine Service-Funktion, die entsprechend der XATMI-Spezifikation in C oder

COBOL programmiert ist.

XATMI unterscheidet zwei Arten von Services: End-Services und Inter-

mediate-Services.

Ein End-Service ist nur mit seinem Client verbunden und ruft keine anderen

Services auf.

Ein Intermediate-Service ruft einen oder mehrere weitere Services auf.

Client Eine Anwendung, die Service-Funktionen aufruft.

Server Eine UTM-Anwendung, die Service-Funktionen in C und/oder in COBOL

enthält. Die Service-Funktionen können aus mehreren Teilprogrammen

bestehen.

Request Ein Request ist ein Aufruf an einen Service. Der Aufruf kann entweder von

einem Client oder von einem Intermediate-Service aus erfolgen.

Begriffe XATMI-Schnittstelle

Requester Die XATMI-Spezifikation verwendet den Begriff "Requester" als Bezeich-

nung für jegliche Anwendung, die einen Service aufruft. Ein Requester kann sowohl Client wie auch Server sein.

## Typisierte Puffer

Puffer für den Austausch von typisierten und strukturierten Daten zwischen Kommunikationspartnern. Durch diese typisierten Puffer ist die Struktur der ausgetauschten Daten dem Trägersystem und der Anwendung implizit bekannt. Sie werden auch im heterogenen Verbund automatisch angepasst (encodiert, decodiert).

# 5.1 Client-Server-Verbund

Das folgende Bild zeigt einen Client-Server-Anwendungsverbund, bei dem Clients, Server und Requester miteinander kommunizieren. Sie tauschen ihre typisierten Datenstrukturen (**Typisierte Puffer**) nach dem Protokoll der "XATMI U-ASE Definition" aus.




Bild 15: Client-Server-Verbund

In einem beliebigen, heterogenen Anwendungsverbund muss sowohl den Servern wie auch den Clients eine Local Configuration beigestellt sein, die jeweils in der Local Configuration File (LCF) definiert ist. Die Local Configuration beschreibt jeweils die Services und ihre zugehörigen Datenstrukturen, d.h.:

- bei einem Server alle aufrufbaren Services
- bei einem Client die Services aller Server, mit denen der Client in Verbindung steht
- bei einem Requester sowohl alle bereitgestellten als auch alle benutzten Services

Die Local Configurations aller beteiligten Anwendungen müssen aufeinander abgestimmt sein.

Client-Server-Verbund XATMI-Schnittstelle

Um Client-Server-Verbindungen Con11, Con13,... abzuwickeln, stehen mehrere Kommunikationsmodelle zur Verfügung (siehe Abschnitt "Kommunikationsmodelle" auf Seite 253).

## 5.1.1 Default-Server

Zur Vereinfachung der Client-Server-Konfiguration bietet Ihnen openUTM-Client die Möglichkeit, mit der Angabe DEST=.DEFAULT in der SVCU-Anweisung der Local Configuration File einen Default-Server zu vereinbaren (siehe Abschnitt "Local Configuration File erzeugen" auf Seite 270).

Falls bei den Aufrufen tpcall, tpacall oder tpconnect ein Service svcname2 verwendet wird, der keinen SVCU-Eintrag in der Local Configuration File besitzt, wird automatisch folgender Eintrag verwendet:

```
SVCU svcname2, RSN=svcname2, TAC=scvname2, DEST=.DEFAULT, MODE=RR
```

UPIC erwartet dann in der upicfile einen passenden Default-Server-Eintrag, z.B.:

```
LN.DEFAULT localname SD.DEFAULT servername
```

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, einen Service sycname 2@BRANCH9 komplett mit DEST=BRANCH9 aufzurufen, ohne einen Eintrag in der Local Configuration File anzulegen. In diesem Fall wird folgender Eintrag angenommen:

```
SVCU svcname2, RSN=svcname2, TAC=scvname2, DEST=BRANCH9, MODE=RR
```

Der Partner, in diesem Fall BRANCH9, muss dem Trägersystem UPIC bekannt sein. Falls in der Local Configuration File aber ein Eintrag für den Service sycname 2@BRANCH9 vorhanden ist, hat dieser Vorrang gegenüber der Default-Server-Annahme.

## 5.1.2 Wiederanlauf

Einen Vorgangs-Wiederanlauf gibt es für XATMI zwar nicht (da XATMI keinen Vorgang kennt), aber Sie haben die Möglichkeit einen Recovery-Service zu definieren, der die letzte Ausgabenachricht von openUTM erneut an den Client schickt.

Dieser Recovery-Service wird mit dem Transaktionscode KDCRECVR definiert.

# 5.2 Kommunikationsmodelle

Für die Client-Server-Kommunikation hat der Programmierer drei Kommunikationsmodelle zur Auswahl:

- Synchrones Request-Response-Modell: Einschritt-Dialog
   Der Client ist nach dem Senden der Service-Anforderung bis zum Eintreffen der Antwort blockiert.
- Asynchrones Request-Response-Modell: Einschritt-Dialog
   Der Client ist nach dem Senden der Service-Anforderung nicht blockiert.
- Conversational Modell: Mehrschritt-Dialog
   Client und Server können beliebig Daten austauschen.

Die für diese Kommunikationsmodelle notwendigen XATMI-Funktionen werden im Folgenden nur skizziert, dabei wird die C-Notation verwendet. Die genaue Beschreibung der XATMI-Funktionen finden Sie in der X/Open-Spezifikation "Distributed Transaction Processing: The XATMI Specification".

### Synchrones Request-Response-Modell

Für die Kommunikation wird im Client nur ein einziger *tpcall()*-Aufruf benötigt.

Der *tpcall()*-Aufruf adressiert den Service, schickt genau eine Nachricht an diesen ab und wartet solange, bis ihn die Antwort erreicht, d.h. *tpcall()* wirkt blockierend.




Bild 16: Synchrones Request-Response-Modell

In diesem Bild bezeichnet *svc* den intern verwendeten Namen des Services, *svcinfo* die Service-Info-Struktur mit dem Service-Namen und *tpservice* den Programmnamen der Service-Routine. Die Service-Info-Struktur ist Bestandteil der XATMI-Schnittstelle.

Bei diesem Modell muss auf der UTM-Server-Seite ein Dialog-TAC für den angeforderten Service generiert sein.

### **Asynchrones Request-Response Modell**

Bei diesem Modell wird die Kommunikation in zwei Schritten abgewickelt. Im ersten Schritt wird der Service mit dem Aufruf *tpacall* adressiert und die Nachricht abgeschickt. Zu einem späteren Zeitpunkt wird im zweiten Schritt mit dem Aufruf *tpgetrply* die Antwort abgeholt, siehe folgendes Bild.




Bild 17: Asynchrones Request-Response-Modell

In dem Bild bezeichnet *svc* den intern verwendeten Namen des Services, *cd* den prozess-lokalen Communication Descriptor, *svcinfo* die Service-Info-Struktur mit dem Service-Namen und *tpservice* den Programmnamen der Service-Routine.

tpacall ist nicht blockierend, d.h. der Client kann in der Zwischenzeit weitere lokale Verarbeitungen durchführen, jedoch keinen weiteren Service parallel aufrufen, da bei Verwendung des Trägersystems UPIC zu einem Zeitpunkt nur ein Auftrag erlaubt ist. Wenn der Client mehrere Services parallel beauftragen soll, müssen Sie das Trägersystem OpenCPIC verwenden.

*tpgetrply* hingegegen ist blockierend, d.h. der Client wartet solange, bis die Antwort eingetroffen ist.

Bei diesem Modell muss auf der UTM-Server-Seite für den Service ein Dialog-TAC generiert sein (wie beim synchronen Request-Response).

#### Conversational Modell

Für verbindungsorientiertes Arbeiten ("Conversation") bietet XATMI das Conversational Modell an.

Dieses Modell kann z.B. verwendet werden, um große Datenmengen in mehreren Teilschritten zu übertragen. Damit können Probleme vermieden werden, die beim synchronen Request-Response Modell (Aufruf *tpcall()*) wegen der Größenbegrenzung der lokalen Datenpuffer auftreten könnten.

Beim Conversational Modell wird die Conversation zu einem Service explizit mit dem Aufruf *tpconnect* aufgebaut. Solange sie besteht, können Client und Server mit *tpsend* und *tprecv* Daten austauschen. Dieser "Dialog" ist jedoch kein Dialog im Sinne von OSI TP und es kann nur eine Transaktion abgewickelt werden.

Beendet wird die Conversation, wenn der Server mit *tpreturn* das Ende signalisiert; der Client erhält dann beim *tprecv* in der Variablen *tperrno* einen entsprechenden Code. Daher muss das Client-Programm mindestens einen *tprecv*-Aufruf enthalten.




Bild 18: Conversational Modell

In dem Bild bezeichnet *svc* den lokalen Namen des Services, *cd* den prozesslokalen Communication Descriptor, *tpservice* den Programmnamen der Service-Routine und *svcinfo* die Service-Info-Struktur mit dem Service-Namen und dem Communication Descriptor.

Bei dem Modell muss auf der UTM-Server-Seite für den Service ein Dialog-TAC generiert sein

In Fehlerfällen kann der Client den Abbruch einer Conversation mit dem Aufruf *tpdiscon* erzwingen.

Typisierte Puffer XATMI-Schnittstelle

# 5.3 Typisierte Puffer

XATMI-Anwendungen tauschen Nachrichten mit Hilfe von "typisierten Datenpuffern" aus. Dadurch werden die über das Netz gehenden Daten korrekt an die Anwendung übergeben, d.h. gemäß der über den Puffernamen identifizierten Datenstruktur mit ihren Datentypen.

Dies hat den Vorteil, dass die Anwendungen keine Maschinenabhängigkeiten berücksichtigen müssen wie z.B. Big Endian/Little Endian Darstellungen, ASCII-/EBCDIC-Konvertierungen oder Ausrichtungen auf Wortgrenzen. Damit können Datentypen wie int, long, float usw. als solche übertragen werden.

Eine eventuell notwendige Kodierung/Dekodierung durch die Anwendungsprogramme entfällt, da dies von XATMI übernommen wird (gemäß den Regeln der XATMI U-ASE Definition).

Ein Datenpuffer-Objekt besteht aus vier Komponenten:

- Typ: Definiert die Klasse des Puffers. Es gibt drei Typen (siehe unten).
- Subtyp: Definiert das Objekt des Typs, d.h. die eigentliche Datenstruktur.
- Längenangabe
- Dateninhalt

Ein solcher Datenpuffer wird während der Laufzeit erzeugt und kann dann über seinen Variablen-Namen (=Subtyp-Name) angesprochen werden. Der Subtyp definiert die Struktur, der Typ legt die Wertemenge der erlaubten elementaren Datentypen fest. In C-Programmen werden solche Puffer dynamisch mit *tpallcoc* erzeugt, man spricht dann von "typisierten Puffern". In Cobol-Programmen sind diese Puffer statisch festgelegt, man spricht von "typisierten Records".

### **Typen**

Mit dem Typ eines Datenpuffers wird festgelegt, welche elementaren Datentypen der verwendeten Programmiersprache erlaubt sind. Dadurch wird ein gemeinsames Datenverständnis in einem heterogenen Client-Server-Verbund ermöglicht.

Bei XATMI sind drei Typen definiert:

X_OCTET	Untypisierter Datenstrom von Bytes ("Userbuffer"). Dieser Typ
---------	---

besitzt keine Subtypen. Es wird keine Konvertierung vorgenommen.

X\_COMMON Alle von C und COBOL gemeinsam verwendbaren Datentypen. Die

Konvertierung wird von XATMI vorgenommen.

X\_C\_TYPE Alle elementaren C-Datentypen mit Ausnahme von Zeigern. Die

Konvertierung wird von XATMI vorgenommen.

XATMI-Schnittstelle Typisierte Puffer

### Subtypen

Subtypen haben einen bis zu 16 Zeichen langen Namen, unter dem sie im Anwendungsprogramm angesprochen werden. Jedem Subtyp ist eine Datenstruktur (C-Structure oder COBOL-Record) zugeordnet, die die Syntax des Subtyps bestimmt, siehe Abschnitt "Typisierte Puffer erstellen" auf Seite 267.

Die Datenstrukturen dürfen nicht geschachtelt werden.

In der Local Configuration wird die Struktur eines Subtyps durch einen Syntaxstring repräsentiert, in dem jeder elementare Datentyp (Basistyp) durch einen Code gekennzeichnet ist, der im Bedarfsfall die Angabe von Feldlängen (<m> und <n>) enthält.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die elementaren Datentypen (Basistypen), deren Codes und den Zeichenvorrat der String-Typen:

Code <sup>*</sup>	Bedeutung	ASN.1-Typ	X_C_TYPE	X_COMMON
S	short integer	INTEGER	short	S9(4) COMP-5
S <n></n>	short integer array	SEQUENCE OF INTEGER	short[n]	S9(4) COMP-5
i	integer	INTEGER	integer	†
I <n></n>	integer array	SEQUENCE OF INTEGER	integer[n]	
I	long integer	INTEGER	long	S9(9) COMP-5
L <n></n>	long integer array	SEQUENCE OF INTEGER	long[n]	S9(9) COMP-5
f	float	REAL	float	
F <n></n>	float array	SEQUENCE OF REAL	float[n]	
d	double	REAL	double	
D <n></n>	double array	SEQUENCE OF REAL	double[n]	
С	character	OCTET STRING	char	PIC X
t	character	T.61-String	char	PIC X
C <n></n>	character array: Alle Werte von 0 bis 255 (dezimal)	OCTET STRING	char[n]	PIC X(n)
C! <n></n>	character array, durch Null ('\0') terminiert	OCTET STRING	char[n]	
C <m>:<n></n></m>	character matrix <sup>‡</sup>	SEQUENCE OF OCTET STRING	char[m][n]	
C! <m>:<n></n></m>	character matrix, durch Null ('\0') terminiert	SEQUENCE OF OCTET STRING	char[m][n]	

Typisierte Puffer XATMI-Schnittstelle

Code <sup>*</sup>	Bedeutung	ASN.1-Typ	X_C_TYPE	X_COMMON
T <n></n>	Die abdruckbaren Zei- chen A-Z, a-z und 0-9 plus eine Reihe von Sonderzeichen und Steuerzeichen, siehe Abschnitt "Zeichensät- ze" auf Seite 356	T.61-String	t61str[n]	PIC X(n)
T! <n></n>	character array, durch Null ('\0') terminiert	T.61-String	t61str[n]	
T <m>:<n></n></m>	character matrix	SEQUENCE OF T.61-String	t61str[m][n]	
T! <m>:<n></n></m>	character matrix, durch Null ('\0') terminiert	SEQUENCE OF T.61-String	t61str[m][n]	

<sup>\*</sup> Dient in der Local Configuration zur Beschreibung der Datenstrukturen

Die Zuordnung zwischen Datenstrukturen, Subtypen und gewünschten Services wird in der Local Configuration festgelegt, siehe Abschnitt "Local Configuration File erzeugen" auf Seite 270.

# Zeichensatz-Konvertierung bei X\_C\_TYPE und X\_COMMON

Die Datenpuffer werden im ASCII-Zeichensatz über das Netz geschickt.

Ein Partner kann jedoch eine andere Zeichensatzcodierung als ASCII verwenden, wie z.B. eine BS2000-Anwendung, die EBCDIC verwendet. In diesem Fall konvertiert die XATMI-Bibliothek bei allen eingehenden und abgehenden Daten den ASN.1-Typ *T.61-String*. (Ausnahme: OCTET STRINGs werden nicht konvertiert.)

Daher darf für das Trägersystem keine automatische Konvertierung generiert werden: Für das Trägersystem UPIC **muss** daher in der up i cfile das entsprechende Kennzeichen generiert werden:



- Unter Unix- und Windows-Systemen ist das SD.

В

Unter BS2000/OSD ist das HD.

<sup>† --:</sup> in X\_COMMON nicht vorhanden

<sup>&</sup>lt;sup>‡</sup> eine character matrix ist ein zweidimensionales character array

gemäß CCITT Recommodation T.61 bzw. ISO 6937

# 5.4 Programmschnittstelle

Die folgenden Abschnitte geben einen Überblick über die XATMI-Client-Programmschnittstelle für Clients. Eine detaillierte Beschreibung der Programmschnittstelle und der Errorund Returncodes finden Sie in der X/Open-Spezifikation "Distributed Transaction Processing: The XATMI Specification". Die Kenntnis dieser Spezifikation ist für die Erstellung von XATMI-Programmen unbedingt erforderlich.

Die Programm-Schnittstelle steht sowohl in C als auch in COBOL zur Verfügung.

### 5.4.1 XATMI-Funktionen für Clients

Die folgenden Tabellen listen alle unter openUTM erlaubten XATMI-Aufrufe auf und beschreiben, in welcher Rolle (C = Client oder S = Server) sie aufgerufen und bei welchem Kommunikationsmodell sie verwendet werden dürfen.

Dazu kommen die beiden UTM-Client-Aufrufe *tpinit* und *tpterm*. Diese beiden Funktionen sind nicht im XATMI-Standard enthalten und dienen zum Anschluss von XATMI an das Trägersystem. Sie sind nachfolgend im Abschnitt "Aufrufe für den Anschluss an das Trägersystem" auf Seite 260 beschrieben.

## Aufrufe für das Request/Response-Modell

C-Aufruf	COBOL-Aufruf	Aufrufim Client/ Server	Beschreibung
tpcall	TPCALL	С	Service-Anforderung im synchronen Request/ Response-Modell
tpacall	TPACALL	С	Service-Anforderung im asynchronen Request/ Response-Modell bzw. Single Request-Modell (Flag TPNOREPLY gesetzt)
tpgetrply	TPGETRPLY	С	Response im asynchronen Request/Response-Modell anfordern
tpcancel	TPCANCEL	С	löscht eine asynchrone Service-Anforderung, bevor die angeforderte Response eingetroffen ist

Tabelle 11: Aufrufe für das Request/Response-Modell

### Aufrufe für das Conversational-Modell

C-Aufruf	COBOL-Aufruf	Aufrufim Client/ Server	Beschreibung
tpconnect	TPCONNECT	С	baut eine Verbindung für den Nachrichtenaustausch auf
tpsend	TPSEND	C, S	sendet eine Nachricht
tprecv	TPRECV	C, S	empfängt eine Nachricht
tpdiscon	TPDISCON	С	baut eine Verbindung für den Nachrichtenaustausch ab

Tabelle 12: Aufrufe für das Conversational-Modell

### Aufrufe für typisierte Puffer

C-Aufruf	COBOL-Aufruf	Aufrufim Client/ Server	Beschreibung
tpalloc		C, S	reserviert Speicherplatz für einen typisierten Puffer
tprealloc		C, S	verändert die Größe eines typisierten Puffers
tpfree		C, S	gibt einen typisierten Puffer frei
tptypes		C, S	ermittelt den Typ eines typisierten Puffers

Tabelle 13: Aufrufe für typisierte Puffer

# 5.4.2 Aufrufe für den Anschluss an das Trägersystem

Da für openUTM-Clients UPIC und OpenCPIC als Trägersysteme zur Verfügung stehen, muss sich ein XATMI-Anwendungsprogramm beim ausgewählten Trägersystem explizit mit *tpinit* anmelden und mit *tpterm* abmelden, d.h. das XATMI-Programm hat folgenden formalen Aufbau:

- 1. *tpinit()*
- $2. \quad XATMI-Aufrufe, \ z.B. \ \mathit{tpalloc()}, \ \mathit{tpcall()}, \ \mathit{tpconnect()}, \ ... \mathit{tpdiscon()} \\$
- 3. *tpterm()*

Die beiden Aufrufe tpinit und tpterm sind im Folgenden beschrieben.

Eine allgemeine Beschreibung des UTM-Benutzerkonzepts finden Sie in Abschnitt "Benutzerkonzept, Security und Wiederanlauf" auf Seite 77.

# tpinit - Client initialisieren

### **Syntax**

```
C: #include <xatmi.h>
    int tpinit (TPCLTINFO *tpinfo) (in)

COBOL: 01 TPCLTDEF-REC.
    COPY TPCLTDEF.
    CALL "TPINIT" USING TPCLTDEF-REC.
```

### **Beschreibung**

Die Funktion *tpinit* initialisiert einen Client und identifiziert diesen beim Trägersystem. Sie muss als **erste** XATMI-Funktion in einem Client-Programm aufgerufen werden. Als Parameter ist in C ein Zeiger auf die vordefinierte Struktur *TPCLTINFO* zu übergeben, in COBOL muss der COBOL-Record TPCLTDEF versorgt werden.

### C-Struktur TPCLTINFO:

#### COBOL-Record TPCLTDEF:

```
05 FLAG PIC S(9) COMP-5.
05 USRNAME PIC X(9).
05 CLTNAME PIC X(9).
05 PASSWD PIC X(9).
```

In *usrname* wird eine Benutzerkennung und in *passwd* ein Kennwort eingetragen. Beide Parameter werden zur Einrichtung einer Conversation verwendet und dienen dazu, auf der UTM-Seite die Zugangsberechtigung nachzuweisen. Mit *cltname* (= local client name) wird der Client beim Trägersystem identifiziert.

#### cltname ist:



- bei UPIC-L der PTERM-Name oder der lokale Anwendungsname aus der upicfile,
- bei UPIC-R der Eintrag in der upicfile oder der TNS-Eintrag (Unix- oder Windows-System, siehe Abschnitt "Konfiguration mit TNS-Einträgen" auf Seite 296) oder der BCMAP-Eintrag (BS2000/OSD, siehe Abschnitt "Konfiguration mit BCMAP-Einträgen" auf Seite 296).

Wenn *usrname* und *passwd* mit dem Nullstring initialisiert sind (COBOL: SPACES), dann werden die Security-Funktionen nicht aktiviert, d.h. es findet bei openUTM keine Zugangsprüfung statt. Enthält mindestens einer dieser beiden Parameter einen gültigen Wert, dann wird dieser von openUTM geprüft.

Ist *cltname* mit dem Nullstring bzw. SPACES initialisiert, dann wird der "local client name" mit 8 Leerzeichen vorbelegt.

Wenn *tpinit* in C mit einem NULL-Zeiger aufgerufen wird, dann ist keine Zugangsprüfung aktiviert und der "local client name" ist mit 8 Leerzeichen vorbelegt. Bei COBOL muss dazu die Struktur mit SPACES versorgt werden.

Die Einträge in *usrname*, *passwd* und ggf. in *cltname* müssen den UTM-Namenskonventionen entsprechen, d.h. sie dürfen maximal acht Zeichen lang sein und müssen in C mit dem Stringende-Zeichen ("\0") abgeschlossen sein.

#### Returnwerte

tpinit liefert im Fehlerfall -1 zurück und setzt die Fehlervariable tperrno auf einen der folgenden Werte:

#### **TPEINVAL**

Ein oder mehrere Parameter wurden mit einem ungültigen Wert versorgt.

### **TPENOENT**

Die Initialisierung konnte nicht durchgeführt werden, z.B. steht nicht genügend Speicherplatz für interne Puffer bereit.

#### **TPEPROTO**

tpinit wurde an nicht erlaubter Stelle aufgerufen, z.B. der Client ist bereits initialisiert.

#### **TPESYSTEM**

Es ist ein interner Fehler aufgetreten.

# tpterm - Client abmelden

### **Syntax**

```
C: int tpterm ()
COBOL: CALL "TPTERM".
```

### **Beschreibung**

Die Funktion *tpterm* meldet den Client, in dem diese Funktion aufgerufen wird, beim Trägersystem ab. Der Client muss zuvor mit *tpinit* initialisiert worden sein.

Nach tpterm ist kein XATMI-Aufruf mehr erlaubt, ausgenommen ein erneuter tpinit.

#### Returnwerte

*tpterm* liefert im Fehlerfall -1 zurück und setzt die Fehlervariable *tperrno* auf einen der folgenden Werte:

#### **TPENOENT**

Der Client konnte sich nicht ordnungsgemäß abmelden. Ursache können z.B. Probleme beim Trägersystem sein.

#### **TPEPROTO**

*tpterm* wurde an einer nicht erlaubten Stelle aufgerufen, d.h. der Client ist noch nicht initialisiert.

#### **TPESYSTEM**

Es ist ein interner Fehler aufgetreten.

# 5.4.3 Transaktionssteuerung

Beim Aufruf eines XATMI-Services wird vom Client mit dem Aufrufparameter *flag* (in C) bzw. dem Feld TPTRAN-FLAG (in COBOL) gesteuert, ob ein aufgerufener Service in die globale Transaktion eingeschlossen wird.

Für die XATMI-C-Schnittstelle ist die Aufnahme des Service in die globale Transaktion der Standardwert. Soll der Service nicht in die globale Transaktion aufgenommen werden, muss explizit das Flag TPNOTRAN gesetzt werden.

Für die XATMI-COBOL-Schnittstelle gibt es keinen Standardwert, entweder TPTRAN oder TPNOTRAN muss gesetzt werden.

Wird der Service mit dem Flag TPTRAN gestartet, so ist er in die globale Transaktion eingeschlossen.

Beim Aufruf *tpreturn()* wird durch den im Parameter *rval* zurückgelieferten Wert TPSUCCESS bzw. TPFAIL gesteuert, ob die Transaktion erfolgreich beendet oder zurückgesetzt wird.



Wird die XATMI-Schnittstelle mit dem Trägersystem UPIC verwendet, so wird das Flag TPTRAN ignoriert und intern das Flag TPNOTRAN gesetzt. Dieses Verhalten dient zur besseren Portierbarkeit von XATMI-Programmen.

# 5.4.4 Mischbetrieb

Als Mischbetrieb wird die Kommunikation eines XATMI-Programms mit einem CPI-C-Programm bezeichnet.

Für die Zusammenarbeit mit einem CPI-C-Programm muss das XATMI-Programm die entsprechenden CPI-C-Aufrufe enthalten, der Verbindungsaufbau wird jedoch vom XATMI-Partner durchgeführt. Bei der Kommunikation zu einem Partner muss auf beiden Seiten dieselbe Schnittstelle verwendet werden, d.h. in XATMI-Programmen ist der Aufruf von Deallocate() verboten.

# 5.4.5 Administrationsschnittstelle

In XATMI-Programmen darf nur der KDCS-Aufruf KDCADMI() verwendet werden, andere KDCS-Aufrufe sind nicht erlaubt.

Auf der UTM-Seite müssen bei der KDCDEF-Generierung der entsprechende TAC und evtl. der USER mit Administrationsberechtigung generiert werden.

### 5.4.6 Include-Dateien und COPY-Elemente

Für die Erstellung von openUTM-Client-Programmen, die die XATMI-Schnittstelle verwenden, werden Include-Dateien für C und COPY-Elemente für COBOL ausgeliefert.

Beim Binden der Client-Programme muss die UTM-Client-Bibliothek eingebunden werden.

C-Module mit XATMI-Aufrufen benötigen folgende Dateien:

- 1 Die Include-Datei xatmi h
- 2. Die Datei(en) mit den Datenstrukturen für alle typisierten Puffer, die im Modul verwendet werden, siehe auch Abschnitt "Typisierte Puffer" auf Seite 256.

COBOL-Module mit XATMI-Aufrufen benötigen folgende COPY-Elemente und Dateien:

- Die COPY-Elemente TPSTATUS, TPTYPE, TPSVCDEF und TPCLTDEF.
- 2. Die Datei(en) mit den Datenstrukturen für alle "typed records", die im Modul verwendet werden.
- W Auf Windows-Systemen wird die XATMI-Schnittstelle nicht in COBOL unterstützt.
- W Windows-Systeme
- W Unter Windows-Systemen finden Sie die Include-Dateien jeweils im Dateiverzeichnis
- **W** *xatmipfad*\include
- w xatmipfad ist das Verzeichnis, unter dem XATMI installiert ist.
- W Das Verzeichnis C:\Programme\xatmi ist voreingestellt.
- W Es werden keine Copy-Elemente für COBOL ausgeliefert.
- X Unix-Systeme
- Unter Unix-Systemen finden Sie die Include-Dateien jeweils im Dateiverzeichnis
- x upicpfad/xatmi/include
- x und die COPY-Elemente im Dateiverzeichnis
- x upicpfad/xatmi/copy-cobol85
- Die UTM-Client-Bibliothek heißt
- upicpfad/sys/libxtclt.a bzw. upicpfad/sys/libxtclt.so (shared objects)

- Dabei steht *upicpfad* für das Dateiverzeichnis, in dem openUTM-Client installiert wurde.
- B BS2000/OSD
- Unter BS2000/OSD finden Sie die Include-Dateien und die COPY-Elemente als
- B Bibliothekselemente vom Typ S in der Bibliothek
- B \$userid.SYSLIB.UTM-CLIENT.061
- Dabei steht \$userid für die Kennung, unter der openUTM-Client installiert wurde.

# 5.4.7 Ereignisse und Fehlerbehandlung

Wenn ein Ereignis eingetroffen oder ein Fehler aufgetreten ist, geben XATMI-Funktionen den Returnwert -1 zurück. Zur genaueren Bestimmung von Ereignis oder Fehler muss das Programm die Variable *tperrno* auswerten.

Bei der Conversational-Funktion *tprecv* zeigt *tperrno*=TPEEVENT an, dass ein Ereignis eingetroffen ist. Dieses Ereignis kann durch Auswerten des *tprecv*-Parameters *revent* bestimmt werden. Z.B. wird ein erfolgreiches Beenden eines Conversational Services wie folgt angezeigt:

Returncode von tprecv =-1 tperrno=TPEEVENT revent=TPEV\_SVCSUCC

Bei der Funktion tpsend hat der Parameter revent keine Bedeutung.

Außerdem kann das Service-Programm beim Ende der Service-Funktion mit *tpreturn* über den Parameter *rcode* einen frei definierten Fehlercode zurückgeben, der im Client über die externe Variable *tpurcode* ausgewertet werden kann, siehe "Distributed Transaction Processing: The XATMI Specification".

# 5.4.8 Typisierte Puffer erstellen

Typisierte Puffer werden definiert durch Datenstrukturen in Include-Dateien (bei C) bzw. COPY-Elementen (bei COBOL). Diese Include-Dateien bzw. COPY-Elemente müssen in den beteiligten Programmen eingefügt werden.

Der Datenaustausch zwischen den Programmen erfolgt auf Basis dieser Datenstrukturen, die daher sowohl dem Client als auch dem Server bekannt sein müssen. Dabei sind alle Datentypen erlaubt, die in der Tabelle auf Seite 257 beschrieben sind.

Die Include- bzw. COBOL-COPY-Dateien, in denen die typisierten Puffer beschrieben sind, dienen als Eingabe für das Generierungsprogramm xatmigen bzw. xtgen32, siehe Abschnitt "Das Tool xatmigen bzw. xtgen32" auf Seite 275. Für diese Dateien gelten folgende Regeln:

- C- und COBOL-Datenstrukturen müssen in eigenen Dateien stehen. Eine Datei, die sowohl C-Includes als auch COBOL-COPY-Elemente enthält, ist als Eingabe nicht erlaubt
- Die Dateien dürfen nur aus den Definitionen der Datenstrukturen, Leerzeilen und Kommentaranweisungen bestehen.
   Include-Dateien (für C) dürfen auch Makroanweisungen enthalten, d.h. Anweisungen, die mit "#" beginnen.
- Die Datenstrukturen-Definitionen m\u00fcssen vollst\u00e4ndig angegeben werden. Insbesondere m\u00fcssen COBOL-Datens\u00e4tze mit der Stufennummer "01" beginnen.
- Die Datenstrukturen dürfen nicht verschachtelt sein.
- Als Feldlängen sind nur absolute Werte und keine Makro-Konstanten erlaubt.
- Es sind nur die Datentypen erlaubt, die in der Tabelle auf Seite 257 beschrieben sind.
   Insbesondere sind bei C keine Zeiger-Typen zugelassen.

Mit Hilfe des Generierungstools xatmigen bzw. xtgen32 muss der Anwender ggf. die Character-Arrays auf die ASN.1-Stringtypen abbilden, da weder C noch COBOL diese Datentypen kennen, siehe Abschnitt "Das Tool xatmigen bzw. xtgen32" auf Seite 275.

Für C stehen XATMI-Aufrufe für die Speicherbelegung zur Verfügung (tpalloc ...).

Im folgenden finden Sie je ein einfaches Beispiel für C und COBOL.

### **Beispiel**

1. C-Include für typisierten Puffer

```
typedef struct {
    char name[20];    /* Personenname */
    int age;    /* Alter */
    char sex;
    long shoesize;
} t_person;
struct t_city {
    char name[32];    /* Staedtename */
    char country;
    long inhabitants;
    short churches[20];
    long founded;
}
```

2. COBOL-COPY für Typed Record

```
**** Personal-Record
01 PERSON-REC.
   05 NAME
              PIC
                      X(20).
             PICTURE S9(9) COMP-5.
   05 AGE
   05 SEX
             PIC
   05 SHOESIZE PIC
                      S9(9) COMP-5.
**** City-Record
01 CITY-REC.
   05 NAME
                PIC X(32).
   05 COUNTRY PIC
                      Χ.
   05 INHABITANTS PIC S9(9) COMP-5.
   05 CHURCHES PIC S9(4) COMP-5 OCCURS 20 TIMES.
   05 FOUNDED PIC S9(9) COMP-5.
```

Weitere Beispiele finden Sie in der X/Open-Spezifikation zu XATMI.

### 5.4.9 Characteristics von XATMI in UPIC

Dieser Abschnitt beschreibt Besonderheiten, die durch die Implementierung der XATMI-Schnittstelle in openUTM bei Verwendung des Trägersystems UPIC auftreten.

- Es werden alle für Clients relevanten XATMI-Aufrufe unterstützt. Hinzu kommen die beiden Aufrufe *tpinit* und *tpterm*.
- Es ist pro Service nur eine Conversation möglich.
- Es dürfen innerhalb einer Client-Anwendung maximal 100 Pufferinstanzen gleichzeitig verwendet werden. Bei einer Anwendung in C heißt das z.B. maximal 100 tpalloc-Aufrufe ohne tpfree-Aufruf.
- Die maximale Nachrichtenlänge ist 32000 Byte.

Die maximale Größe eines typisierten Puffers ist immer kleiner als die maximal mögliche Nachrichtenlänge, da die Nachrichten neben den Nettodaten noch einen "Overhead" enthalten. Je komplexer ein Puffer ist, desto größer ist der Overhead.

Als Faustregel gilt: maximale Puffergröße = 2/3 der maximalen Nachrichtenlänge.

Bei größeren Datenmengen sollte daher immer das Conversational Modell (*tpsend/tprecv*) verwendet werden.

• Für die Namenslängen gelten folgende Maximalwerte:

Servicename 16 Byte

Puffername 16 Byte

Nach dem Standard dürfen Servicenamen 32 Byte lang sein, von denen allerdings nur die ersten 16 Byte relevant sind (Konstante XATMI\_SERVICE\_NAME\_LENGTH). Es empfiehlt sich daher, für Servicenamen nicht mehr als 16 Byte zu verwenden.

Konfigurieren XATMI-Schnittstelle

# 5.5 Konfigurieren

Für jede XATMI-Anwendung muss der Anwender eine Local Configuration erzeugen. Diese beschreibt die bereitgestellten und genutzten Services mit ihren Zieladressen sowie die verwendeten typisierten Puffer mit ihrer Syntax. Die Information ist in einer Datei hinterlegt, der Local Configuration File (LCF), die von der Anwendung beim Starten einmalig gelesen wird. Eine LCF ist sowohl für die Client- als auch für die Service-Seite notwendig.

# 5.5.1 Local Configuration File erzeugen

Als Anwender müssen Sie eine Eingabe-Datei erstellen, genannt Local Configuration Definition File. Diese Eingabe-Datei muss aus einzelnen Zeilen aufgebaut werden, für die folgende Syntax gilt:

- Eine Zeile beginnt mit einer SVCU- oder BUFFER-Anweisung und spezifiziert genau einen Service oder einen Subtyp (= typisierten Puffer).
- Zwei Operanden werden durch ein Komma getrennt.
- Eine Anweisungs-Zeile wird durch ein Semikolon (';') abgeschlossen.
- Nimmt eine Anweisung mehr als eine Zeile ein, dann muss jeweils am Zeilenende das Fortsetzungszeichen '\' (Gegenschrägstrich) stehen.
- Eine Kommentarzeile beginnt mit dem '#'-Zeichen.
- Leerzeilen k\u00f6nnen eingef\u00fcgt werden, z.B. zur besseren Lesbarkeit.

Aus der Datei, die die Local Configuration Definition enthält, erstellen Sie mit Hilfe des Tools xatmigen die eigentliche Local Configuration File ("Aufruf von xatmigen" auf Seite 276).

Im Folgenden werden die SVCU- und die BUFFER-Anweisung beschrieben.

XATMI-Schnittstelle Konfigurieren

### **SVCU-Anweisung: Aufrufbaren Service definieren**

Eine SVCU-Anweisung beschreibt für den Client die Eigenschaften, die notwendig sind, um einen Service in der Partner-Anwendung aufrufen zu können.

Die SVCU-Anweisung kann bei Verwendung des Trägersystems UPIC entfallen, wenn in der upicfile ein Default-Server eingetragen ist, für den gilt transaction-code = remote-service-name = internal-service-name.

#### Default-Server

Zur Vereinfachung der Client-Server-Konfiguration bietet Ihnen openUTM-Client die Möglichkeit, mit der Angabe DEST=.DEFAULT in der SVCU-Anweisung der Local Configuration File einen Default-Server zu vereinbaren.

Falls bei den Aufrufen tpcall, tpacall oder tpconnect ein Service svcname2 verwendet wird, der keinen SVCU-Eintrag in der Local Configuration File besitzt, wird automatisch folgender Eintrag verwendet:

SVCU svcname2, RSN=svcname2, TAC=SCVname2, DEST=.DEFAULT, MODE=RR

UPIC erwartet dann in der upicfile einen passenden Default-Server-Eintrag, z.B.:

LN.DEFAULT localname SD.DEFAULT servername

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, einen Service sycname 2@BRANCH9 komplett mit DEST=BRANCH9 aufzurufen, ohne einen Eintrag in der Local Configuration File anzulegen. In diesem Fall wird folgender Eintrag angenommen:

SVCU svcname2, RSN=svcname2, TAC=SCVname2, DEST=BRANCH9, MODE=RR

Konfigurieren XATMI-Schnittstelle

Der Partner, in diesem Fall BRANCH9, muss dem Trägersystem UPIC bekannt sein. Falls in der Local Configuration File aber ein Eintrag für den Service svcname2@BRANCH9 vorhanden ist, hat dieser Vorrang gegenüber der Default-Server-Annahme.

Operator	Operanden	Erläuterung
SVCU	internal-service-name	maximal 16 Byte
	[,RSN=remote-service-name]	Standard: internal-service-name
	[,TAC=transaction-code]	Standard: internal-service-name
	,DEST={ destination-name   .DEFAULT }	Partner-Anwendung
	[,MODE= <u>RR</u>   CV]	RR=Request/Response, Standard CV=Conversation
	[,BUFFERS=(subtype-1,,subtype-n)]	Standard: kein Subtyp

#### internal-service-name

maximal 16 Byte langer Name, unter dem ein (ferner) Service im Programm angesprochen wird. Dieser Name muss innerhalb der Anwendung eindeutig sein, d.h. er darf in der LCF nur einmal vorkommen.

Pflichtoperand!

#### RSN=remote-service-name

maximal 16 Byte langer Name eines Services in der *fernen* Anwendung. Dieser Name wird an die ferne Anwendung übertragen; er darf in der LCF mehrfach vorkommen.

Wird dieser Operand weggelassen, dann setzt xatmigen für RSN den Wert internal-service-name ein.

#### TAC=transaction-code

maximal 8 Byte langer Transaktionscode, unter dem der Service in der fernen-Anwendung generiert sein muss.

Wird dieser Operand weggelassen, dann setzt das Tool xatmigen für TAC den Wert *internal-service-name* ein und kürzt diesen ggf. auf die ersten 8 Byte.

Mit dem Transaktionscode KDCRECVR kann man einen Recovery-Service definieren, der die letzte Ausgabenachricht von openUTM erneut an den Client schickt.

XATMI-Schnittstelle Konfigurieren

#### DEST= destination-name / .DEFAULT

destination-name

Maximal 8 Byte lange Identifikation der Partner-Anwendung.

Dieser Name muss in der upicfile als Symbolic Destination Name angegeben werden, siehe Abschnitt "UPIC konfigurieren" auf Seite 278.

.DEFAULT

Es wird ein Default-Server verwendet.

Pflichtoperand!

#### MODE=RR / CV

Bestimmt, welches Kommunikationsmodell für den Service verwendet wird:

RR Request-Response Modell, Standardwert

CV Conversational Modell

### BUFFERS=(subtype-1,...,subtype-n)

Liste von Subtyp-Namen, die an den Service geschickt werden dürfen (der Typ X\_OCTET ist immer erlaubt). Jeder Name darf maximal 16 Byte lang sein, wobei alle Zeichen des ASN.1-Typs PrintableString erlaubt sind.

Für jeden hier aufgeführten Subtyp muss eine eigene BUFFER-Anweisung angegeben werden, mit der die Eigenschaften des Subtyps definiert werden (siehe BUFFER-Anweisung).

Der Operand BUFFERS= ist stellungs-sensitiv und muss (falls angegeben) immer der *letzte* Operand der Anweisung sein.

Wird BUFFERS= weggelassen, dann sollten an den Service nur Puffer vom Typ "X\_OCTET" gesendet werden (eine Typüberprüfung findet nicht statt).

Konfigurieren XATMI-Schnittstelle

### **BUFFER-Anweisung**

Eine BUFFER-Anweisung definiert einen typisierten Puffer. Gleichnamige Puffer müssen client- und serverseitig gleich definiert sein.

Mehrfachdefinitionen werden nicht überprüft. Der erste Puffer-Eintrag ist gültig, alle anderen werden ignoriert.

Puffer des Typs "X\_OCTET" haben keine besonderen Eigenschaften und benötigen deshalb keine Definition. Typisierte Puffer werden mit folgenden Parametern definiert:

Operator	Operanden	Erläuterung
BUFFER	subtype-name	maximal 16 Byte
	[,REC=referenced-record-name]	Standard: subtype-name
	[,TYPE=X_COMMON / X_C_TYPE]	Standard: xatmigen setzt TYPE automatisch

### subtype-name

Maximal 16 Byte langer Name des Puffers, der auch bei der SVCU-Anweisung im Operanden BUFFERS= angegeben werden muss. Der Name muss in der Anwendung eindeutig sein.

#### REC=referenced-record-name

Name der Datenstruktur für den Puffer, z.B. ist dies bei C-Strukturen der Name des "typedef" bzw. der "struct-Name".

Wird der Operand weggelassen, dann setzt xatmigen REC=subtype-name ein.

#### TYPE=

Typ des Puffers, näheres siehe Abschnitt "Typisierte Puffer" auf Seite 256.

Wird der Operand weggelassen, dann setzt xatmigen den Typ auf X\_C\_TYPE oder X\_COMMON, je nachdem, welche elementaren Datentypen verwendet wurden.

xatmigen erzeugt beim Generierungslauf zusätzlich zwei Operanden mit folgender Bedeutung:

### LEN=länge

Länge des Datenpuffers.

#### SYNTAX=code

Syntaxbeschreibung der Datenstruktur in der Code-Darstellung, wie sie in der Tabelle auf Seite 257 aufgeführt ist.

XATMI-Schnittstelle Konfigurieren

# 5.5.2 Das Tool xatmigen bzw. xtgen32

Das Tool xtgen32 bereitet aus einer Datei mit der Local Configuration Definition (LC-Definitionsdatei) und der Datei bzw. den Dateien mit den C- oder COBOL-Datenstrukturen (LC-Description Files) eine Local Configuration File (LCF) auf, siehe folgendes Bild:




Bild 19: Arbeitsweise von xatmigen/xtgen32

Die Local Configuration File ist gleich aufgebaut wie die LC-Definitionsdatei und unterscheidet sich von dieser nur in der zusätzlichen Beschreibung von Puffertyp, Pufferlänge und Syntaxstring des Puffers. D.h. die BUFFER-Anweisungen werden gegenüber der Definitionsdatei erweitert um die Operanden LEN=, SYNTAX= und ggf. TYPE=.

Falls in der LC-Definitionsdatei der Puffertyp nicht angegeben ist, generiert xatmigen den jeweils "kleinsten" Wertebereich für den Puffertyp, d.h. zuerst den Typ X\_COMMON.

Alle Dateinamen müssen explizit angegeben werden. Optional kann eine Datei erstellt werden, die Generierungsanweisungen für UPIC enthält.

- Unter Windows-Systemen werden Erfolgs- und Fehlermeldungen in das Programmfenster geschrieben.
- Unter Unix-Systemen werden Erfolgs- und Fehlermeldungen nach stdout und stderr geschrieben.
- Unter BS2000/OSD werden Erfolgs- und Fehlermeldungen nach SYSOUT und SYSLST geschrieben.

Obwohl das Editieren der LCF prinzipiell möglich ist, wird davon dringend abgeraten.

Konfigurieren XATMI-Schnittstelle

### Aufruf von xatmigen

• Unter Windows-Systemen wird xatmigen aufgerufen mit

w xtgen32 [.exe] parameter

w xtgen32.exe finden Sie im Dateiverzeichnis xatmipfad\ex.

w xatmipfad ist das Verzeichnis, unter dem XATMI installiert ist. Als Standard ist dasw Verzeichnis C:\Programme\xatmi32 voreingestellt.

Unter Unix-Systemen wird xatmigen aufgerufen mit

X xatmigen *parameter* 

xatmigen finden Sie im Dateiverzeichnis upicpfad/xatmi/ex.

Dabei steht *upicpfad* für das Dateiverzeichnis, in dem openUTM-Client installiert wurde.

Unter BS2000/OSD starten Sie xatmigen mit folgendem Kommando:

B /START-PROGRAM \$userid.SYSPRG.UTM-CLIENT.061.XATMIGEN
B Enter options:
 \* parameter

\$userid ist die Kennung, unter der openUTM-Client installiert ist.

Bei der Eingabe des Kommandos können Sie natürlich statt Großbuchstaben auch Kleinbuchstaben verwenden.

Es können folgende Parameter angegeben werden, dabei müssen die Schalter (-d, -I, -i, -c) klein geschrieben werden.

Dem Schalter **-d** und, sofern angegeben, den Schaltern **-l** und **-c** muss jeweils der zugehörige Parameter folgen. Die Angabe des Schalters ohne nachfolgenden Parameter ist nicht zulässig.

```
[upic]
_-d_lcdf-name
[_-l_lcf-name]
[_-i]
[_-c_lstringcode]
[_descript-file-1]... [_descript-file-n]
```

upic Falls angegeben, wird eine Datei xtupic.def mit Generierungsanweisungen für die upicfile erzeugt. Die Datei wird in das aktuelle Dateiverzeichnis geschrieben.

upic muss, sofern angegeben, immer der erste Parameter von xatmigen sein. Fehlt die Angabe, dann werden keine Generierungsanweisungen für das Trägersystem UPIC erzeugt.

XATMI-Schnittstelle Konfigurieren

#### -d..lcdf-name

Name der LC-Definitionsdatei, Pflichtangabe.

#### -I...lcf-name

Name der zu erzeugenden Local Configuration File. Der Name muss den Konventionen des jeweiligen Betriebssystems entsprechen.

Es wird empfohlen, den Namen maximal 8 Zeichen lang zu wählen und ihn mit der Erweiterung .lcf zu versehen.



Eine eventuell vorhandene, gleichnamige LCF wird kommentarlos überschrieben.

Wird der Schalter weggelassen, dann erzeugt xatmigen im aktuellen Verzeichnis die Datei xatmilef.

-i Interaktiver Modus, d.h. bei jedem typisierten Puffer, der ein Character-Array enthält, wird dessen Stringcode erfragt. Die möglichen Angaben für den Stringcode sind bei Schalter -c beschrieben.

Der Schalter -i hat Vorrang vor einem eventuell ebenfalls vorhandenen Schalter -c.

Wenn xatmigen im Hintergrund bzw. Batchbetrieb abläuft, dann darf der Schalter -i nicht angegeben werden.

### -c\_stringcode

Der angegebene Stringtyp gilt für den gesamten xatmigen-Lauf, d.h. für alle Character Arrays. Im interaktiven Modus (-i) wird Schalter -c ignoriert.

Für stringcode sind folgende Angaben möglich (siehe Tabelle auf Seite 257):

- C Octet-String
- C! Octet-String, durch '\0' terminiert
- T T.61-String
- T! T.61-String, durch '\0' terminiert

Bei fehlender Angabe wird T! eingesetzt.

Auch Einzel-Character werden als T.61-String (*stringcode*= T!) interpretiert. Die Buchstaben C und T dürfen auch als Kleinbuchstaben angegeben werden.

# descript-file-1 . . . descript-file-n

Liste der Dateien, die die Include- bzw. COPY-Elemente mit den Datenstrukturen der typisierten Puffer enthalten.

Fehlt die Angabe, ist nur der Puffertyp X\_OCTET zugelassen.

Konfigurieren XATMI-Schnittstelle

# 5.5.3 Trägersystem und UTM-Partner konfigurieren

Um eine XATMI-Anwendung funktionsfähig zu machen, müssen Sie

- beim Trägersystem UPIC die UPIC-Konfigurierung (upicfile) mit der Local Configuration und der Partner-Generierung abgleichen
- die Initialisierungsparameter, die in *tpinit* angegeben werden, mit der Generierung der UTM-Anwendung abstimmen.

### 5.5.3.1 UPIC konfigurieren

Für das Trägersystem UPIC muss eine upicfile erzeugt werden. Welche Einträge Sie in der upicfile machen müssen und wie diese mit der Local Configuration File und der KDCFILE des UTM-Partners korrespondieren, entnehmen Sie Bild 20. Dabei wird TNS-loser Betrieb angenommen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Side Information für stand-alone UTM-Anwendungen" auf Seite 298.




Bild 20: Geforderte Übereinstimmungen bei der Konfiguration zwischen Server und Client (TNS-loser Betrieb)



Ein Eintrag muss mit **SD** (Unix- und Windows-Systeme) beginnen, da XATMI für die Code Konvertierung zwischen ASCII und EBCDIC sorgt. Der *destination-name* muss in LCF und upicfile übereinstimmen.

utmappl ist der Name der UTM-Anwendung, wie er in den KDCDEF-Anweisungen MAX APPLINAME oder BCAMAPPL= generiert ist. Die Adress-Informationen wie z.B. IP-Adresse und Portnummer müssen in der upicfile angegeben werden..

Der Transaktionscode *tac* in der SVCU-Anweisung muss mit einer TAC-Anweisung in der UTM-Generierung definiert sein.

XATMI-Schnittstelle Konfigurieren

Wenn Sie bei xatmigen den Parameter *upic* angeben, wird eine upicfile erzeugt, bei der die einzelnen Zeilen nur noch um den Parameter *partner* ergänzt werden müssen (per Editor). Wenn Sie den Parameter *upic* nicht angeben, müssen Sie die komplette upicfile selbst erstellen

### 5.5.3.2 Initialisierungsparameter und UTM-Generierung

Ein XATMI-Client wird mit der Funktion *tpinit* initialisiert. In der Struktur TPCLTINIT werden Parameter für Benutzerkennung und Kennwort sowie für den lokalen Anwendungsnamen übergeben. Diese Parameter müssen wie folgt mit der UTM-Generierung abgestimmt sein.

### Benutzerkennung und Kennwort




Bild 21: Abstimmung der Generierungsparameter

Falls beim Trägersystem UPIC mit Zugangsprüfung bei openUTM gearbeitet wird, müssen *user* und ggf. *password* sowohl beim Aufruf *tpinit* als auch in einer USER-Anweisung der UTM-Generierung angegeben werden.

Konfigurieren XATMI-Schnittstelle

### Lokaler Anwendungsname

Das folgende Bild zeigt die Initialisierung für den Fall, dass in der upicfile ein lokaler Anwendungsname definiert ist (TNS-loser Betrieb über RFC1006).




Bild 22: Initialisierung einer lokalen Anwendung (TNS-loser Betrieb)

Ist ein lokaler Anwendungsname in der upicfile generiert, dann kann dieser Name beim *tpinit* angegeben werden, in diesem Beispiel *client*. Der zugehörige Anwendungsname muss dann mit dem in der PTERM-Anweisung bzw. bei OSI-CON TSEL= angegebenen Namen übereinstimmen.

Ist kein lokaler Anwendungsname in der upicfile generiert, dann muss der Name angegeben werden, der auf UTM-Seite in der PTERM-Anweisung bzw. bei OSI-CON TSEL= definiert ist (in diesem Beispiel *upicclt*).

XATMI-Schnittstelle Konfigurieren

### **Beispiel**

Das folgende Beispiel umfasst als Auszug alle relevanten Teile von Local Configuration, UPIC-Konfigurierung, Initialisierung und KDCDEF-Generierung.

#### 1. Client

### Local Configuration:

```
SVCU ...
,RSN=SERVICE1
,TAC=TAC1
,DEST=SATURNUS
```

### upicfile:

SDSATURNUS utmserv1

### Initialisierung

```
TPCLTINIT tpinfo;
strcpy (tpinfo.cltname, "CLIENT1");
strcpy (tpinfo.usrname, "UPICUSER");
strcpy (tpinfo.passwd, "SECRET");
tpinit (tpinfo);
```

#### 2. Server

## **Local Configuration**

```
SVCP SERVICE1 ... (auch REQP möglich)
,TAC=TAC1
```

# KDCDEF-Anweisungen

MAX APPLINAME=UTMSERV1

#### oder

```
BCAMAPPL UTMSERV1 (Im BS2000 zusätzlich mit Parameter TPROT=ISO)

LTERM UPICTERM

PTERM TNSCLIENT, PTYPE=UPIC-R, PRONAM=DxxxSyyy (bei UPIC-Remote-Kopplung)

PTERM CLIENT1, PTYPE=UPIC-L (bei UPIC-Local-Kopplung)

TAC TAC1, PROGRAM=..., API=(XOPEN,XATMI)

USER UPICUSER.PASS=SECRET
```

# 5.6 Einsatz von XATMI-Anwendungen

# 5.6.1 Binden und Starten eines XATMI-Programms

### 5.6.1.1 Binden eines XATMI-Programms unter Windows-Systemen

- Es wird empfohlen, das XATMI-Programm mit der Option \_\_STDC\_\_ (ANSI) zu übersetzen.

  Zu einer XATMI-Client-Anwendung müssen Sie folgende Bibliotheken mit dazubinden:
- W 1. Alle Clientmodule mit Hauptprogramm
- W 2. Die XATMI-Client-Bibliothek xatmipfad\SYS\XTCLT32.LIB
- w xatmipfad ist der Pfadname, unter dem XATMI installiert wurde.
- W Die UPIC-DLLs und die PCMX-DLL müssen verfügbar sein.
- 3. Wenn Sie XATMI mit UPIC-L auf Windows betreiben wollen, müssen Sie die Bibliothek libxtclt.lib zu Ihrem Anwendungsprogramm hinzubinden.

### 5.6.1.2 Binden eines XATMI-Programms auf Unix-Systemen

- Beim Binden einer XATMI-Client-Anwendung müssen folgende Bibliotheken mit dazugebunden werden.
- 1. Alle Clientmodule mit Hauptprogramm
- 2. XATMI-Client-Bibliothek und UPIC-Bibliothek (siehe unten)
- 3. -lm (Abkürzung für die "mathlib" auf Unix-Systemen)
- Je nachdem, ob UPIC-L oder UPIC-R verwendet wird, sind die folgenden statischen oder dynamischen XATMI- und Trägersystem-Bibliotheken zu binden:
- X Trägersystem UPIC-Lokal:
- a) utmpfad/upicl/xatmi/sys/libxtclt.a oder .../libxtclt.so
- **x b)** *utmpfad*/upicl/sys/libupicipc.a **oder** .../libupicicp.so
- *utmpfad* ist der Pfadname, unter dem openUTM installiert wurde.

- x Trägersystem UPIC-Remote:
- a) upicpfad/xatmi/sys/libxtclt.a oder .../libxtclt.so
  - b) CMX: upicpfad/sys/libupiccmx.a oder .../libupiccmx.so Socket: upicpfad/sys/libupicsoc.a oder .../libupicsoc.so
- x c) CMX-Bibliothek
- Dabei steht *upicpfad* für das Dateiverzeichnis, in dem openUTM-Client installiert wurde.

### 5.6.1.3 Binden eines XATMI-Programms unter BS2000/OSD

- Beim Binden einer XATMI-Client-Anwendung müssen folgende Bibliotheken mit dazugebunden werden:
- B 1. Alle Clientmodule mit Hauptprogramm
- B 2. Die XATMI-Client- und UPIC-Bibliothek \$userid.SYSLIB.UTM-CLIENT.061
- \$userid ist die Kennung, unter der UPIC-R installiert wurde.
- In der Bibliothek *\$userid*.SYSLIB.UTM-CLIENT.061 finden Sie das Beispiel BIND-TPCALL zum Binden eines XATMI-Programms

#### 5.6.1.4 Starten

Ein XATMI-Clientprogramm wird als ausführbares Programm gestartet.

# 5.6.2 Umgebungsvariablen auf Windows- und Unix-Systemen setzen

- Für XATMI-Anwendungen werden von openUTM-Client eine Reihe von Umgebungsvaria-
- blen ausgewertet. Die Umgebungsvariablen müssen vor dem Start der Anwendung gesetzt www. werden.
- Zur Diagnose bei laufender Anwendung können Traces eingeschaltet werden.
- X/W Umgebungsvariablen
- Für eine XATMI-Anwendung werden folgende Umgebungsvariablen ausgewertet:
- X/W XTPATH Pfadname für die Trace-Dateien.
- Ist diese Variable nicht gesetzt, dann werden die Trace-Dateien in das aktuelle Verzeichnis geschrieben (= Verzeichnis, unter dem die XATMI-
- X/W Anwendung gestartet wurde).

X/W X/W	XTLCF	Dateiname der verwendeten Local Configuration File (LCF).  Der Dateiname der Local Configuration File muss den Konventionen des Betriebssystems entsprechen.		
X/W X/W		Falls XTLCF nicht gesetzt ist, wird im aktuellen Dateiverzeichnis unter dem Namen $\texttt{xatmilef}$ gesucht.		
X/W X/W X/W X/W	XTPALCF	Definiert den Suchpfad für zusätzliche Beschreibungen von typisierten Puffern. Die Pufferbeschreibungen werden aus Local Configuration Files mit dem Namen xatmilcf bzw. dem in XTLCF festgelegten Namen gelesen.		
X/W X/W		Alle wichtigen XATMI-Generierungen (z.B. SVCU) werden auch weiterhin in der über XTLCF festgelegten Local Configuration File gesucht.		
X/W X/W X/W		Alle in XTPALCF angegebenen Dateiverzeichnisse werden nach Local Configuration Files durchsucht und die Beschreibungen der typisierten Puffer werden intern gesammelt (bei Namensgleichheit wirkt nur die erste Pufferbeschreibung).		
X/W X/W		Der Suchpfad wird genauso aufgebaut wie in der auf Unix-Systemen üblichen Variablen PATH (verzeichnis1:verzeichnis2:).		
X/W X/W		Falls der angegebene Pfad die Länge von 1024 Zeichen überschreitet, wird er abgeschnitten. Es sind maximal 128 LCF-Einträge möglich.		
X/W	XTSVRTR	Tracemodus für die XATMI-Anwendung. Mögliche Angaben:		
X/W	Е	(Error): Aktiviert den Fehlertrace.		
X/W	I	(Interface): Aktiviert den Schnittstellentrace für die XATMI-Aufrufe.		
X/W	F	(Full): Aktiviert den vollen XATMI-Trace sowie den UPIC-Trace.		
W	Umgebungsv	ariabeln auf WIndows-Systemen setzen		
W	end thindene ejetemen eetem en en gevangevanden die en gevangevanden en gevanden en gevand			

# Umgebungsvariabeln auf Unix-Systemen setzen

Windows-Systemen bis zur nächsten Änderung gültig.

- Umgebungsvariablen werden auf Unix-Systemen mit folgendem Kommando gesetzt:
- X SET variablenname = wert
- Die Umgebungsvariablen gelten jeweils für eine Shell; für eine Anwendung in einer anderen Shell können andere Werte gelten.

bzw. erweitern Sie dort die Umgebungsvariablen. Diese Einstellungen bleiben unter

W

## 5.6.3 Jobvariablen setzen unter BS2000/OSD

Für eine XATMI-Anwendung können Jobvariablen gesetzt werden, die über folgende Link-Namen (Kettungsnamen) mit der Anwendung verbunden werden:

B B B	XTPATH	Link auf Jobvariable mit dem Prefix für die Namen der Trace-Dateien. Ist dieser Link-Name keiner Jobvariablen zugeordnet, dann werden die Trace-Dateinamen ohne Prefix gebildet.
B B B B	XTLCF	Link auf Jobvariable mit dem Dateinamen für die Local Configuration File(LCF).  Der Dateiname der Local Configuration File muss den Konventionen des Betriebssystems entsprechen. Die Datei wird unter der aktuellen Benutzerkennung gesucht.  Ist XTLCF keiner Jobvariablen zugeordnet, dann wird in der aktuellen Benutzerkennung unter dem Namen XATMILCF gesucht.
B B B	XTPALCF	Link auf Jobvariable mit dem Suchpfad für zusätzliche Beschreibungen von typisierten Puffern. Die Pufferbeschreibungen werden aus Local Configuration Files mit dem Namen XATMILCF bzw. dem über XTLCF festgelegten Namen gelesen.
B B		Alle wichtigen XATMI-Generierungen (z.B. SVCU) werden auch weiterhin in dem über XTLCF festgelegten Local Configuration File gesucht.
B B B		Unter allen im Suchpfad angegebenen Kennungen wird nach Local Configuration Files gesucht und die Beschreibungen der typisierten Puffer aus diesen Dateien werden intern gesammelt (bei Namensgleichheit wirkt nur die erste Puffer-Beschreibung).
В		Der Suchpfad wird in der Form kennung1:kennung2: angegeben.
B B	XTSVRTR	Link auf Jobvariable mit dem Tracemodus für die XATMI-Server-Anwendung. Mögliche Angaben:
В	E	(Error): Aktiviert den Fehlertrace
В	1	(Interface): Aktiviert den Schnittstellentrace für die XATMI-Aufrufe
В	F	(Full): Aktiviert den vollen XATMI-Trace sowie den UPIC-Trace

- Wenn das Software-Produkt JV als Subsystem geladen ist, können die Jobvariablen z.B.
   unter BS2000/OSD wie folgt gesetzt werden:
- Jobvariable erzeugen:
- B CREATE-JV JV-NAME=FULLTR
- B 2. Wert an die Jobvariable übergeben:
- B MODIFY-JV JV[-CONTENTS]=FULLTR, SET-VALUE='F'

- 3. Task-spezifischen Jobvariablen-Link setzen: В
- В SET-JV-LINK LINK-NAME=XTSVRTR, JV-NAME=FULLTR
- В 4. Task-spezifischen Jobvariablen-Link anzeigen:
- SHOW-JV-LINK JV[-NAME]=FULLTR В
- В 5. Task-spezifischen Jobvariablen-Link löschen:
- В REMOVE-JV-LINK LINK-NAME=XTSVRTR
- Unter BS2000/OSD sind die Jobvariablen Auftrags-spezifisch. Einer zweiten Anwendung В unter der gleichen Kennung können andere Jobvariablen zugewiesen werden. В

#### 5.6.4 **Trace**

Jeder Client-Prozess schreibt den Trace in eine eigene Datei, die in zwei Generationen (alt und neu) existieren kann.

Die maximale Größe einer Tracedatei beträgt 128 KB. Sobald diese Größe erreicht wird, wird auf eine zweite Datei umgeschaltet. Hat auch diese das Limit erreicht, wird wieder in die erste Datei geschrieben. Eine Tracedatei besitzt bei einem Client folgenden Namen:

X/W Unix- und Windows-Systeme:

X/W XTCpid.n

X/W XTC Kennzeichnet einen XATMI-Client-Trace

X/W pid Prozess-ID des Client-Prozesses, 4- oder 5-stellig

X/W Nummer der Generation: 1 oder 2 n

X/W Den jüngeren Trace erkennen Sie anhand der Zeitstempel.

BS2000/OSD: В

В [prefix.]XTCtsn.n

Der über den Link-Namen XTPATH in der entsprechenden Jobvariable В prefix В

vergebene Namensteil (ohne abschließenden Punkt).

В **XTC** Kennzeichnet einen XATMI-Client-Trace

В tsn ID der Client-Task, 4-stellig

Nummer der Generation: 1 oder 2 В n В Den jüngeren Trace erkennen Sie anhand der Zeitstempel.

XTC00341.1: Client-Tracedatei Nummer 1 Beispiel:

XTC00341.2: Client-Tracedatei Nummer 2

В

B B

# 5.7 Meldungen des Tools xatmigen

Die Meldungen von XATMIGEN haben die Form XGnn meldungstext... und werden unter Windows-Systemen in das Programmfenster, auf Unix-Systemen nach stderr und auf BS2000/OSD nach SYSLST ausgegeben.

Auf Windows- und Unix-Systemen können Sie mit der Umgebungsvariablen LANG steuern, ob Sie deutsche oder englische Meldungen erhalten.

Unter BS2000/OSD können Sie einer Task-spezifischen Jobvariablen mit dem Link-Namen LANG das Sprachkennzeichen 'D' oder 'E' zuweisen und damit steuern, ob Sie deutsche oder englische Meldungen erhalten.

XG01 Generierung des Local Configuration Files: &LCF / &DEF / &CODE

### **Bedeutung**

Startmeldung des Tools.

&LCF Name des erzeugten Local Configuration Files &DEF Name des erzeugten Generierungsfragments

&CODE Stringcode für Character Arrays

XG02 Generierung erfolgreich beendet

### **Bedeutung**

Die LCF wurde erzeugt, die Generierung wurde erfolgreich beendet.

XGO3 Generierung erfolgreich mit Warnungen beendet

#### **Bedeutung**

Die LCF wurde erzeugt. Es wird jedoch eine Warnung ausgegeben, da z.B. nicht benötigte Dateien angegeben wurden. Diese Warnung hat allerdings auf die Generierung keinen Einfluss.

XG04 Generierung wegen Fehlers beendet.

Keine Datei erzeugt.

#### **Bedeutuna**

Die LCF wurde nicht erzeugt, die Generierung konnte nicht durchgeführt werden. Die Ursache ist vorhergehenden Meldungen zu entnehmen.

XGO5 &FTYPE Datei'&FNAMF'

#### **Bedeutuna**

Diese Meldung gibt die gerade bearbeitete Datei an in folgender Form:

&FTYPE: "Description"-File enthält Datenstrukturen

"Definition"-File enthält den LCF-Input "LC"-File enthält die Local Configuration

&FNAME: Filename

XG10 Aufruf: &PARAM

### **Bedeutuna**

Syntaxfehler beim Aufruf von XATMIGEN:

&PARAM: Mögliche Aufrufparameter und Schalter

XG11 [Error] &FTYPE File 'FNAME' kann nicht erzeugt werden.

&RFASON

### **Bedeutung**

Die Datei &FNAME des Typs &FTYPE kann nicht erzeugt werden.

&REASON enthält eine nähere Begründung.

&FTYPE: GEN = Generation Fragment File (=Generierungs-Anweisungen)

LC = Local Configuration File

XG12 [Warning] Datei nicht gefunden.

### **Bedeutung**

Die Definition File oder eine Description File wurde nicht gefunden; möglicherweise existiert die Datei nicht.

XG13 [Warning] Zu viele &OBJECTS, Maximum: &MAXNUM

### **Bedeutung**

Meldung über zu viele gefundene Objekte

&OBJECTS: Subtypen

&MAXNUM: Maximale Anzahl

XG14 [Error] Zeile &LINE: Syntaxfehler, &HELPTEXT

#### **Bedeutung**

Syntaxfehler in Zeile &LINE in der LC-Definition-Datei

&HELPTEXT: Hilfetext

XG15 [Error] Zeile &LINE: Keine Record-Definition gefunden für Puffer &BUFF

#### Bedeutuna

Für den Puffer &BUFF in Zeile &LINE konnte keine zugehörige Record-Definition gefunden werden.

XG16 [Error] Zeile &LINE: Basistyp-Fehler in Puffer &BUFF

#### Bedeutuna

Die Syntaxbeschreibung des Puffers &BUFF in Zeile &LINE der LCF enthält einen falschen Basistype (int, short usw.)

XG17 [Error] &FTYPE File '&FNAME'kann nicht geöffnet werden.

&REASON

**Bedeutung** 

Die Datei &FNAME des Typs &FTYPE kann nicht geöffnet werden.

&REASON enthält eine nähere Begründung.

&FTYPE: DEF (= LC-Definition File)

XG18 [Error] &REASON

Bedeutung

Allgemeiner Fehler.

&REASON enthält eine nähere Begründung.

XG19 [Message] Neuen Puffer erzeugt: '&BUFF'

**Bedeutung** 

&BUFF: Erzeugter Puffer

XG20 [Message] Servicename '&SVC' auf 16 Zeichen gekuerzt!

**Bedeutung** 

&SVC: Servicename.

XG21 [Message] Zeile &LINE: unbekannte Anweisungszeile '&HELPTEXT'

**Bedeutung** 

Meldung für die Zeile &LINE in der LC-Definition-Datei

&HELPTEXT: Hilfetext (ein Teil der LC-Zeile)

XG22 [Message] Zeile &LINE: Standardwert gesetzt MODE='&TEXT'

**Bedeutung** 

Meldung für die Zeile &LINE in der LC-Definition-Datei

&TEXT: gesetzter Default Servicemode

# 6 Konfigurieren

Ein Client mit Trägersystem UPIC verwendet als Server immer UTM-Anwendungen in Windows-Systemen, Unix-Systemen oder BS2000/OSD. Daher muss die Konfiguration des Trägersystems UPIC mit der Generierung der UTM-Partner-Anwendung(en) abgestimmt werden.




Bild 23: Konfiguration mit und ohne Side Information-Datei

# 6.1 Konfigurieren ohne upicfile

Zur Kommunikation zwischen UPIC und openUTM ist es erforderlich, dass sich sowohl der UPIC-Client als auch der UTM-Server lokal beim Kommunikationssystem mit einem Namen anmelden. UPIC meldet sich mit dem  $local\_name$ , openUTM mit dem BCAMAPPL (Anwendungsname) beim Kommunikationssystem an. Eine Kommunikationsbeziehung zwischen Client und Server wird dadurch festgelegt, dass UPIC die UTM-Anwendung unter ihrem BCAMAPPL adressiert. openUTM erhält den lokalen Namen des Client, um den Client authentifizieren zu können (PTERM-Anweisung).

Wenn das Kommunikationssystem eine Rechner-übergreifende Kommunikation zulässt, dann muss der Client den Namen des fernen Rechners zur Adressierung hinzunehmen. Die vollständige Adresse des UTM-Partners besteht in diesem Fall aus BCAMAPPL und Rechnername.

UPIC adressiert die UTM-Anwendung über den *partner\_LU\_name*. Ein *partner\_LU\_name* wird als einstufig bezeichnet, wenn er nur die Adressierungsinformation über den lokalen Namen der UTM-Partner-Anwendung enthält. Der zweistufige *partner\_LU\_name* ist dadurch gekennzeichnet, dass er einen Punkt (".") enthält. Der Teil links des Punktes ist der Anwendungsname, der Teil rechts des Punktes ist der Rechnername. Der Punkt selbst gehört nicht zur Adressierung.

Aus dem *partner\_LU\_name* werden die Werte für TSEL und HOSTNAME abgeleitet. Der linke Teil bis zum Punkt ("."), d.h. der Anwendungsname, wird dem TSEL zugeordnet. Der Teil rechts des Punktes, d.h. der Rechnername, wird dem HOSTNAME zugeordnet.

# Adressierungskomponenten

local name

Der *local\_name* wird mit dem Aufruf *Enable\_UTM\_UPIC* gesetzt. Wenn ein leerer *local\_name* (8 Leerzeichen und/oder Länge=0) bei diesem Aufruf übergeben wird, so wird ein vorbelegter *local\_name* verwandt. Der *local\_name* ist vorbelegt mit



- UPICI bei UPIC-L
- UPICR bei UPIC-R

Er wird mit dem Aufruf Specify\_Local\_Tsel überschrieben.

# Vergleich upicfile

Der Wert des *local\_name* kann mit Hilfe einer upicfile überschrieben werden. Die upicfile ist in Abschnitt "Die Side Information-Datei (upicfile)" auf Seite 297 beschrieben.

partner LU name

Der partner LU name ist nach dem Initialize Conversation-Aufruf vorbelegt mit dem Wert:



- UTM bei UPIC-I
- UTM. local bei UPIC-R

Er wird mit dem Aufruf Set Partner LU Name überschrieben.

#### Vergleich upicfile

Der Wert des partner LU name kann auch mit Hilfe einer upicfile überschrieben werden. In der upicfile wird der partner LU name seinerseits über den Symbolic Destination Name adressiert.

Die upicfile ist in Abschnitt "Die Side Information-Datei (upicfile)" auf Seite 297 beschrieben.

#### Symbolic Destination Name

Der Symbolic Destination Name ist genau 8 Zeichen lang und wird beim Initialize Conversation-Aufruf übergeben. Ein leerer Symbolic Destination Name besteht aus genau 8 Leerzeichen.

Als Symbolic Destination Name muss ein leerer Symbolic Destination Name beim Initialize Conversation-Aufruf übergeben werden.

#### Vergleich upicfile

Bei Verwendung einer upicfile, kann ein leerer Symbolic Destination Name beim Initialize Conversation-Aufruf übergeben werden.

Die upicfile ist in Abschnitt "Die Side Information-Datei (upicfile)" auf Seite 297 beschrieben.

#### **Konfiguration UPIC-L** 6.1.1

X/W UPIC-L benutzt die Mechanismen der Interprozesskommunikation auf Windows- und Unix-X/W Systemen. Bei diesen Kommunikationssystemen können der local\_name und der X/W partner\_LU\_name direkt auf die Adressierungsformate des Kommunikationssystems X/W abgebildet werden. Sie müssen beachten, dass der partner\_LU\_name immer nur einstufig

X/W angegeben werden darf, da, bedingt durch das verwendete Kommunikationssystem, der X/W UPIC-L Client und die UTM-Partner-Anwendung immer auf dem gleichen Rechner laufen.

X/W Die Angabe eines zweistufigen partner\_LU\_name enthielte auch eine Rechneradressierung.

X/W Da sie nie verwendet werden kann, wird ein zweistufiger partner LU name als Fehler

behandelt.

X/W

# 6.1.2 Konfiguration UPIC-R

UPIC-R benutzt Transportsysteme zur Kommunikation. In der Praxis ist das in nahezu allen Fällen TCP/IP mit dem sogenannten RFC1006-Protokoll. Transportsysteme haben ihre eigenen Adressierungsvorschriften. Das RFC1006-Protokoll zeichnet sich dadurch aus, dass sich jede Transportsystem-Anwendung mit einem Namen beim Transportsystem anmeldet, dem Transport-Selektor (T-SEL). Die Partner adressieren einander über diese Namen. Da RFC1006 auf TCP/IP aufsetzt, werden auch folgende Adressierungsinformationen von TCP/IP benötigt:

- Rechnername
- Portnummer



Für BS2000 existiert die Vereinbarung, soweit als möglich die Portnummer 102 zu benutzen.

Für Unix- und Windows-Systeme gibt es keine allgemeine Empfehlung für eine Portnummer, die Portnummer 102 sollte aber nur mit Vorsicht verwendet werden.

Die Konfiguration von UPIC-R erfolgt über <code>local\_name</code> und <code>partner\_LU\_name</code>, wobei der <code>local\_name</code> auf den lokalen T-SEL abgebildet wird. Der Anwendungsname aus dem zweistufigen <code>partner\_LU\_name</code> wird auf den fernen T-SEL abgebildet, der Rechnername aus dem zweistufigen <code>partner\_LU\_name</code> ist der Name des Rechners im Netz. Der <code>partner\_LU\_name</code> muss zweistufig sein, da das beschriebene Verfahren sonst nicht funktioniert.

Bei der Abbildung des *local\_name* und des Anwendungsnamen auf den T-SEL ist zu beachten, dass der Zeichencode des T-SEL nicht a priori festgelegt ist. Die beiden Rechner, auf denen Server und Client ablaufen, können zur Darstellung der T-SEL unterschiedliche Zeichencodes benützen (z.B. benutzen Windows-Systeme einen erweiterten ASCII-Zeichencode, BS2000/OSD den EBCDIC-Zeichencode). Daher muss das Format der Namen festgelegt werden. Zwischen UPIC und openUTM sind 3 Zeichenformate möglich: ASCII, EBCDIC und TRANSDATA. Der TRANSDATA Zeichensatz ist eine eingeschränkte Teilmenge des EBCDIC-Zeichensatzes. UPIC-R prüft, ob der von *local\_name* und/oder der vom Anwendungsnamen verwendete Zeichensatz in den TRANSDATA-Zeichensatz umgewandelt werden kann. Ist das der Fall, wird das TRANSDATA-Zeichenformat verwendet, ansonsten wird das EBCDIC-Zeichenformat verwendet

Sowohl dem *local\_name* als auch dem *partner\_LU\_name* ist jeweils eine Portnummer zugeordnet. Die beiden Portnummern werden nicht aus den Namen abgeleitet, sie sind aber immer mit dem Wert 102 vorbelegt.

Dem *local\_name* ist die lokale Portnummer zugeordnet. Der vorbelegte Wert kann überschrieben werden. Die lokale Portnummer ist ein rein formaler Wert, der keinerlei Wirkung hat und dessen Angabe nur aus Gründen der Kompatibilität gepflegt wird. Bei der Konfiguration von UPIC-R sollte er vernachlässigt werden.

Dem *partner\_LU\_name* ist die ferne Portnummer zugeordnet. Der fernen Portnummer kommt im Gegensatz zur lokalen Portnummer eine wesentliche Bedeutung zu, da über sie die UTM-Partner-Anwendung adressiert wird. In der Praxis genügt es in den allermeisten Fällen, den vorbelegten Wert 102 zu verwenden. BCAM und CMX unterstützen immer den Port 102 als zentralen Zugangsport für RFC1006. Die Wahl eines anderen Port ist zwar möglich, sie erfordert aber auf der Server-Seite einen erhöhten Konfigurationsaufwand, z.B. müssen dann für BS2000/OSD-System BCMAP Einträge erstellt werden. Solche Konfigurationen setzen eine gewisse Erfahrung voraus und werden hier nicht beschrieben. Wenn die UTM-Partner-Anwendung auf einem System läuft, das PCMX als Zugang zum Transportsystem nutzt, dann kann der Port 102 im allgemeinen nicht verwendet werden. Dann muss der Wert der fernen Portnummer mit dem Wert überschrieben werden, der von der UTM-Anwendung genutzt wird.

Die Werte T-SEL, T-SEL-Format und lokale Portnummer des *local\_name* können mit folgenden Aufrufen überschrieben werden:

```
Specify_Local_Tsel
Specify_Local_Tsel_Format und
Specify_Local_Port
```

Die Werte können auch durch Einträge in der upicfile überschrieben werden. Die jeweiligen Werte werden dabei über Schlüsselwörter festgelegt. Die upicfile ist in Abschnitt "Die Side Information-Datei (upicfile)" auf Seite 297 beschrieben.

Um die Adressierungsinformationen für das Netzwerk zu bilden, genügt es, den <code>local\_name</code> anzugeben und mittels der internen Regeln von UPIC die Netzwerkadressierung erstellen zu lassen. Es ist auch zulässig und vorgesehen, einen oder mehrere der aus dem <code>local\_name</code> abgeleiteten Werte mit den angegebenen Aufrufen zu überschreiben. Dabei ist jede Mischung aus abgeleiteten bzw. vorbelegten und explizit gesetzten Werten zulässig. Ebenso ist es zulässig, alle aus dem <code>local\_name</code> abgeleiteten Werte zu überschreiben. Wenn Sie diese Art der Konfigurierung wählen, ist der <code>local\_name</code> belanglos. Sie können dann jeden beliebigen <code>local\_name</code> angeben, wenn er nur die formalen Kriterien des <code>Enable\_UTM\_UPIC-Aufrufs</code> einhält.

Die Werte Rechnername (bzw. die daraus abgeleitete Internet-Adresse), T-SEL, T-SEL-Format und ferne Portnummer können mit folgenden Aufrufen überschrieben werden:

```
Set_Partner_Host_Name
Set_Partner_IP_Address
Set_Partner_Tsel
Set_Partner_Tsel_Format
Set_Partner_Port
```

Wenn die Aufrufe Set\_Partner\_Host\_Name und Set\_Partner\_IP\_Address beide aufgerufen werden, wird der Aufruf Set\_Partner\_Host\_Name ignoriert. Die Werte können auch durch Einträge in der upicfile überschrieben werden. Die jeweiligen Werte werden dabei über Schlüsselwörter festgelegt. Die upicfile ist in Abschnitt "Die Side Information-Datei (upicfile)" auf Seite 297 beschrieben.

Um die Adressierungsinformationen für das Netzwerk zu bilden genügt es vielfach, den *partner\_LU\_name* anzugeben und mittels der internen Regeln von UPIC die Netzadressierung erstellen zu lassen. Es ist auch zulässig und vorgesehen, einen oder mehrere der aus dem *partner\_LU\_name* abgeleiteten Werte mit den angegebenen Aufrufen zu überschreiben. Dabei ist jede Mischung aus abgeleiteten bzw. vorbelegten und explizit gesetzten Werten zulässig. Ebenso ist es zulässig, alle aus dem *partner\_LU\_name* abgeleiteten Werte zu überschreiben. Wenn Sie diese Art der Konfiguration wählen, wird der *partner\_LU\_name* belanglos. Sie können einen beliebigen *partner\_LU\_name* angeben, wenn er nur die formalen Kriterien erfüllt, die an ihn gestellt werden (er muss unter anderem immer zweistufig sein).

# 6.1.3 Konfiguration mit TNS-Einträgen

- Wenn UPIC-R zur Kommunikation die Transportsystemkomponente PCMX benutzt, dann kann die Konfiguration auch durch TNS-Einträge erfolgen. UPIC-R mit PCMX versucht im-
- mer zuerst, zum local\_name und zum partner\_LU\_name einen globalen Namen im TNS-Di-
- x/w rectory zu finden. Wenn ein globaler Name zu dem *local\_name* und oder zu dem
- yww partner\_LU\_name gefunden wird, dann wird er auch verwendet. Alle sonstigen Konfigurati-
- onseinstellungen werden ignoriert. Wird jedoch kein TNS-Eintrag zum *local\_name* und/oder zum *partner LU name* gefunden, dann erfolgt die Konfiguration wie oben beschrieben.
- 6.1.4 Konfiguration mit BCMAP-Einträgen
  - Wenn UPIC auf BS2000/OSD zur Kommunikation die Transportsystemkomponente
  - B CMX(BS2000) benutzt, dann wird die Konfiguration durch BCMAP-Einträge beeinflusst.
  - BCMAP-Einträge für die Client-Anwendung und für die UTM-Partner-Anwendung sind nur in wenigen Ausnahmefällen nötig, wenn die Kommunikation mit einer UTM-Anwendung auf
  - B Windows-Systemen erfolgt.
  - B Die Wirkung von BCMAP-Einträgen kann vom UPIC-Client nicht beeinflusst werden.
  - B BCMAP-Einträge können sowohl für den *local\_name* als auch für den *partner\_LU\_name* erstellt werden. BCMAP-Einträge für den *local\_name* werden nicht empfohlen.
  - BCMAP-Einträge für den *partner\_LU\_name* sind im Allgemeinen erforderlich, wenn ein
  - B UPIC -Client auf BS2000/OSD mit einer UTM-Anwendung auf Windows-Systemen kommu-
  - B nizieren will.

# 6.2 Die Side Information-Datei (upicfile)

Die upicfile müssen Sie selbst erstellen. Sie hat folgendes Format:



 In Unix- und Windows-Systemen muss diese Datei eine reine Textdatei sein mit dem Namen upicfile. Wenn Sie einen anderen Dateinamen wählen, müssen Sie die Umgebungsvariable UPICFILE entsprechend setzen.

B B B  Im BS2000 müssen Sie eine SAM-Datei erstellen mit dem Namen upicfile. Wenn Sie einen anderen Dateinamen wählen, müssen Sie die Jobvariable UPICFILE entsprechend setzen.

Diese Datei wird von allen Client-Programmen verwendet, z.B. bei den Aufrufen *Enable\_UTM\_UPIC* oder *Initialize\_Conversation*.

Der Zugriff erfolgt mit der Umgebungsvariablen bzw. Jobvariablen UPICPATH. Damit kann das Verzeichnis bestimmt werden, in dem die Datei steht. Ist diese Variable nicht gesetzt, wird die Datei im aktuellen Verzeichnis gesucht.

Die upicfile kennt folgende Arten von Einträgen:

- Side Information Einträge für die Kommunikationspartner, die im Client-Programm über den Symbolic Destination Name adressiert werden.
- Side Information Einträge für die Kommunikationspartner in einem openUTM-Cluster, die im Client-Programm über den Symbolic Destination Name adressiert werden.
- Side Information Einträge für die lokale Anwendung, die im Client-Programm über den lokalen Anwendungsnamen adressiert werden. Diese Einträge sind optional.

Um das Layout der upicfile lesbarer zu gestalten, ist es erlaubt, dass die Datei auch Leer- bzw. Kommentarzeilen enthält. Kommentarzeilen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie mit einem "\*"-Zeichen in Spalte 1 beginnen. Dabei ist zu beachten, dass ein Semikolon immer als Zeilenabschluss interpretiert wird, auch innerhalb einer Kommentarzeile.

# 6.2.1 Side Information für stand-alone UTM-Anwendungen

Jeder Kommunikationspartner wird im Client-Programm durch seinen Symbolic Destination Name adressiert. Dieser Name wird beim Initialisieren einer Conversation (Aufruf *Initialize\_Conversation*) angegeben.

Für jeden *Symbolic Destination Name*, der im Programm verwendet wird, muss in der upicfile ein Eintrag erstellt werden. Jeder Eintrag belegt eine Zeile in der upicfile.

Der Eintrag hat für stand-alone UTM-Anwendungen folgende Form:

SD oder HD	symbolic destination name	blank	partner _LU_ name	blank	transaction- code	blank	Schlüssel- wörter	Zeilen- abschluss zeichen
2 Byte	8 Byte	1 Byte	1-32 Byte <sup>1</sup>	1 Byte	1-8 Byte	1 Byte		
					optional		optional	



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei lokaler Anbindung mit UPIC-Local darf "partner\_LU\_ name" nur bis zu 8 Bytes lang sein.

## Beschreibung des Eintrags

 Die Namen, die im Eintrag angegeben werden, müssen durch Blanks voneinander getrennt werden.

Ausnahme:

Zwischen dem Kennzeichen SD/HD und dem Symbolic Destination Name darf kein Blank stehen.

Kennzeichen SD/HD:

Die Zeile beginnt mit dem Kennzeichen SD oder HD. Das Kennzeichen gibt an, ob UPIC beim Senden und Empfangen von Daten eine automatische Code-Konvertierung durchführen soll oder nicht. Zur Code-Konvertierung siehe auch Abschnitt "Code-Konvertierung" auf Seite 68.

X/W Windows-, Unix-Systeme:

Geben Sie HD an, dann wird beim Senden und beim Empfangen eine automatischeCode-Konvertierung der Benutzerdaten durchgeführt.

Daten, die an die UTM-Partner-Anwendung gesendet werden, werden vom lokal verwendeten Code nach EBCDIC konvertiert.

Daten, die von der Partner-Anwendung eintreffen, werden von EBCDIC in den lokalen Code konvertiert.

Geben Sie SD an, dann wird keine automatische Code-Konvertierung durchgeführt.

В

В

В

В

В

X/W

X/W

B BS2000/OSD:

In BS2000/OSD haben die Kennzeichen die umgekehrte Bedeutung.

B HD bedeutet in UPIC auf BS2000/OSD, dass beim Senden und Empfangen von Daten im lokalen System keine automatische Code-Konvertierung durchgeführt wird. HD sollte immer angegeben werden, wenn der Client mit einer UTM-Anwendung auf BS2000/OSD kommuniziert (BS2000/OSD - BS2000/OSD-Kopplung).

SD bedeutet, dass vor dem Senden von Daten eine EBCDIC->ASCII Konvertierung durchgeführt wird und beim Empfangen eine ASCII->EBCDIC Konvertierung. SD sollte nur für Verbindungen zu UTM-Anwendungen auf Unix- oder WIndows-Systemen angegeben werden.

Das Kennzeichen SD/HD in der upicfile kann mit dem Set\_Convertion-Aufruf überschrieben werden.

- symbolic destination name
   Der Symbolic Destination Name muss genau acht Zeichen lang sein.
- partner\_LU\_name

Der partner\_LU\_name kann bei Kopplungen über UPIC-Remote zwischen 1 und 32 Zeichen lang sein. Für partner\_LU\_name ist der symbolische Name anzugeben, mit dem die UTM-Partner-Anwendung dem Kommunikationssystem bekannt ist. Bei Kopplungen über UPIC-Remote sollten Sie den partner\_LU\_name immer zweistufig in der Form applicationname.processorname (getrennt durch einen Punkt) angeben. Aus dem zweistufigen partner\_LU\_name werden die Werte für TSEL (=applicationname) und HOSTNAME (=processorname) abgeleitet.

Im BS2000 müssen Sie den *partner\_LU\_name* zweistufig angeben. *processorname* muss dann mit dem Namen des fernen Rechners im BCAM-RDF übereinstimmen.

#### Beispiel

Angabe in der upicfile: SDsymbdest UTMAPPL1.D123ZE45

Ein Eintrag in der upicfile kann mit dem Set\_Partner\_LU\_Name-Aufruf überschrieben werden.

Die einzelnen Werte eines zweistufigen *partner\_LU\_name* können mit Einträgen in der side information datei (HOSTNAME=, TSEL=) oder mit den Aufrufen *Set\_Partner\_Hostname* und *Set\_Partner\_Tsel* überschrieben werden.

X/W UPIC-L:

Bei der lokalen Anbindung an eine UTM-Anwendung mit UPIC-L darf der Partnername nur bis zu acht Zeichen lang sein. Die Angabe muss einstufig erfolgen.

transactioncode (Angabe optional):

Es kann der Transaktionscode eines UTM-Services angegeben werden. Der Transaktionscode ist ein bis zu 8 Zeichen langer Name. Der angegebene Transaktionscode muss in der UTM-Partner-Anwendung generiert (TAC-Anweisung) oder dynamisch konfiguriert worden sein.

Die Angabe eines Transaktionscodes in einem Eintrag ist optional. Fehlt die Angabe, so muss der Transaktionscode (Name des Services) im Programm mit dem Set\_TP\_Name-Aufruf angegeben werden.

Ein Eintrag in der upicfile kann mit dem Set\_TP\_Name-Aufruf überschrieben werden.

Schlüsselwörter (alle Angaben optional)

Mit folgenden Schlüsselwörtern können Sie die UPIC-spezifischen conversation characteristics (siehe hierzu auch "Conversation Characteristics" auf Seite 51) in der upicfile beeinflussen. Mit den Schlüsselwörtern geben Sie die Adressierungsinformationen an und legen fest, ob verschlüsselt werden soll.

Sie können die Schlüsselwörter nach dem Partnernamen oder nach dem Transaktionscode jeweils getrennt durch ein Leerzeichen angeben. Die Reihenfolge und Anzahl der Schlüsselwörter ist beliebig. Mehrere Schlüsselwörter werden durch Leerzeichen getrennt.

#### ENCRYPTION-LEVEL={NONE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4}

Mit ENCRYPTION-LEVEL legen Sie fest, ob die Daten für die Conversation verschlüsselt werden sollen oder nicht und welche Verschlüsselungsebene verwendet werden soll.

Geben Sie ENCRYPTION-LEVEL=NONE oder ENCRYPTION-LEVEL=0 an (beides hat die gleiche Wirkung), so werden die Benutzerdaten nicht verschlüsselt. Verlangt jedoch die UTM-Anwendung auf einer Verbindung die Verschlüsselung der Daten, wird die Verschlüsselungsebene automatisch hochgesetzt. Dasselbe geschieht, wenn UPIC auf einer Verbindung mit ENCRYPTION-LEVEL=NONE einen TAC aufruft, der mit Verschlüsselung generiert ist und UPIC keine Benutzerdaten beim Aufruf des TACs mitsendet. Durch den Empfang verschlüsselter Daten setzt UPIC den Wert für die Verschlüsselungsebene automatisch hoch.

Wenn Sie ENCRYPTION-LEVEL=1, 2, 3 oder 4 angeben und openUTM auf der Verbindung entsprechend verschlüsseln kann, dann werden alle Benutzerdaten der folgenden Conversation mit derselben Ebene verschlüsselt übertragen.

Die Werte1 bis 4 bedeuten:

- 1 Verschlüsseln der Benutzerdaten mit dem DES-Algorithmus. Für den Austausch des DES-Schlüssels wird ein RSA-Schlüssel mit einer Schlüssellänge von 200 bit verwendet.
- Verschlüsseln der Benutzerdaten mit dem AES-Algorithmus. Für den Austausch des AES-Schlüssels wird ein RSA-Schlüssel mit einer Schlüssellänge von 512 bit verwendet.

- 3 Verschlüsseln der Benutzerdaten mit dem AES-Algorithmus. Für den Austausch des AES-Schlüssels wird ein RSA-Schlüssel mit einer Schlüssellänge von 1024 bit verwendet
- 4 Verschlüsseln der Benutzerdaten mit dem AES-Algorithmus. Für den Austausch des AES-Schlüssels wird ein RSA-Schlüssel mit einer Schlüssellänge von 2048 bit verwendet.

Unterstützt openUTM die angegebene Verschlüsselungsebene nicht, dann wird die Conversation beendet.

Der Wert wird ignoriert, wenn eine UTM-Anwendung nicht verschlüsseln kann, weil

- openUTM-Crypt nicht installiert ist
- sie nicht verschlüsseln will, da der Client-Partner als vertrauenswürdig (trusted) generiert wurde

#### UPIC-L:

Der Wert für ENCRYPTION-LEVEL wird ignoriert. Der Eintrag in der upicfile kann mit dem *Set\_Conversation\_Encryption\_Level-*Aufruf überschrieben werden.

#### **HOSTNAME**=hostname

Der Hostname ist der Prozessorname und kann bis zu 32 Zeichen lang sein. Der Hostname überschreibt den beim *Initialize\_Conversation* zugewiesenen Wert.

Ein Eintrag in der upicfile kann mit dem Set\_Partner\_Host\_Name-Aufruf überschrieben werden



#### UPIC-I ·

Der Wert für HOSTNAME wird ignoriert.

Es kann eine Internet-Adresse im Format IPv4 und IPv6 angegeben werden:

- Wird die Internet-Adresse in der üblichen Punktnotation angegeben, dann wird sie als IPv4-Adresse interpretiert.
- Wird die Internet-Adresse in der Form x: x: x: x: x: x: x: x angegeben, dann wird sie als IPv6-Adresse interpretiert. Dabei ist x eine hexadezimale Zahl zwischen 0 und FFFF. Die alternativen Schreibweisen von IPv6-Adressen (z.B. Weglassen von Nullen durch :: oder IPv6 mapped format) sind erlaubt.

Wenn eine Internet-Adresse angegeben wird, wird der Wert von HOSTNAME ignoriert. Ein Eintrag in der upicfile kann mit dem Set\_Partner\_IP\_Address-Aufruf überschrieben werden.



#### UPIC-L:

Der Wert für IP-ADDRESS wird ignoriert.

B B UPIC auf BS2000/OSD mit CMX als Kommunikationssystem

Der Wert für IP-ADDRESS wird ignoriert.

X/W

В

В

### PORT=*listener-port*

Die Portnummer wird nur für das Adressformat RFC1006 angegeben. Die Portnummer kann einen Wert zwischen 0 bis 32767 annehmen. Diese Portnummer überschreibt den Wert für die Portnummer, der beim *Initialize\_Conversation* zugewiesen wurde. Die Angabe von PORT ist optional.

Wenn für diesen Kommunikationspartner TNS-freier Betrieb festgelegt ist, wird statt 102 der Wert von PORT als Portnummer benutzt.

Ein Eintrag in der upicfile kann mit dem Set\_Partner\_Port-Aufruf überschrieben werden.

UPIC-L Der Wert für PORT wird ignoriert.

UPIC auf BS2000/OSD mit CMX als Kommunikationssystem Der Wert für PORT wird ignoriert.

### PROTOCOL= {34 | 40}

In PROTOCOL legen Sie fest, ob über das UPIC-Protokoll der Version V4.0 (PROTOCOL=40) oder über das UPIC-Protokoll der Version V3.4 (PROTOCOL=34) kommuniziert werden soll. Die Angabe von PROTOCOL ist optional.

PROTOCOL=34 ist für Conversations mit UTM-Anwendungen < V4.0 notwendig.

Geben Sie PROTOCOL nicht an, dann versucht UPIC-R mit CMX zunächst, eine Conversation auf Basis des erweiterten Protokolls (40) aufzubauen. Falls dies misslingt, versucht UPIC als nächstes, die Conversation auf Basis des Protokolls der V3.4 (34) aufzubauen. UPIC-R mit Socket als Kommunikationssystem benutzt diesen Automatismus nicht.

Ist der Conversation-Aufbau gemäß dem Protokoll der V3.4 erfolgt, so können z.B. die UPIC-Funktionen "Formatdaten austauschen" und "Funktionstasten betätigen" nicht genutzt werden.

Geben Sie PROTOCOL an, dann versucht UPIC den Conversation-Aufbau nur gemäß dem angegebenen Protokoll. Geben Sie PROTOCOL=40 an und schlägt der Verbindungsversuch fehl, weil der UTM-Server die Version des UPIC-Protokolls nicht unterstützt, dann versucht UPIC <u>nicht</u> mehr die Conversation auf Basis des Protokolls der Version V3.4 aufzubauen.

Ein UTM-Server ab der Version V4.0 erkennt beim Aufbau der Conversation, welches Protokoll der Client unterstützt.

Ein Eintrag in der upicfile kann mit dem Set\_Communication\_Protocol-Aufruf überschrieben werden.

UPIC-L Der Wert für PROTOCOL wird ignoriert.

X/W

### RSA-KEY=rsa-key

Es kann der öffentliche Teil des RSA-Schlüssels der Partner-Anwendung angegeben werden. Wenn der öffentliche Schlüssel angegeben ist, vergleicht die UPIC-Bibliothek den angegebenen Schlüssel mit dem, den sie von der UTM-Partner-Anwendung beim Verbindungsaufbau erhält. Unterscheiden sich beide Schlüssel in mindestens einem Byte oder auch nur in der Länge, so wird die Verbindung von der UPIC-Bibliothek sofort wieder abgebaut. Mit diesem Verfahren kann die Echtheit des Schlüssels überprüft werden.

X/W

UPIC-L Der Wert für RSA-KEY wird ignoriert.

### T-SEL=*transport-selektor*

Der Transport-Selektor (T-SEL) der Transportadresse adressiert die Partner-Anwendung innerhalb des fernen Systems. Er muss mit den Angaben im fernen System übereinstimmen. Der Transport-Selektor ist ein bis zu 8 Zeichen langer Name. Der angegebene T-SEL überschreibt den beim *Initialize\_Conversation* zugewiesenen Wert. Die Angabe von T-SEL ist optional.

Der Eintrag in der upicfile kann mit dem Set\_Partner\_Tsel-Aufruf überschrieben werden.

X/W

UPIC-L Der Wert für T-SEL wird ignoriert.

### T-SEL-FORMAT={T | E | A }

T-SEL-FORMAT ist der Formatindikator des Transport-Selektors. Gültige Formate sind

T für TRANSDATA

E für EBCDIC

A für ASCII

T-SEL-FORMAT überschreibt den beim *Initialize\_Conversation* zugewiesenen Wert. Die Angabe von T-SEL-FORMAT ist optional.

Wenn für einen Kommunikationspartner TNS-freier Betrieb festgelegt ist, wird der Wert von TSEL-FORMAT benutzt. Der Eintrag in der upicfile kann mit dem Set\_Partner\_Tsel\_Format-Aufruf überschrieben werden.

X/W

UPIC-L Der Wert für T-SEL-FORMAT wird ignoriert.

#### Zeilenabschlusszeichen:

Das Zeichen, das den Eintrag abschließt, ist für die verschiedenen Plattformen, für die die upicfile erstellt wird, unterschiedlich:

W

– Windows-Systeme:

Eine Zeile wird durch Carriage Return und Line Feed (Return-Taste) abgeschlossen. Ein Semikolon vor dem Carriage Return-Zeichen ist optional.

B B B – Unix-Systeme:

Die Zeile wird mit einem <newline>-Zeichen (Line Feed) abgeschlossen. Ein Semikolon vor dem <newline>-Zeichen ist optional.

- BS2000/OSD:

Das Zeilenende wird durch ein Semikolon (;) dargestellt. Danach darf kein Leerzeichen mehr folgen.

Falls in einer Zeile (Inhalt des Side Information Eintrags) ein Semikolon steht, reagiert UPIC so, als ob die Zeile dort abgeschlossen wäre und interpretiert den Rest der Zeile als neue Zeile (bis zum nächsten Zeilenabschlusszeichen).

BBBBBB



Beachten Sie, dass im BS2000/OSD das nächste Zeilenabschlusszeichen auch wieder ein Semikolon ist. BS2000-Editoren, z.B. EDT haben eine andere Sicht auf Zeilen als UPIC. Wenn nach dem Semikolon der Zeile n im Editor noch ein Blank folgt und die Zeile n+1 beginnt mit SD und endet mit einem Semikolon, dann sieht UPIC eine Zeile, die mit "SD" beginnt und **nicht** mit "SD". Der "Symbolic Destination Name" in dieser Zeile wird nicht gefunden.

#### **DEFAULT-Server definieren**

Sie können für Ihre Client-Anwendung einen DEFAULT-Server bzw. einen DEFAULT-Service definieren (siehe auch Abschnitt "DEFAULT-Server und DEFAULT-Name eines Client" auf Seite 94). Ein Client-Programm wird mit dem DEFAULT-Server/Service verbunden, wenn im Programm als Symbolic Destination Name ein leerer Name übergeben wird. Im DEFAULT-Eintrag geben Sie statt des Symbolic Destination Name den Wert . DEFAULT an. Der DEFAULT-Server-Eintrag muss also folgendes Format haben.

SD oder HD	.DEFAULT	blank	partner _LU_ name	blank	transaction- code	blank	Schlüssel- wörter	Zeilen- abschluss zeichen
2 Byte		1 Byte	1-32 Byte <sup>1</sup>	1 Byte	1-8 Byte	1 Byte		
				optional optional				

X/W

Mit einem solchen Eintrag definieren Sie die UTM-Partner-Anwendung partner\_LU\_name als DEFAULT-Server. Geben Sie einen Transaktionscode an, dann definieren Sie darüber hinaus den zugehörigen Service als DEFAULT-Service. Einen anderen Service am DEFAULT-Server rufen Sie auf, wenn Sie im Programm mit dem Aufruf Set\_TP\_Name einen anderen Transaktionscode setzen (z.B. KDCDISP für den Vorgangs-Wiederanlauf). Die Angabe in Set\_TP\_Name überschreibt den Wert von transactioncode im Side Information Eintrag.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei lokaler Anbindung mit UPIC-Local darf "partner\_LU\_name" nur bis zu 8 Bytes lang sein.

# 6.2.2 Side Information für UTM-Cluster-Anwendungen

Jeder Kommunikationspartner, also auch eine UTM-Cluster-Anwendung, wird im Client-Programm durch seinen Symbolic Destination Name adressiert. Dieser Name wird beim Initialisieren einer Conversation (Aufruf *Initialize\_Conversation*) angegeben. Für jeden *Symbolic Destination Name*, der im Programm verwendet wird, müssen Sie in der upicfile-Einträge erstellen.


Eine UTM-Cluster-Anwendung besteht aus mehreren identischen Knoten-Anwendungen, die auf den einzelnen Knoten des Clusters ablaufen. Damit ein UPIC-Client alle Knoten-Anwendungen der UTM-Cluster-Anwendung auf einfache Weise erreichen kann, müssen Sie in der upicfile einen openUTM-Cluster konfigurieren. Dabei müssen Sie folgende Regeln beachten.

### Regeln bei der Konfiguration einer openUTM-Cluster-Anwendung

- Zu einem Symbolic Destination Name müssen Sie pro Knoten-Anwendung einen eigenen Eintrag in der upicfile mit Kennzeichen CD erstellen. Wenn die UTM-Cluster-Anwendung z.B. aus drei Knoten-Anwendungen besteht, dann müssen Sie drei Einträge mit demselben Symbolic Destination Name erstellen.
- Alle Einträge für einen bestimmten Symbolic Destination Name müssen direkt hintereinander stehen, siehe auch Beispiel auf Seite 310.
- Die Einträge für einen bestimmten Symbolic Destination Name unterscheiden sich nur in den Adressangaben der Knoten (partner\_LU\_name oder, falls verwendet, den Schlüsselwörtern HOSTNAME und IP-ADDRESS). Die Angaben für transaktionscode und die übrigen Schlüsselwörter müssen übereinstimmen.

# Format eines Eintrags

Jeder Eintrag belegt eine Zeile in der upicfile. Ein Eintrag hat folgende Form:



 Die Namen, die im Eintrag angegeben werden, müssen durch Blanks voneinander getrennt werden.

Ausnahme:

Zwischen dem Kennzeichen CD und dem Symbolic Destination Name darf kein Blank stehen.

Kennzeichen CD:

Die Zeile beginnt mit dem Kennzeichen CD. Das Kennzeichen hat keine Auswirkung auf die automatische Code-Konvertierung (siehe auch "CONVERTION={IMPLICIT | NO}" auf Seite 309).

symbolic destination name
 Der Symbolic Destination Name muss genau acht Zeichen lang sein.

Die Kombination CDsymbolic\_destination\_name darf in der upicfile beliebig oft vorkommen.

partner\_LU\_name

Der partner\_LU\_name kann zwischen 1 und 32 Zeichen lang sein.

Für *partner\_LU\_name* ist der symbolische Name anzugeben, unter dem die UTM-Partner-Anwendung dem Kommunikationssystem bekannt ist.

Sie sollten den *partner\_LU\_name* immer zweistufig in der Form *applicationname.processorname* (getrennt durch einen Punkt) angeben. Aus dem zweistufigen *partner\_LU\_name* werden die Werte für TSEL (=applicationname) und HOSTNAME (=processorname) abgeleitet.

Beispiel

Im BS2000 müssen Sie den *partner\_LU\_name* zweistufig angeben. *processorname* muss dann mit dem Namen des fernen Rechners im BCAM-RDF übereinstimmen.

Angabe in der upicfile: CDsymbdest UTMAPPL1.D123ZE45

Ein Eintrag in der upicfile kann **nicht** mit dem *Set\_Partner\_LU\_Name-*Aufruf überschrieben werden. Die einzelnen Werte eines zweistufigen *partner\_LU\_name* dürfen im Programm nicht überschrieben werden, ein entsprechender Aufruf wird abgelehnt.

transactioncode (Angabe optional):

Es kann der Transaktionscode eines UTM-Services angegeben werden. Der Transaktionscode ist ein bis zu 8 Zeichen langer Name. Der angegebene Transaktionscode muss in der UTM-Partner-Anwendung generiert (TAC-Anweisung) oder dynamisch konfiguriert worden sein.

Die Angabe eines Transaktionscodes in einem Eintrag ist optional. Fehlt die Angabe, so muss der Transaktionscode (Name des Services) im Programm mit dem Set\_TP\_Name-Aufruf angegeben werden.

Ein Eintrag in der upicfile kann mit dem Set\_TP\_Name-Aufruf überschrieben werden.

Schlüsselwörter (alle Angaben optional)
 Mit folgenden Schlüsselwörtern können Sie die UPIC-spezifischen conversation
 characteristics (siehe hierzu auch "Conversation Characteristics" auf Seite 51) in der
 upicfile beeinflussen. Mit den Schlüsselwörtern geben Sie die Adressierungs informationen an und legen fest, ob verschlüsselt werden soll.
 Sie können die Schlüsselwörter nach dem Partnernamen oder nach dem Transaktions code jeweils getrennt durch ein Leerzeichen angeben. Die Reihenfolge und Anzahl der
 Schlüsselwörter ist beliebig. Mehrere Schlüsselwörter werden durch Leerzeichen

## ENCRYPTION-LEVEL={NONE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4}

getrennt.

Mit ENCRYPTION-LEVEL legen Sie fest, ob die Daten für die Conversation verschlüsselt werden sollen oder nicht und welche Verschlüsselungsebene verwendet werden soll.

Geben Sie ENCRYPTION-LEVEL=NONE oder ENCRYPTION-LEVEL=0 an (beides hat die gleiche Wirkung), so werden die Benutzerdaten nicht verschlüsselt. Verlangt jedoch die UTM-Anwendung auf einer Verbindung die Verschlüsselung der Daten, wird die Verschlüsselungsebene automatisch hochgesetzt. Dasselbe geschieht, wenn UPIC auf einer Verbindung mit ENCRYPTION-LEVEL=NONE einen TAC aufruft, der mit Verschlüsselung generiert ist und UPIC keine Benutzerdaten beim Aufruf des TACs mitsendet. Durch den Empfang verschlüsselter Daten setzt UPIC den Wert für die Verschlüsselungsebene automatisch hoch.

Wenn Sie ENCRYPTION-LEVEL=1, 2, 3 oder 4 angeben und openUTM auf der Verbindung entsprechend verschlüsseln kann, dann werden alle Benutzerdaten der folgenden Conversation mit derselben Ebene verschlüsselt übertragen.

#### Die Werte1 bis 4 bedeuten:

- 1 Verschlüsseln der Benutzerdaten mit dem DES-Algorithmus. Für den Austausch des DES-Schlüssels wird ein RSA-Schlüssel mit einer Schlüssellänge von 200 bit verwendet
- Verschlüsseln der Benutzerdaten mit dem AES-Algorithmus. Für den Austausch des AES-Schlüssels wird ein RSA-Schlüssel mit einer Schlüssellänge von 512 bit verwendet.
- 3 Verschlüsseln der Benutzerdaten mit dem AES-Algorithmus. Für den Austausch des AES-Schlüssels wird ein RSA-Schlüssel mit einer Schlüssellänge von 1024 bit verwendet.
- 4 Verschlüsseln der Benutzerdaten mit dem AES-Algorithmus. Für den Austausch des AES-Schlüssels wird ein RSA-Schlüssel mit einer Schlüssellänge von 2048 bit verwendet.

Unterstützt openUTM die angegebene Verschlüsselungsebene nicht, dann wird die Conversation beendet.

Der Wert wird ignoriert, wenn eine UTM-Anwendung nicht verschlüsseln kann, weil

- openUTM-Crypt nicht installiert ist
- sie nicht verschlüsseln will, da der Client-Partner als vertrauenswürdig (trusted) generiert wurde

#### HOSTNAME=hostname

Der Hostname ist der Prozessorname und kann bis zu 32 Zeichen lang sein. Der Hostname überschreibt den beim *Initialize\_Conversation* zugewiesenen Wert.

Ein Eintrag in der upicfile kann **nicht** mit dem *Set\_Partner\_Host\_Name-*Aufruf überschrieben werden.

Es kann eine Internet-Adresse im Format IPv4 und IPv6 angegeben werden:

- Wird die Internet-Adresse in der üblichen Punktnotation angegeben, dann wird sie als IPv4-Adresse interpretiert.
- Wird die Internet-Adresse in der Form x: x: x: x: x: x: x: angegeben, dann wird sie als IPv6-Adresse interpretiert. Dabei ist x eine hexadezimale Zahl zwischen 0 und FFFF. Die alternativen Schreibweisen von IPv6-Adressen (z.B. Weglassen von Nullen durch :: oder IPv6 mapped format) sind erlaubt.

Wenn eine Internet-Adresse angegeben wird, wird der Wert von HOSTNAME ignoriert. Ein Eintrag in der upicfile kann **nicht** mit dem *Set\_Partner\_IP\_Address*-Aufruf überschrieben werden.

B B UPIC auf BS2000/OSD mit CMX als Kommunikationssystem Der Wert für IP-ADDRESS wird ignoriert.

#### PORT=*listener-port*

Die Portnummer wird nur für das Adressformat RFC1006 angegeben. Die Portnummer kann einen Wert zwischen 0 bis 32767 annehmen. Diese Portnummer überschreibt den Wert für die Portnummer, der beim *Initialize\_Conversation* zugewiesen wurde. Die Angabe von PORT ist optional.

Wenn für diesen Kommunikationspartner TNS-freier Betrieb festgelegt ist, wird statt 102 der Wert von PORT als Portnummer benutzt.

Ein Eintrag in der upicfile kann mit dem Set\_Partner\_Port-Aufruf überschrieben werden.

B B UPIC auf BS2000/OSD mit CMX als Kommunikationssystem Der Wert für PORT wird ignoriert.

#### RSA-KEY=rsa-key

Es kann der öffentliche Teil des RSA-Schlüssels der Partner-Anwendung angegeben werden. Wenn der öffentliche Schlüssel angegeben ist, vergleicht die UPIC-Bibliothek den angegebenen Schlüssel mit dem, den sie von der UTM-Partner-Anwendung beim Verbindungsaufbau erhält. Unterscheiden sich beide Schlüssel in mindestens einem Byte oder auch nur in der Länge, so wird die Verbindung von der UPIC-Bibliothek sofort wieder abgebaut. Mit diesem Verfahren kann die Echtheit des Schlüssels überprüft werden.

#### T-SEL=transport-selektor

Der Transport-Selektor (T-SEL) der Transportadresse adressiert die Partner-Anwendung innerhalb des fernen Systems. Er muss mit den Angaben im fernen System übereinstimmen. Der Transport-Selektor ist ein bis zu 8 Zeichen langer Name. Der angegebene T-SEL überschreibt den beim *Initialize\_Conversation* zugewiesenen Wert. Die Angabe von T-SEL ist optional.

Der Eintrag in der upicfile kann mit dem Set\_Partner\_Tsel-Aufruf überschrieben werden.

### T-SEL-FORMAT={T | E | A }

T-SEL-FORMAT ist der Formatindikator des Transport-Selektors. Gültige Formate sind

T für TRANSDATA

E für EBCDIC

A für ASCII

T-SEL-FORMAT überschreibt den beim *Initialize\_Conversation* zugewiesenen Wert. Die Angabe von T-SEL-FORMAT ist optional.

Wenn für einen Kommunikationspartner TNS-freier Betrieb festgelegt ist, wird der Wert von TSEL-FORMAT benutzt. Der Eintrag in der upicfile kann mit dem Set\_Partner\_Tsel\_Format-Aufruf überschrieben werden.

# CONVERTION={IMPLICIT | NO}

Mit CONVERTION=IMPLICIT geben Sie an, dass beim Senden und Empfangen eine automatische Code-Konvertierung der Benutzerdaten durchgeführt wird. Zur Code-Konvertierung siehe auch Abschnitt "Code-Konvertierung" auf Seite 68.

Geben Sie CONVERTION= nicht an oder verwenden Sie CONVERTION=NO, wird keine automatische Code-Konvertierung durchgeführt.

#### Zeilenabschlusszeichen:

Das Zeichen, das den Eintrag abschließt, ist für die verschiedenen Plattformen, für die die upicfile erstellt wird, unterschiedlich:

W W W

– Windows-Systeme:

Eine Zeile wird durch Carriage Return und Line Feed (Return-Taste) abgeschlossen. Ein Semikolon vor dem Carriage Return-Zeichen ist optional.

В

В

В

B B

В

B B – Unix-Systeme:

Die Zeile wird mit einem <newline>-Zeichen (Line Feed) abgeschlossen. Ein Semikolon vor dem <newline>-Zeichen ist optional.

BS2000/OSD:

Das Zeilenende wird durch ein Semikolon (;) dargestellt. Danach darf kein Leerzeichen mehr folgen.

Falls in einer Zeile (Inhalt des Side Information Eintrags) ein Semikolon steht, reagiert UPIC so, als ob die Zeile dort abgeschlossen wäre und interpretiert den Rest der Zeile als neue Zeile (bis zum nächsten Zeilenabschlusszeichen).



Beachten Sie, dass im BS2000/OSD das nächste Zeilenabschlusszeichen auch wieder ein Semikolon ist. BS2000-Editoren, z.B. EDT haben eine andere Sicht auf Zeilen als UPIC.

Wenn nach dem Semikolon der Zeile n im Editor

- noch ein Blank folgt und
- die Zeile n+1 mit CD beginnt und mit einem Semikolon endet,
   dann sieht UPIC eine Zeile, die mit "CD" beginnt und nicht mit "CD".
   Der "Symbolic Destination Name" in dieser Zeile wird nicht gefunden.

## Beispiel

Es sollen zwei *Symbolic Destination Names (service1* und *service2*) einer UTM-Cluster-Anwendung konfiguriert werden. Die UTM-Cluster-Anwendung besteht aus drei Knoten-Anwendungen auf den Rechnern CLNODE01, CLNODE02 und CLNODE03. Zusätzlich enthält die upicfile noch einen Eintrag für eine stand-alone UTM-Anwendung UTMAPPL2.


Die Einträge können z.B. so aussehen:

```
* entries for UTM cluster application UTMAPPL1
CDservice1 UTMAPPL1.CLNODE01 TAC1
CDservice1 UTMAPPL1.CLNODE02 TAC1
CDservice1 UTMAPPL1.CLNODE03 TAC1
* entry for stand-alone application UTMAPPL2
SDservice2 UTMAPPL2.D123S234 TAC4
```

Der Transaktioncode TAC1 kann im Programm per Set\_TP\_Name überschrieben werden, so dass sich auch andere TACs ansprechen lassen. Außerdem können wie im Beispiel auch weitere stand-alone UTM-Anwendungen konfiguriert werden (Präfix SD oder HD), diese Einträge müssen aber entweder vor oder nach den oben genannten Einträgen für die UTM-Cluster-Anwendung stehen.

#### **DEFAULT-Server definieren**

Sie können für Ihre Client-Anwendung einen DEFAULT-Server bzw. einen DEFAULT-Service definieren (siehe auch Abschnitt "DEFAULT-Server und DEFAULT-Name eines Client" auf Seite 94). Ein Client-Programm wird mit dem DEFAULT-Server/Service verbunden, wenn im Programm als Symbolic Destination Name ein leerer Name übergeben wird. Im DEFAULT-Eintrag geben Sie statt des Symbolic Destination Name den Wert . DEFAULT an. Der DEFAULT-Server-Eintrag muss also folgendes Format haben:




Mit einem solchen Eintrag definieren Sie die UTM-Partner-Anwendung *partner\_LU\_name* als DEFAULT-Server. Geben Sie einen Transaktionscode an, dann definieren Sie darüber hinaus den zugehörigen Service als DEFAULT-Service. Einen anderen Service am DEFAULT-Server rufen Sie auf, wenn Sie im Programm mit dem Aufruf *Set\_TP\_Name* einen anderen Transaktionscode setzen (z.B. KDCDISP für den Vorgangs-Wiederanlauf). Die Angabe in *Set\_TP\_Name* überschreibt den Wert von *transactioncode* im Side Information Eintrag.

# 6.2.3 Side Information für die lokale Anwendung

Für jede Client-Anwendung können mehrere Einträge in der upicfile erstellt werden. Jeder Eintrag definiert einen lokalen Anwendungsnamen, mit dem sich das Client-Programm bei UPIC anmelden kann.

Ein Side Information Eintrag für die lokale Client-Anwendung belegt eine Zeile. Er muss folgendes Format haben:





<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei lokaler Anbindung mit UPIC-Local darf "application name" nur bis zu 8 Bytes lang sein.

## Beschreibung des Eintrags

- Die Zeile beginnt mit dem Kennzeichen LN. LN gibt an, dass es sich um einen Side Information Eintrag für die lokale Client-Anwendung handelt.
- lokaler Anwendungsname
   Hier geben Sie den lokalen Anwendungsnamen an, mit dem sich ein Client-Programm
   bei UPIC anmeldet. Zwischen dem Kennzeichen LN und dem lokalen Anwendungsnamen darf kein Blank stehen. Der lokale Anwendungsname und der folgende Anwendungsname (application name) müssen jedoch durch ein Blank getrennt werden.
- application name
   Der application name darf bis zu 32 Zeichen lang sein. Mit dem application name meldet sich die Client-Anwendung beim Transportzugriffssytem an.

**UPIC-Local:** 

Der Anwendungsname darf bis zu acht Zeichen lang sein.

 Schlüsselwörter (Angaben optional)
 Mit folgenden Schlüsselwörtern können Sie die UPIC-spezifischen Werte für die lokale Anwendung (siehe hierzu auch "Conversation Characteristics" auf Seite 51) in der upicfile beeinflussen. Mit den Schlüsselwörtern geben Sie die Adressierungsinformationen an.

Sie können die Schlüsselwörter nach dem *application name* jeweils getrennt durch ein Leerzeichen angeben. Die Reihenfolge und Anzahl der Schlüsselwörter ist beliebig. Mehrere Schlüsselwörter werden mit einem Leerzeichen getrennt.

## PORT=listener-port

Die Portnummer wird nur für das Adressformat RFC1006 angegeben. Die Portnummer kann einen Wert zwischen 0 bis 32767 annehmen.

Wenn für diesen Kommunikationspartner TNS-freier Betrieb festgelegt ist, wird statt 102 der Wert von PORT als Portnummer benutzt

Ein Eintrag in der upicfile kann mit dem *Specify\_Local\_Port*-Aufruf überschrieben werden

X/W

UPIC-L Der Wert für PORT wird ignoriert.

### T-SEL=*transport-selektor*

Ist der Transport-Selektor (T-SEL) der Transportadresse. Er muss mit den Angaben im fernen System übereinstimmen. Der Transport-Selektor ist ein bis zu 8 Zeichen langer Name. Die Angabe von T-SEL ist optional.

Wenn für einen Kommunikationspartner TNS-freier Betrieb festgelegt ist, wird der Wert von T-SEL benutzt. Der Eintrag in der upicfile kann mit dem Specify\_Local\_Tsel-Aufruf überschrieben werden.

X/W

UPIC-L Der Wert für T-SEL wird ignoriert.

#### T-SEL-FORMAT={T | E | A }

T-SEL-FORMAT ist der Formatindikator des Transport-Selektors. Gültige Formate sind

T für TRANSDATA

E für EBCDIC

A für ASCII

Die Angabe von T-SEL-FORMAT ist optional.

Wenn für einen Kommunikationspartner TNS-freier Betrieb festgelegt ist, wird der Wert von TSEL-FORMAT benutzt. Der Eintrag in der upicfile kann mit dem *Specify\_Local\_Tsel\_Format-*Aufruf überschrieben werden.

X/W

UPIC-L Der Wert für T-SEL-FORMAT wird ignoriert.

Zeilenabschlusszeichen

Das Zeilenabschlusszeichen ist plattformabhängig:

W W W Windows-Systeme:

Eine Zeile wird durch Carriage Return und Line Feed (Return-Taste) abgeschlossen. Ein Semikolon vor dem Carriage Return-Zeichen ist optional.

X X

Χ

- Unix-Systeme:

Die Zeile wird mit einem <newline>-Zeichen (Line Feed) abgeschlossen. Ein Semikolon vor dem <newline>-Zeichen ist optional.



BS2000/OSD:

Das Zeilenende wird durch ein Semikolon (;) dargestellt. Danach darf kein Leerzeichen mehr folgen.

Falls in einer Zeile (Inhalt des Side Information Eintrags) ein Semikolon steht, reagiert UPIC so, als ob die Zeile dort abgeschlossen wäre und interpretiert den Rest der Zeile als neue Zeile (bis zum nächsten Zeilenabschlusszeichen).

Wird beim *Enable\_UTM\_UPIC*-Aufruf für die lokale Anwendung ein lokaler Anwendungsname angegeben, für den es keinen Eintrag in der upicfile gibt oder dessen Eintrag ungültig ist, dann übernimmt UPIC den angegebenen Namen als Anwendungsname.

#### **DEFAULT-Name definieren**

In der upicfile können Sie für Ihre Client-Anwendung einen DEFAULT-Namen definieren (siehe auch Abschnitt "DEFAULT-Server und DEFAULT-Name eines Client" auf Seite 94). Der DEFAULT-Name wird immer dann verwendet, wenn ein Client-Programm beim Anmelden (*Enable\_UTM\_UPIC*) einen leeren lokalen Anwendungsnamen übergibt. Im Side Information Eintrag des DEFAULT-Namens geben Sie statt des lokalen Anwendungsnamens den Wert .DEFAULT an. Der DEFAULT-Name-Eintrag muss also folgendes Format haben:

LN	.DEFAULT	blank	application name	blank	Schlüssel- wörter	Zeilenab- schlusszeichen
2 Byte		1 Byte	1-32 Byte <sup>1</sup>			
				Oį	otional	



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei lokaler Anbindung mit UPIC-Local darf "application name" nur bis zu 8 Bytes lang sein.

Immer, wenn ein Client-Programm beim Anmelden einen leeren lokalen Anwendungsnamen an UPIC übergibt, verwendet UPIC diesen Eintrag und meldet das CPI-C-Programm mit dem in *application name* angegebenen Anwendungsnamen beim Transportzugriffssystem an.

Es können sich gleichzeitig mehrere CPI-C-Programme mit dem DEFAULT-Namen bei UPIC anmelden. Diese Programme können sogar mit derselben UTM-Anwendung kommunizieren. Letzteres ist jedoch nur möglich, wenn in der UTM-Anwendung ein LTERM-Pool mit CONNECT-MODE=MULTI für den Anschluss der Client-Anwendung existiert (siehe auch Abschnitt "Mehrfachanmeldungen bei derselben UTM-Anwendung mit demselben Namen" auf Seite 95).

# 6.3 Abstimmung mit der Partnerkonfiguration

X/W In Windows- und Unix-Systemen müssen die Angaben im Client-Programm und der Side X/W Information nicht mehr notwendigerweise mit TNS-Einträgen im TNS des lokalen Rechners X/W abgestimmt werden. Wenn Sie UPIC-R ohne CMX (nur mit Socket als Kommunikations-X/W system) verwenden, ist die Verwendung von TNS-Einträgen weder möglich noch nötig. X/W Wenn Sie UPIC-R mit CMX verwenden, können passende TNS-Einträge erstellt werden, X/W bzw. sind bereits passende TNS-Einträge für den local name und/oder für den X/W partner LU name in der TNS-Datenbasis vorhanden, so werden an erster Stelle diese TNS-X/W Einträge genommen. Das bedeutet, dass die Aufrufe Specify Local Xxx() bzw. X/W Set Parter Xxx() und die Schlüsselwörter der Side Information HOSTNAM.E. X/W IP-ADDRESS, PORT, TSEL und TSEL-FORMAT wirkungslos sind.

Wenn das Client-Programm im BS2000/OSD abläuft, dann sind ggf. BCMAP-Einträge erforderlich, siehe auch Seite 296.

Zwischen den Angaben im Client-Programm, in der upicfile und der UTM-Generierung bestehen Abhängigkeiten. Die folgenden Abschnitte beschreiben, welche Parameter Sie für die Partnerkonfiguration aufeinander abstimmen müssen.

Die nötigen Informationen für das Transportsystem legen Sie entweder direkt in der upicfile über Schlüsselwörter oder im Client-Programm durch Funktionsaufrufe fest. Wenn Sie keine dieser Möglichkeiten nutzen, werden voreingestellte Werte verwendet. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Voreinstellungen, die Sie in der Side Information oder im Programm ändern können:

Eigenschaft	Funktion	Schlüsselwort	Voreinstellung			
lokaler Anwendungsname						
T-SEL	Specify_Local_Tsel	T-SEL=	lokaler Anwendungsname			
T-TSEL-Format Specify_Local_Tsel_Format		T-SEL-FORMAT=	Т			
Portnummer Specify_Local_Port		PORT=	102			
Transportadresse						
T-SEL Set_Partner_Tsel		T-SEL=	partnername			
T-TSEL-Format	Set_Partner_Tsel_Format	T-SEL-FORMAT=	Т			
Portnummer	Set_Partner_Port	PORT=	102			
Internet-Adresse*	Set_Partner_IP_Address	IP-ADDRESS=	Information aus hosts			
Hostname Set_Partner_Host_Name		HOSTNAME=	prozessorname			

Tabelle 14: Eigenschaften Adressierungsinformation

<sup>\*</sup> Die Internet-Adresse hat Vorrang vor dem Hostnamen.

Zwischen den Angaben im Client-Programm oder in der upicfile und der Generierung der UTM-Anwendung bestehen folgende Zusammenhänge.


## Lokaler Anwendungsname

Der lokale Anwendungsname wird bei den Aufrufen *Enable\_UTM\_UPIC* und *Disable\_UTM\_UPIC* angegeben. Folgende Fälle sind zu unterscheiden:

- Der lokale Anwendungsname ist in der upicfile eingetragen (Kennzeichen LN). Der in diesem Eintrag angegebene Anwendungsname wird direkt an das Transportsystem übergeben.
- Ist der lokale Anwendungsname nicht in der upicfile eingetragen, dann wird er von UPIC direkt als Anwendungsname an das Transportsystem übergeben.

Partner auf Unix-, Windows-Systemen oder auf BS2000/OSD ohne BCMAP-Eintrag


Ist der Partner eine UTM-Anwendung auf einem Unix-System oder einem Windows-System oder eine UTM-Anwendung auf BS2000/OSD, für die keine BCMAP-Einträge erzeugt wurden, dann müssen die Generierungen wie folgt aufeinander abgestimmt sein:



Die beiden PTERM-Namen müssen übereinstimmen. Ist kein PTERM-Name für den Client generiert, dann muss ein LTERM-Pool generiert sein, über den sich der Client anschließen kann.

Partner auf BS2000/OSD mit BCMAP-Eintrag

Ist der Partner eine UTM-Anwendung auf BS2000/OSD, die mit BCMAP-Einträgen arbeitet, müssen die Generierungen wie folgt aufeinander abgestimmt sein:




Der T-Selektor der lokalen Anwendung muss mit dem T-Selektor übereinstimmen, der der Client-Anwendung im Server-System zugeordnet ist.

### **Partner Name**

Wenn der *partner\_LU\_name*, Seite 299) zweistufig angegeben ist (*tselname* . *processorname*), dann übergibt UPIC diesen Namen direkt an das Transportsystem.

Partner auf Unix-, Windows-Systemen oder auf BS2000/OSD ohne BCMAP-Eintrag


Ist der Partner eine UTM-Anwendung auf einem Unix-System oder einem Windows-System oder eine UTM-Anwendung auf BS2000/OSD, für die keine BCMAP-Einträge erzeugt wurden, dann müssen die Generierungen wie folgt aufeinander abgestimmt sein:



Der *applicationname*, den UPIC an das Transportsystem übergibt, muss dann mit dem BCAMAPPL-Namen der UTM-Anwendung übereinstimmen, über den die Verbindung mit dem Client aufgebaut wird (im Bild *utmsampl*). *processorname* muss im TCP/IP Name Service als Name des fernen Rechners eingetragen sein.

Partner auf BS2000/OSD mit BCMAP-Eintrag

Ist der Partner eine UTM-Anwendung auf BS2000/OSD, die mit BCMAP-Einträgen arbeitet, müssen die Generierungen wie folgt aufeinander abgestimmt sein:



*tselname* muss mit dem T-Selektor des BCMAP-Eintrags für die UTM-Anwendung am fernen Rechner übereinstimmen.

# 7 Einsatz von CPI-C-Anwendungen

Dieses Kapitel beschreibt, was Sie vor und während des Einsatzes von CPI-C-Anwendungen beachten müssen, sowie die Maßnahmen, die Sie im Fehlerfall ergreifen können.

# 7.1 Ablaufumgebung, Binden, Starten

Der Ablauf von CPI-C-Programmen wird durch Umgebungsvariablen bzw. im BS2000/OSD durch Linknamen der Jobvariablen gesteuert. In den folgenden Tabellen sind die für die Steuerung benötigten Variablen aufgeführt:

X/W
X/W
X/W X/W
X/W

Umgebungsvariable	Beschreibung
UPICPATH	legt das Verzeichnis fest, in dem die Side Information Datei ( <i>upicfile</i> ) abgespeichert ist. Ist die Variable nicht gesetzt, wird die Datei im aktuellen Verzeichnis gesucht.
UPICFILE	legt den Namen der Side Information Datei fest. Ist die Variable nicht gesetzt, wird der Dateiname <i>upicfile</i> gesetzt.
UPICLOG	legt fest, in welchem Verzeichnis die Logging-Datei abgelegt wird. Der Wert, der angenommen wird, wenn die Variable nicht gesetzt ist, ist plattformabhängig (siehe Abschnitt "UPIC-Logging-Datei" auf Seite 337).
UPICTRACE	steuert die Erzeugung eines Trace, siehe Abschnitt "UPIC-Trace" auf Seite 338.

B B	Linknamen der Jobvariablen	Beschreibung
B B B	UPICPAT	legt den teilqualifizierten Dateinamen [:catid:\$userid. <teilnamen>] fest, unter dem die Side Information Datei (upicfile) abgespeichert ist. Ist die Variable nicht gesetzt, wird die Datei unter \$userid gesucht.</teilnamen>
B B B	UPICFIL	legt den rechten Teil des Namen der Side Information Datei fest. Ist die Variable nicht gesetzt, wird der Dateiname upicfile gesetzt. Der vollständige Dateiname setzt sich zusammen aus UPICPAT.UPICFIL. Sind weder UPICPAT noch UPICFIL gesetzt, so lautet er "\$userid.UPICFILE".
B B B	UPICLOG	legt fest, unter welchem teilqualifizierten Dateinamen die Logging-Datei abgelegt wird. Der Wert, der angenommen wird, wenn die Variable nicht gesetzt ist, ist plattformabhängig (siehe Abschnitt "UPIC-Logging-Datei").
B B	UPICTRA	steuert die Erzeugung eines Trace, siehe Abschnitt "UPIC-Trace" auf Seite 338.

In den folgenden Abschnitten ist plattformabhängig beschrieben, was Sie beim Erzeugen und beim Einsatz einer CPI-C-Anwendung an Ihrem System beachten müssen.

# 7.1.1 Einsatz in Windows-Systemen

- W Bei der Erstellung und beim Einsatz von CPI-C-Anwendungen müssen Sie die in den Ab-
- schnitten "Übersetzen, Binden, Starten" auf Seite 321 und "Ablaufumgebung, Umgebungs-
- wariablen" auf Seite 322 beschriebenen Besonderheiten beachten.
- Beim Erstellen und beim Einsatz von UPIC-Local-Anwendungen auf Windows-Systemen
   sind weitere Spezifika zu berücksichtigen. Sie sind in Abschnitt "Besonderheiten beim Ein-
- w satz von UPIC-Local auf Windows-Systemen" auf Seite 324 beschrieben.

## 7.1.1.1 Übersetzen, Binden, Starten

- W Beim Übersetzen und Binden von CPI-C-Anwendungen auf Windows-Systemen müssenW Sie folgendes berücksichtigen:
- Jedes CPI-C-Programm benötigt zum Übersetzen folgende Include-Dateien:
- W #include <WINDOWS.H>
  W #include <upic.h>
- Die Include-Datei upic.h befindet sich im Verzeichnis *upic-dir*\include. *upic-dir*\ist das Installationsverzeichnis von openUTM-Client mit Trägersystem UPIC.
- Die oben angegebene Reihenfolge der Includes muss eingehalten werden. Es wird empfohlen, das Programm mit der Option \_\_STDC\_\_ (ANSI) zu übersetzen.
- Beim Compilieren von CPI-C-Programmen (nur UPIC-Remote) müssen Sie folgende
   Compileroptionen unbedingt setzen: UTM\_ON\_WIN32
- Die Wirkung dieser Option k\u00f6nnen Sie der Include-Datei upic.h entnehmen. Sie befindet sich im Verzeichnis upic-dir\u00e4nclude. upic-dir ist das Installationsverzeichnis von openUTM-Client mit Tr\u00e4gersystem UPIC.
- Ein CPI-C-Programm besteht aus einer Reihe von Modulen, die als ein Programm
   gebunden werden müssen. Folgende Objekte sind zum Binden notwendig:
  - main-Programm des Anwenders
    - Anwendermodule
    - Für Programme, die PCMX verwenden wollen:
       die Bibliothek upi cw32.1ib, die sich im Verzeichnis upic-dir\SYS befindet.
    - Für Programme, die die Socket-Schnittstelle verwenden wollen:
       die Bibliothek upicws32.1ib (socket), die sich im Verzeichnis upic-dir\SYS befindet.
- Nachdem die Ablaufumgebung (siehe n\u00e4chster Abschnitt) bereitgestellt wurde, starten
   Sie ein CPI-C-Programm wie jedes andere Programm in Windows-Systemen.

W

W

W

W W

W

### 7.1.1.2 Ablaufumgebung, Umgebungsvariablen

- Zur Steuerung von CPI-C-Anwendungen dienen die Umgebungsvariablen, die in der
   Tabelle auf Seite 319 aufgeführt sind.
- W In der Variablen UPICTRACE kann der Pfadname mit Leerzeichen angegeben werden.
- W Wenn Leerzeichen verwendet werden, muss der Pfadname in doppelte Hochkommata
- eingeschlossen werden. Sind keine Leerzeichen im Pfadnamen, können doppelte Hochkommata auch verwendet werden.
- W Unter Windows-Systemen setzen Sie Umgebungsvariablen wie folgt:
- Geben Sie nacheinander Start/Einstellungen/Systemsteuerung/System ein, wählen
   Sie im Dialogfeld Systemeigenschaften die Registerkarte Erweitert und klicken Sie dort auf Umgebungsvariable.
- Erzeugen/Erweitern Sie im Dialgogfeld Umgebungsvariable die Umgebungsvariablen.
   Diese Einstellungen bleiben unter Windows-Systemen bis zur nächsten Änderung gültig.
- Bei anderen Windows-Systemen gehen Sie analog vor, die Menübefehle und -bezeichnungen können sich dabei etwas unterscheiden.
- W Es gibt Benutzervariablen, die nur für die aktuelle Benutzerkennung gelten, und Systemvariablen, die für alle Benutzer gelten. Wollen Sie eine UPIC-Anwendung als Service
- w betreiben (ein Service läuft ohne Benutzerumgebung), so müssen Sie Systemvariablen setzen.
- W Alle diese Umgebungsvariablen können auch mit Hilfe der Datei UPIC. INI gesetzt werden.

#### W UPIC.INI

- Die Umgebungsvariablen, über die eine CPI-C-Anwendung gesteuert wird, können mit Hilfe der Datei UPIC.INI gesetzt werden. Wird die Datei UPIC.INI verwendet, dann muss sie
- w im Windows-Verzeichnis stehen und folgenden Aufbau haben:
- W [UPICW32DLL]
- W UPICPATH=verzeichnis
- W UPICTRACF=schalter
- W UPICLOG=verzeichnis
- W UPICFILE=name-side-information-datei

## W Beispiel

- W [UPICW32DLL]
- W UPICPATH=C:\UPIC
- W UPICTRACE=-SX -dC:
- W UPICLOG=C:\UPIC\TMP
- W UPICFILE=upicfile

- Die Einträge in UPIC. INI werden nur ausgewertet, wenn die betreffende Umgebungsvariable nicht gesetzt wurde.
- W Die Verwendung der Datei UPIC. INI wird nicht mehr empfohlen. Da sie im Windows-
- W Verzeichnis stehen muss, haben nicht alle Benutzer uneingeschränkten Zugriff auf die
- W Datei. Benutzer, die der Gruppe User angehören, haben z.B. kein Schreibrecht auf die
- W Datei.

# W Registry Einträge

- W Die UPIC-Bibliothek beherrscht den Mechanismus des "IniFileMapping". Nähere Informationen dazu finden Sie z.B. in der "MSDN Library Visual Studio 6.0 Platform SDK Windows
- Base Services" unter "WritePriviteProfileString()". Der zugehörige Key lautet
- W HKCU\Software\FSC\UPIC\UPICW32DLL.
- W Sie können unter dem Subkey UPICW32DLL (entspricht dem Eintrag "Section" in UPIC.INI) die Werte UPICPATH, UPICTRACE, UPICLOG und UPICFILE einrichten und im Datenfeld
- w die Werte eingeben, wie oben beschrieben.
- Die Registry-Werte werden nur ausgewertet, wenn die betreffende Umgebungsvariable nicht gesetzt wurde. Sie werden aber vor den Einträgen in der UPIC.INI ausgewertet.

## W Betriebsmittel eines CPI-C-Programms

- Für die Trace-Datei wird ein File-Deskriptor ständig belegt.
- Wird in die Logging-Datei geschrieben, dann wird nur während des Schreibens ein File-Deskriptor belegt.
- Zum Lesen aus der upicfile wird nur w\u00e4hrend des Aufrufs Enable\_UTM\_UPIC ein File Deskriptor ben\u00f6tigt.
- W Hinzu kommen die Betriebsmittel, die vom Transportsystem belegt werden.

### 7.1.1.3 Besonderheiten beim Einsatz von UPIC-Local auf Windows-Systemen

- Beim Einsatz von UPIC-Local-Anwendungen auf Windows-Systemen sind die im Folgen den beschriebenen Besonderheiten zu beachten.
- W UPIC-Local-Anwendungen binden
- Zum Binden von UPIC-Local-Anwendungen auf Windows-Systemen werden die folgendenBibliotheken ausgeliefert:
- utmpath\upicl\sys\libupicl.lib, die zu jedem Client-Programm gebunden werden muss (statt upicw32.lib) und
- w utmpath\xatmi\sys\libxtclt.lib, die zusätzlich zu XATMI-Programmen gebunden
   w werden muss.
- W Nähere Informationen zu *utmpath* entnehmen Sie dem openUTM-Handbuch "Einsatz von openUTM-Anwendungen unter Unix- und Windows-Systemen".
- W Ablaufumgebung
- Für den Ablauf der UPIC-Local-Clients werden die dynamischen Bibliotheken 
  w utmpfad\ex\libupicl.dll und utmpfad\ex\libxtclt.dll benötigt.
- Diese DLLs werden über die Umgebungsvariable PATH gefunden. Die Umgebungsvariable PATH muss nach der Installation von openUTM manuell entsprechend erweitert werden.
- W UPIC-Local-Client mit Visual C++ konfigurieren
- Im folgenden wird kurz dargestellt, wie Sie mit dem Visual C++ Developer Studio ein UPIC Local-Client-Projekt konfigurieren können. UPIC-Local ist Bestandteil von openUTM für
- Windows-Systeme und setzt mindestens die Version 5 des Visual C++ Developer Studios
- w voraus. Bei anderen Developer Studio-Versionen gehen Sie analog vor, die Menübefehle und -bezeichnungen können sich dabei etwas unterscheiden.
- Client-Projekte, die mit dem openUTM Quick Start Kit ausgeliefert werden, sind wie hier beschrieben konfiguriert.

Zur Konfigurierung des Projektes wählen Sie im Menü *Projekt* des Visual C++ Developer Studios den Befehl *Einstellungen* aus. Am Bildschirm wird das Dialogfeld *Projekteinstellungen* angezeigt. Jetzt gehen Sie wie folgt vor:

W

1. UPIC-Local-Bibliotheken libupicl.lib und libxtclt.lib einbinden:

W W Wählen Sie das Registerblatt *Linker* aus und stellen Sie sicher, dass in der Liste *Einstellungen für* der Punkt *Alle Konfigurationen* markiert ist.


W W W In der Liste *Kategorie* stellen Sie die Kategorie *Allgemein* ein, tragen bei Name der Ausgabedatei den gewünschten Namen ein (hier upicl.exe) und erweitern die Angaben im Eingabefeld *Objekt-/Bibliothek-Module* um folgende Bibliotheken:

W

libupic1.lib bei der Konfigurierung von CPI-C-Clients

W W  libxtclt.lib und libupicl.lib bei der Konfigurierung von XATMI-Clients (Reihenfolge beachten, libxtclt.lib muss vor libupicl.lib stehen). Als Trennzeichen ist jeweils ein Leerzeichen einzugeben.

W W W Diese Bibliotheken müssen vor allen schon vorhandenen \*.lib-Dateien eingefügt werden. Damit Sie nicht den kompletten Pfadnamen eintippen müssen, geben Sie im Developer Studio in *Extras/Optionen* die Suchpfade ein.



W

W

W


W

W

2. Debugger Information konfigurieren:

Wählen Sie das Registerblatt *Linker* aus und markieren jetzt in der Liste *Einstellungen für* den Punkt *Win32Debug*.

In der Liste *Kategorie* stellen Sie die Kategorie *Debug* ein und aktivieren Sie in *Debug Info* die Optionen *Debug Info* und *Beide Formate*.



W 3. Bestätigen Sie Ihre Angaben, indem Sie auf die Schaltfläche **OK** klicken.

# 7.1.2 Einsatz in Unix-Systemen

- Bei der Erstellung und beim Einsatz von CPI-C-Anwendungen müssen Sie die in den Abschnitten "Übersetzen, Binden, Starten" auf Seite 327 und "Ablaufumgebung, Umgebungs-Χ
- variablen" auf Seite 328 beschriebenen Besonderheiten beachten. Χ
- Beim Erstellen und beim Einsatz von UPIC-Local-Anwendungen auf Unix-Systemen sind Χ weitere Spezifika zu berücksichtigen. Sie sind in Abschnitt "Besonderheiten beim Einsatz Х
- Χ von UPIC-Local auf Unix-Systemen" auf Seite 329 beschrieben.

#### 7.1.2.1 Übersetzen, Binden, Starten

- Beim Übersetzen und Binden von CPI-C-Anwendungen auf Unix-Systemen müssen Sie Χ folgendes berücksichtigen:
- Χ Jedes CPI-C-Programm benötigt zum Übersetzen folgende Include-Datei:
- Χ #include <upic.h>

Χ

Х Χ

Χ Χ

Х

Χ

Χ

Χ

Χ

Х

Χ

Χ Χ

Χ

Χ

- Die Include-Datei befindet sich im Unterverzeichnis include des UPIC-Installations-Χ verzeichnisses.
  - Ein CPI-C-Programm besteht aus einer Reihe von Modulen, die mit dem C-Compiler Ihres Systems zu einem Programm gebunden werden. Folgende Objekte sind zum Binden notwendig:
    - main-Programm des Anwenders
  - Anwendermodule
  - Χ Für Programme, die PCMX verwenden:
    - Die Systembibliotheken nsl.so, dl.so, socket.so (nicht auf jedem System) und cmx.so. Die Bibliothek cmx.so muss auf jeden Fall vor der Bibliothek nls.so eingebunden werden.
    - Die Bibliothek libupiccmx.a (statisch) oder die Bibliothek libupiccmx.so (dynamisch), die sich im Verzeichnis *upic-dir*/sys befindet.
    - Für Programme, die PCMX nicht verwenden:
      - Die Systembibliotheken nsl.so und dl.so. Auf wenigen Systemen auch socket.so.
      - Die Bibliothek libupicsoc.a (statisch) oder die Bibliothek libupicsoc.so (dynamisch), die sich im Verzeichnis upic-dir/sys befinden.
  - Х Für Programme, die PCMX nicht verwenden und Threading wollen: Χ
    - Die Systembibliotheken nsl.so, dl.so und socket.so
    - Die Bibliothek libupicsocmt.a (statisch) oder die Bibliothek libupicsocmt.so (dynamisch), die sich im Verzeichnis *upic-dir*/sys befinden.
- Ein Beispiel für alle benötigten Bibliotheken und Bindeoptionen finden Sie im Makefile für das Beispielprogramm uptac.c im Verzeichnis *upic-dir*/sample. Х
  - Bei einigen HP-Systemen besitzen die Bibliotheken die Endung .sl anstatt .so. i



Х

 Ein CPI-C-Programm starten Sie wie jedes andere Programm in Unix-Systemen durch Eingabe des Programmnamens (beachten Sie, dass die UTM-Anwendung vorher gestartet sein muss).

### 7.1.2.2 Ablaufumgebung, Umgebungsvariablen

- Zur Steuerung von CPI-C-Anwendungen dienen die Umgebungsvariablen, die in der Tabelle "Umgebungsvariable" auf Seite 319 aufgeführt sind.
- Die Umgebungsvariablen können Sie wie folgt setzen:
- X UPICPATH=verzeichnis
  - UPICTRACE=schalter
- X UPICLOG=verzeichnis
- X UPICFILE=name-side-information-datei
- X export UPICPATH UPICTRACE UPICLOG UPICFILE

# X Betriebsmittel eines CPI-C-Programms

- Für die Trace-Datei wird ein File-Deskriptor ständig belegt.
- Wird in die Logging-Datei geschrieben, dann wird nur w\u00e4hrend des Schreibens ein File Deskriptor belegt.
- Zum Lesen aus der upicfile wird nur w\u00e4hrend des Aufrufs Enable\_UTM\_UPIC ein File Deskriptor ben\u00f6tigt.
- Hinzu kommen die Betriebsmittel, die vom Transportsystem belegt werden.

# X Signale

- Signalbehandlungsroutinen dürfen Sie in einem CPI-C-Programm nur für die Signale
   SIGHUP, SIGINT und SIGQUIT schreiben. Die CPI-C-Bibliotheksfunktionen werden durch
- x diese drei Signale nicht unterbrochen. Diese Signalbehandlung wird erst nach dem Ende
- x der aktuellen CPI-C-Funktion wirksam.
- X Alle anderen Signale sind verboten!

# 7.1.2.3 Besonderheiten beim Einsatz von UPIC-Local auf Unix-Systemen

- Beim Einsatz von UPIC-Local-Anwendungen auf Unix-Systemen sind zusätzlich die im Folgenden beschriebenen Besonderheiten zu beachten.
- Binden von UPIC-Local-Anwendungen in Unix-Systemen
- Bei der lokalen Anbindung einer CPI-C-Client-Anwendung an eine UTM-Anwendung auf einem Unix-System müssen Sie statt der Bibliotheken libupiccmx.a bzw. libupiccmx.so die Bibliothek libupicipc.a (statisch) bzw. libupicipc.so (dynamisch) einbinden.
- Auf Linux-Systemen muss zusätzlich die Option lcrypt angegeben werden.

# X Umgebungsvariablen

- Für die Steuerung einer UPIC-Local-Anwendung wird auch die Umgebungsvariable
- UTMPATH ausgewertet. UTMPATH muss den Namen des Verzeichnisses enthalten, in dem
- x openUTM installiert ist.

### X Betriebsmittel

- X Bei lokaler Anbindung wird zur Kommunikation mit der UTM-Anwendung Shared Memory
- verwendet. Der Zugriff erfolgt über "shared memory keys" und wird mit Hilfe eines Sema-
- phors serialisiert. Für Shared Memory wird ein zusätzlicher File-Deskriptor belegt.

### 7.1.3 Einsatz unter BS2000/OSD

- Beim Einsatz von CPI-C-Anwendungen im BS2000/OSD beachten Sie bitte die nachfolgend aufgeführten Besonderheiten.
- B Übersetzen, Binden, Starten
- Beim Übersetzen und Binden von CPI-C-Anwendungen auf BS2000/OSD-Systemen gilt Folgendes:
- Jedes CPI-C-Programm benötigt zum Übersetzen folgende Include-Datei:
- B #include <UPIC.H>

В

В

В

B B

В

В

В

В

- Die Include-Datei befindet sich in der Bibliothek \$userid. SYSLIB.UTM-CLIENT. 061.
- *userid* ist die Kennung, unter der openUTM-Client installiert wurde.
  - Ein CPI-C-Programm besteht aus einer Reihe von Modulen, die als ein Programm gebunden werden müssen. Folgende Objekte sind zum Binden notwendig:
- main-Programm des Anwenders
- Anwendermodule
  - Für Programme, die CMX verwenden wollen:
    - Die Systembibliotheken \$sysid.SYSLNK.CRTE und \$sysid.SYSLIB.CMX.013
    - Die Bibliotheken \$userid.SYSLIB.UTM-CLIENT.061.WCMX und \$userid.SYSLIB.UTM-CLIENT.061
  - Für Programme, die Sockets verwenden wollen:
    - Die Systembibliothek \$sysid. SYSLNK. CRTE
    - Die Bibliotheken \$userid.SYSLIB.UTM-CLIENT.061
    - Die entsprechenden Socket-Bibliotheken
- Ein CPI-C-Programm starten Sie wie jedes andere Programm in BS2000/OSD mit dem
   Kommando START-EXECUTABLE-PROGRAM.

### Ablaufumgebung

- Der Ablauf von CPI-C-Anwendungen unter BS2000/OSD wird über die Jobvariablen gesteuert. Die Linknamen der Jobvariablen sind in der Tabelle auf Seite 320 aufgeführt.
- B Diese können Sie z.B. wie folgt setzen:
- B /SET-JV-LINK LINK-NAME=\*UPICPAT,JV-NAME=UPICPATH
- MODIFY-JV JV[-CONTENTS]=UPICPATH,SET-VALUE='prefix'
- B /SET-JV-LINK LINK-NAME=\*UPICFIL,JV-NAME=UPICFILE
- B /MODIFY-JV JV[-CONTENTS]=UPICFILE,SET-VALUE='filename'
- B /SET-JV-LINK LINK-NAME=\*UPICLOG, JV-NAME=UPICLOG
- B /MODIFY-JV JV[-CONTENTS]=UPICLOG.SET-VALUE='prefix'
- B /SET-JV-LINK LINK-NAME=\*UPICTRA,JV-NAME=UPICTRACE
- MODIFY-JV JV[-CONTENTS]=UPICTRACE,SET-VALUE='schalter'
- B Beispiel
- B /SET-JV-LINK LINK-NAME=\*UPICTRA,JV-NAME=UPICTRACE /MODIFY-JV JV[-CONTENTS]=UPICTRACE,SET-VALUE='-r 128'
- Beachten Sie, daß die mit SET-JV-LINK hergestellte Zuweisung des Kettungsnamens nach dem LOGOFF verlorengeht. Set-VALUE='-r 128' steuert den Trace (siehe Abschnitt "UPIC-
- B Trace" auf Seite 338).

# 7.2 Behandlung von CPI-C-Partnern durch openUTM

Bei einer Anbindung an eine UTM-Anwendung über CPI-C können einige Funktionen von openUTM nicht oder nur anders genutzt werden.

Folgende Funktionen sind betroffen:

INPUT-Exit und Event-Service BADTAC

Bei Eingaben von einem CPI-C-Client ruft openUTM den INPUT-Exit und BADTAC nicht auf.

FPUT

Es ist nicht möglich eine asynchrone Nachricht mittels FPUT an einen CPI-C-Client zu senden. Der KDCS-Aufruf liefert 44Z als Returncode.

PEND RS

Für einen CPI-C-Client wird PEND RS unter Umständen wie PEND FR behandelt, Näheres siehe auch im openUTM-Handbuch "Anwendungen programmieren mit KDCS".

# 7.3 Verhalten im Fehlerfall

In diesem Abschnitt ist beschrieben, wie sich die Beendigung einer UTM-Server-Anwendung bzw. einer CPI-C-Client-Anwendung auf den Kommunikationspartner auswirkt. Außerdem wird erklärt, was Sie tun müssen, um nach einer Fehlersituation wieder einen Grundzustand für eine erfolgreiche Programm-Programm-Kommunikation herzustellen.

### **Eine UTM-Anwendung beendet sich**

Falls sich die UTM-Anwendung beendet, merkt dies das CPI-C-Client-Programm beim nächsten Aufruf an der Kommunikationsschnittstelle. Dabei können folgende Fälle unterschieden werden:

- Bei einem Receive-Aufruf wird ein Verbindungsabbau erkannt oder
- bei einem Aufruf an der Kommunikationsschnittstelle wird erkannt, dass sich die Anwendung beendet hat, wodurch sich automatisch auch die Conversation beendet hat.

In beiden Fällen wird als Ergebnis CM\_DEALLOCATED\_ABEND zurückgeliefert.

### Ein CPI-C-Programm beendet sich abnormal

Die UTM-Anwendung bekommt die Programmbeendigung in der Regel durch einen Verbindungsabbau angezeigt. In diesem Fall sind keine zusätzlichen Aktivitäten erforderlich.

Falls der UTM-Anwendung kein Verbindungsabbau angezeigt wird, bleibt die Verbindung aus Sicht von openUTM bestehen. Es sind zwei Fälle zu unterscheiden:

- Auf der UTM-Seite ist für die Client-Anwendung ein PTERM oder ein LTERM-Pool mit TPOOL ...,CONNECT-MODE=SINGLE generiert. In diesem Fall kann openUTM die angeschlossenen Clients unterscheiden. Sobald ein Client (nach einem Verbindungsverlust) mit demselben Namen wieder eine Verbindung aufbauen will, baut openUTM die alte Verbindung ab und weist den Verbindungsaufbauwunsch zurück. Ein darauf folgender erneuter Verbindungsaufbauwunsch des Clients wird dann wieder akzeptiert.
- Auf der UTM-Seite ist für die Client-Anwendung ein LTERM-Pool mit TPOOL ..., CONNECT-MODE=MULTI generiert. In diesem Fall können sich von einem Rechner aus mehrere Clients mit demselben Namen bei der UTM-Anwendung anmelden. Die UTM-Anwendung kann dann nicht mehr erkennen, ob sich ein Client neu oder nach einem Verbindungsverlust anmelden will. Eine verlorengegangene Verbindung, für die der UTM-Anwendung kein Verbindungsabbau angezeigt wurde, muss in diesem Fall explizit durch die Administration abgebaut werden. D.h. openUTM baut die "verlorengegangene" Verbindung beim folgenden Versuch des Client, eine Verbindung aufzubauen, nicht selbst ab.

Upic-Local

Folgender Fall kann auftreten:

Die UTM-Anwendung hat nichts von der Beendigung des CPI-C-Prozesses gemerkt. Sobald sich das CPI-C-Programm wieder mit demselben Programmnamen an openUTM anmeldet, baut openUTM die alte Verbindung ab und akzeptiert die neue Verbindung.

### Schwerwiegender Fehler im CPI-C-Programm

Tritt während des Ablaufs des CPI-C-Programms ein schwerwiegender Fehler auf, der eine sinnvolle Fortsetzung nicht ermöglicht, wird der Prozess abnormal beendet (in Windows-Systemen mit FatalAppExit; in Unix-Systemen mit *abort*). Außerdem wird folgende Fehlermeldung in die UPIC-Logging-Datei geschrieben:

UPIC: internal error <reason>

Die Fehlermeldungen, die auf der CPI-C-Seite auftreten können, sind in der folgenden Tabelle beschrieben.

<reason></reason>	Bedeutung
1	Beim Senden von Restdaten ist der Wert für die Datenlänge negativ
9	Das Signal SIGTRAP ist aufgetreten
10	Fehler beim Verbindungsaufbau
11	Fehler beim Empfangen der Bestätigung für den Verbindungsaufbau
12	Nachricht ungleich Verbindungsaufbau erhalten
13	Fehler beim Senden von Daten
14	Fehler beim Empfangen von Daten
15	Empfangen einer ungültigen Nachricht
16	Fehler beim Verbindungsabbau

Zur Fehlerdiagnose siehe auch Abschnitt "Diagnose" auf Seite 337.

X/W

UPIC-Local



Bei der lokalen Kommunikation über UPIC-Local können darüber hinaus Fehlermeldungen auftreten, die mit den Buchstaben "IPC" beginnen. Diese sind durch openUTM verursacht. Sie sind im openUTM-Handbuch "Meldungen, Test und Diagnose in UNIX- und Windows-Systemen" bei den Dump-Fehlercodes beschrieben.

X/W

Zur Fehlerdiagnose ist der Dump (z.B. core-Dump in Unix-Systemen) zusammen mit dem gebundenen Programm sowie der Inhalt der UPIC-Trace-Datei und der UPIC-Logging-Datei notwendig.

### Nachrichtenaustausch bei programmiertem PEND ER/FR

Wenn im UTM-Teilprogrammlauf ein programmierter PEND ER/FR durchgeführt wurde, können die vor dem PEND ER/FR mit MPUT gesendeten Teilnachrichten empfangen werden. Dies geschieht mit dem Aufruf *Receive* bzw. *Receive\_Mapped\_Data* (solange bis das Ergebnis CM\_DEALLOCATED\_ABEND ist).

### Nachrichtenaustausch bei SYSTEM PEND ER

Falls der UTM-Vorgang im Fehlerfall auf PEND ER läuft, wird beim Aufruf *Receive* bzw. *Receive\_Mapped\_Data* das Ergebnis CM\_DEALLOCATED\_ABEND geliefert. Zusätzlich wird eine Fehlermeldung in die Logging-Datei geschrieben (siehe auch Abschnitt "UPIC-Logging-Datei" auf Seite 337).

Mit dem Aufruf MPUT ES (error system) kann in einem Dialog-Teilprogramm eine eigene Fehlermeldung für einen UPIC-Client erzeugt werden (siehe auch openUTM-Handbuch "Anwendungen programmieren mit KDCS", Aufruf MPUT ES), die der UPIC-Client mit dem Aufruf Receive bzw. Receive\_Mapped\_Data lesen kann. In diesem Fall wird keine Fehlermeldung in die Logging-Datei geschrieben.

# Probleme beim Verbindungsaufbau

Probleme beim Verbindungsaufbau zur UTM-Partner-Anwendung sind daran zu erkennen, dass der Aufruf *Allocate* nicht mit dem Ergebnis CM\_OK endet. In einem solchen Fall sollten Sie folgendes überprüfen:

- Überprüfen Sie mit einem ping-Kommando, ob überhaupt eine Netzverbindung zwischen Client und Server zustande kommen kann.
- X/W Sie rufen das Kommando ping auf mit:
- X/W ping <internetadresse> oder ping <hostname>
- ping muss in Ihrem Pfad liegen, d.h. die Variable PATH muss entsprechend gesetzt sein.
  - Unter BS2000/OSD rufen Sie ping wie folgt auf:
  - B /START-EXECUTABLE-PROGRAM B FROM-FILE=\*LIBRARY-ELEMENT (LIBRARY=\$.SYSPRG.BCAM.XXX,ELEMENT-OR-SYMBOL=PING)
    - Überprüfen Sie das TCP/IP Protokoll. Dazu können Sie eine der Standard-Anwendungen telnet oder ftp benutzen.
- X/W Diese Kommandos rufen Sie auf mit:
- X/W telnet internetadresse oder telnet hostname
  X/W ftp internetadresse oder ftp hostname



Die Anwendungen müssen in Ihrem Pfad liegen, d.h. die Variable PATH muss entsprechend gesetzt sein.

В

Unter BS2000/OSD werden die Anwendungen aufgerufen mit:

B B START-TELNET START-FTP

- Überprüfen Sie, ob in der UTM-Partner-Anwendung die erforderlichen Betriebsmittel zur Verfügung stehen. Z.B. darf der LTERM-Pool bzw. der LTERM-Partner, über den sich der Client anschließen will, nicht gesperrt sein. Siehe dazu auch das openUTM-Handbuch "Anwendungen generieren".
- Überprüfen Sie, ob im lokalen System die erforderlichen Betriebsmittel zur Verfügung stehen. In jedem Fall sollten Sie auch die lokale Generierung (Side Information und ggf. TNS) sowie die Generierung des Partners (openUTM und ggf. TNS) überprüfen.



В

Bei einer Konfiguration, die BCMAP-Einträge im BS2000/OSD erfordert, müssen Sie beachten, dass das Kommando BCMAP keine Update-Funktion besitzt, d.h. dass BCMAP-Einträge zuerst gelöscht und dann neu eingetragen werden müssen. Näheres zum Kommando BCMAP finden Sie in den BCAM-Handbüchern.

# 7.4 Diagnose

Folgende Unterlagen werden für die Diagnose benötigt:

- eine genaue Beschreibung der Fehlersituation
- Angabe, welche Software mit welchen Versionsständen eingesetzt wurde
- genaue Angabe des Rechnertyps
- das CPI-C-Programm als Source
- die Side Information Datei (upicfile)
- die UPIC-Logging-Datei und die UPIC-Trace-Dateien, siehe folgende Abschnitte
- die CMX- bzw. PCMX-Trace-Dateien
- bei Unix-Systemen die core-Dateien mit zugehörigen Phasen

Bei Fehlern, die in Zusammenhang mit der UTM-Partner-Anwendung stehen, werden zusätzliche openUTM-Unterlagen benötigt:

- KDCDEF-Generierung und UTM-Diagnosedump der UTM-Partner-Anwendung
- Mitschnitte der Ausgaben auf die Standardausgabe und die Standardfehlerausgabe
- X/W B
- Unix- und Windows-Systeme: stderr, stdout,
- BS2000: SYSLST, SYSLOG, SYSOUT.

# 7.4.1 UPIC-Logging-Datei

Zur Erleichterung der Diagnose führt das Trägersystem UPIC eine Logging-Datei. In diese Datei wird z.B. eine UTM-Fehlermeldung geschrieben, falls die UTM-Anwendung eine Conversation abnormal beendet. Die Logging-Datei wird nur zum Schreiben der Fehlermeldung geöffnet (Modus append) und danach wieder geschlossen.

Die Datei kann mit jedem Editor gelesen werden!

# W Windows-Systeme

- Die Logging-Datei hat den Namen UPICLtid. UPL, wobei tid die Thread-ID ist. In welchem Dateiverzeichnis die Logging-Datei abgelegt wird, können Sie mit der Umgebungsvariablen
- W UPICLOG unter dem Registry Key UPICW32DLL oder in der Datei UPIC.INI (siehe Ab-
- w schnitt "Ablaufumgebung, Umgebungsvariablen" auf Seite 322f) festlegen.
- Wird die Umgebungsvariable UPICLOG nicht gesetzt, dann werden nacheinander (in der angegebenen Reihenfolge) ausgewertet:
- W Registry Key UPICW32DLL
- w die Datei UPIC.INI (nicht bei INI-File Mapping)
- w die Variable TEMP
- W die Variable TMP

- Falls ein entsprechender Eintrag gefunden wird, wird das dort angegebene Verzeichnis genommen. Wird nichts gefunden, dann wird die Datei im Dateiverzeichnis \USR\TMP
- w abgelegt. Dieses Verzeichnis muss vorhanden sein und das CPI-C-Programm muss die
- W Schreibberechtigung für dieses Verzeichnis haben, sonst gehen die Logging-Dateien ver-
- W loren.

# X Unix-Systeme

- Der Name der Logging-Datei ist UPICLpid, wobei pid die Pozess-ID ist. In welchem Datei-
- verzeichnis die Logging-Datei abgelegt wird, legen Sie mit der Shellvariable UPICLOG fest.
- Ist die Shellvariable nicht gesetzt, wird die Datei im Dateiverzeichnis /usr/tmp abgelegt.

### B BS2000/OSD

- B Der Name der Logging-Datei ist UPICLtsn, dabei ist tsn die TSN der BS2000-Task.
- Über die Jobvariable mit dem Linknamen UPICLOG legen Sie den Präfix der Logging-Datei fest (siehe Abschnitt "Ablaufumgebung, Binden, Starten" auf Seite 319).
- B Ist UPICLOG nicht gesetzt, dann wird folgende Logging-Datei geschrieben:
- B ##.usr.tmp.UPICLtsn
- Wird im BS2000 ein UPIC-Prozess ohne vorheriges LOGOFF/LOGON neu gestartet, dann bleibt die TSN-Nummer *tsn* erhalten. Dadurch wird die Logging-Datei überschrieben!

# 7.4.2 UPIC-Trace

Beim Trägersystem UPIC ist es möglich, Verfolgerinformation für sämtliche CPI-C-Schnittstellenaufrufe zu erzeugen. Dies steuern Sie durch das Setzen der Variablen UPICTRACE.

Beim Aufruf *Enable\_UTM\_UPIC* wird der Inhalt der Variable ausgewertet. Falls sie gesetzt ist, werden beim Aufruf jeder Funktion die Parameter und die Benutzerdaten bis zu einer Länge von 128 Bytes Prozess-spezifisch in einer Datei protokolliert.

Beim *Disable\_UTM\_UPIC-*Aufruf wird die Protokollierung wieder ausgeschaltet.

Falls ein CPI-C-Aufruf einen Returncode ungleich CM\_OK oder CM\_DEALLOCATED\_ABEND liefert, wird auch diese Fehlerursache in die UPIC-Trace-Datei protokolliert. Sie gibt bei der Fehlersuche detaillierte Hinweise zu einem speziellen Returncode.

### **UPIC-Trace** einschalten

Den UPIC-Trace schalten Sie ein, indem Sie die Variable UPICTRACE entsprechend setzen. Der UPIC-Trace wird auf den einzelnen Plattformen wie folgt eingeschaltet:

W • Windows-Systeme:

W

W

W

W W

W

W

Der UPIC-Trace kann auf verschiedene Arten eingeschaltet werden:

- indem die Umgebungsvariable UPICTRACE entsprechend gesetzt wird.
- indem unter dem Registry Key UPICW32DLL der Value UPICTRACE die entsprechenden Daten erhält.
- indem ein entsprechender Eintrag in der Datei UPIC.INI gemacht wird (siehe Seite 322). Der neue Wert ist sofort wirksam, d.h. ab dem folgenden Start eines CPI-C-Programms wird protokolliert.
- W Wenn die Umgebungsvariable UPICTRACE gesetzt ist, wird der Wert der Umgebungsvariable verwendet.
- Wenn die Umgebungsvariable nicht gesetzt ist, wird in der Registry geprüft, ob unter
   dem Key UPICW32DLL der Value UPICTRACE existiert und sein Datenfeld entsprechend ausgefüllt ist.
- Ist weder die Umgebungsvariable gesetzt noch der Registry Eintrag UPICTRACEvorhanden, dann wird, falls vorhanden, der Eintrag in der Datei UPIC. INI ausgewertet.
- W Für UPICTRACE kann folgendes gesetzt werden:
- W UPICTRACE=-S[X] [-r wrap] [-dpfadname]
- *Unix-Systeme:*
- Der UPIC-Trace wird eingeschaltet, wenn die Umgebungsvariablen UPICTRACE wie folgt gesetzt wird:
- X UPICTRACE=-S[X] [-r wrap] [-dpfadname]
  X export UPICTRACE
- *BS2000/OSD*:
- B Der UPIC-Trace wird wie folgt eingeschaltet:
- B /SET-JV-LINK LINK-NAME=\*UPICTRA,JV-NAME=UPICTRACE

  MODIFY-JV JV[-CONTENTS]=UPICTRACE,SET-VALUE='-S[X] [-r wrap]

  [-Dpfadname]'
- Die Option -D muss hier als Großbuchstabe angegeben werden.

Die Optionen haben folgende Bedeutung:

- -S Es erfolgt eine ausführliche Protokollierung der CPI-C-Aufrufe, ihrer Argumente und der Benutzerdaten in der maximalen Länge von 128 Bytes (Pflichtangabe).
- -SX Es werden zusätzlich interne Informationen an der Schnittstelle zum Transportsystem protokolliert (siehe auch "Erweiterter UPIC-Trace" auf Seite 342). Es wird empfohlen, immer diese Option zu verwenden, da Probleme häufig mit der Transportschnittstelle zusammenhängen.

Der Schalter -SX ist bei CMX/PCMX eine Erweiterung zum Schalter -S. Bei der Kommunikation mit Socket hat dieser Schalter keine zusätzliche Wirkung zum Schalter -S

### -r wrap

Durch die Dezimalzahl *wrap* wird die maximale Größe der temporären Trace-Datei bestimmt.

Maximalwert von *wrap*: 128 Standardwert von *wrap*: 128

### -dpfadname / -D

Der Pfadname kann mit Leerzeichen angegeben werden. Wenn Leerzeichen verwendet werden, muss der Pfadname in doppelte Hochkommata eingeschlossen werden. Sind keine Leerzeichen im Pfadnamen, können doppelte Hochkommata auch verwendet werden.

### Windows-Systeme:

Die Trace-Dateien werden in dem mit *pfadname* angegebenen Dateiverzeichnis eingerichtet.

Wenn Sie <code>-dpfadname</code> nicht angeben, werden die Trace-Dateien in das Verzeichnis geschrieben, das in der Variablen TEMP angegeben ist. Ist TEMP nicht gesetzt, wird dasselbe mit TMP versucht. Sind beide Variablen nicht gesetzt, werden die Trace-Dateien im Dateiverzeichnis <code>\USR\TMP</code> eingerichtet. Dieses Verzeichnis muss dann vorhanden sein und das CPI-C-Programm muss in diesem Dateiverzeichnis schreibberechtigt sein, sonst gehen die Trace-Daten verloren.

### *Unix-Systeme:*

Die Trace-Dateien werden in dem mit *pfadname* angegebenen Dateiverzeichnis eingerichtet.

Wenn Sie -dpfadname nicht angeben, werden die Trace-Dateien im Dateiverzeichnis /usr/tmp eingerichtet. Das CPI-C-Programm muss in diesem Dateiverzeichnis schreibberechtigt sein, sonst gehen die Trace-Daten verloren.

W W W

# W W W





В	
В	
В	
В	
В	
В	
В	

BS2000/OSD:

Für die Trace-Dateien wird ein Datei-Präfix angegeben, dass keine Leerzeichen haben sollte.

Wenn Sie –D nicht angeben, werden die Namen der Trace-Dateien um das Präfix ##.usr.tmp. erweitert. Die Trace-Dateien werden unter der Kennung abgelegt, unter der das Programm gestartet wird. Das CPI-C-Programm muss die Datei öffnen können, sonst gehen die Trace-Daten verloren.

B Beispiel

B Bei An

Bei Angabe von -DTRC wird die Trace-Datei TRC. UPICTtsn geschrieben.

#### **Trace-Dateien**

Die Verfolgerinformation wird in einer temporären Datei abgelegt. Diese Datei wird beim *Enable\_UTM\_UPIC*-Aufruf eingerichtet. Sie bleibt bis zum *Disable\_UTM\_UPIC*-Aufruf geöffnet. Die maximale Größe dieser temporären Datei bestimmen Sie durch die Dezimalzahl *wrap*.

In die Datei wird solange protokolliert, bis der Wert (*wrap* \* BUFSIZ) Bytes (BUFSIZ wie in stdio.h) überschritten wird. Dann wird eine zweite temporäre Datei angelegt, die genauso behandelt wird.

Jedesmal, wenn der Wert (*wrap* \* BUFSIZ) Bytes in der aktuellen Datei überschritten wird, schaltet der Verfolger auf die andere Datei um. Der alte Inhalt dieser Datei wird dabei überschrieben.

Die Dateinamen der Trace-Dateien sind Plattform-spezifisch. Folgende Dateinamen werden vergeben:

Name der	Windows- Systeme	Unix-Systeme	Unix-Systeme, wenn Threads in Program- men verwendet werden	BS2000
1. Datei	UPICTtid*.upt	UPICT <i>pid</i> <sup>†</sup>	UPICTpid <sup>2</sup> .tid <sup>1</sup>	UPICTtsn <sup>‡</sup>
2. Datei	UPICUtid <sup>1</sup> .upt	UPICUpid <sup>2</sup>	UPIUT <i>pid</i> <sup>2</sup> .tid <sup>1</sup>	UPICUtsn <sup>3</sup>

tid = Thread ID

<sup>†</sup> pid = Process ID

<sup>&</sup>lt;sup>‡</sup> tsn = TSN-Nummer

### **Erweiterter UPIC-Trace**

Beim erweiterten UPIC-Trace werden zusätzlich interne Informationen an der Schnittstelle zum Transportsystem (UPIC <-> CMX bzw. PCMX) protokolliert. Zusätzlich zu den UPIC-Aufrufen werden die zugehörigen CMX-Aufrufe protokolliert.

Das erweiterte Protokoll ist wie folgt aufgebaut:

Nach der Protokollierung eines UPIC-Aufrufs wird zunächst eine Zeile mit einem ergänzenden Klartext ausgegeben. Danach folgt in zwei Zeilen die Protokollierung der zuletzt aufgerufenen CMX-Funktionen. Die Informationen sind durch Komma bzw. <newline> getrennt.

#### 1. Zeile:

Die erste Zeile enthält folgende Informationen:

- Name der aufgerufenen CMX-Funktion.
- Returncode der CMX-Funktion t\_error. Der Returncode ist eine hexadezimale Zahl. Ist diese von Null verschieden, dann k\u00f6nnen Sie ihr die Ursache eines aufgetretenen Fehlers entnehmen.

Die Hexadezimalzahl kann wie folgt decodiert werden:

- mit dem Kommando cmxdec -d 0xhexadezimalzahl oder
- mit Hilfe des Windows-Programms Trace Control im Programm-Fenster PCMX.
   Wählen Sie im Menü Options den Befehl Error Decoding aus.
- Returncode der CMX-Funktion als Dezimalzahl (falls die CMX-Funktion einen int-Wert zurückliefert).

Eine wichtige Ausnahme bildet die CMX-Funktion *t\_event*. Ihr Rückgabewert (d.h. das aufgetretene Ereignis) wird immer an erster Stelle der zweiten Zeile ausgegeben.

#### 2. Zeile:

Die zweite Zeile protokolliert einen CMX-Aufruf, der aufgrund eines eingetroffenen Ereignisses (*t\_event*) im Zusammenhang mit der in der 1. Zeile protokollierten CMX-Funktion aufgerufen wurde. Die 2. Zeile enthält nacheinander folgende Informationen:

- Name des Ereignisses, das die Funktion t\_event zurückgeliefert hat.
- Name der aufgerufenen CMX-Funktion.
- Returncode von t\_error, falls bei der zweiten CMX-Funktion ein Fehler auftrat. Er gibt gegebenenfalls den Grund für einen Verbindungsabbau an. Die Zahl kann wie oben beschrieben mit cmxdec decodiert werden. Der Wert "-1" besagt, dass kein Verbindungsabbaugrund vorliegt.
- Hinter dem letzten Komma dieser Zeile kann ein UPIC-Returncode folgen.

Wurde im Zusammenhang mit der in der 1. Zeile protokollierten CMX-Funktion keine weitere CMX-Funktion aufgerufen, dann wird in der 2. Zeile nur ein Blank und eine Null ausgegeben.

#### **UPIC-Trace ausschalten**

Der UPIC-Trace wird ausgeschaltet, indem die Variable UPICTRACE ohne Parameter gesetzt wird:

- W Windows-Systeme:
- w indem Sie das folgende Set-Kommando absetzen:
- W SFT UPICTRACE=
- indem Sie in der Datei UPIC. INI den Eintrag für UPICTRACE wie folgt ändern:
- W UPICTRACE=
- W Der Trace wird dann beendet, sobald das CPI-C-Programm beendet wird.
- indem sie den Wert UPICTRACE unter dem Key UPICW32DLL löschen oder lediglich das Datenfeld vom Wert UPICTRACE leeren.
- **∨** *Unix-Systeme:*
- X UPICTRACE= X export UPICTRACE
- BS2000/OSD:

В

- Der Inhalt der JV wird gelöscht.
  - mit dem Kommando / DELETE-JV
     Die komplette JV wird gelöscht.
- Bei Neustart eines UPIC-Prozesses ist der Trace ausgeschaltet.

#### **UPIC-Trace aufbereiten**

Die Verfolgerinformation liegt bereits in abdruckbarer Form vor, sie muss deshalb nicht mehr durch ein Dienstprogramm aufbereitet werden.

Jede Aktion wird mit der entsprechenden Uhrzeit und den übertragenen Werten protokolliert.

# 7.4.3 PCMX-Diagnose (Windows-Systeme)

- Die PCMX-Diagnose wird durch das Programm cmxtrc32.exe gesteuert. Dieses Programm wird in der Windows-Programmgruppe PCMX-32 durch Doppelklick auf das Symbol
- w "Trace Control" aufgerufen. Mit diesem Programm können Sie
- PCMX-Traces einschalten und ausschalten
- W PCMX-Traces am Bildschirm anschauen oder ausdrucken
- PCMX-Fehlercodes decodieren (Option "Error Decoding")
- Wie dieses Programm arbeitet, ist in der Online-Hilfe der PCMX-Programmgruppe genauer beschrieben.

# 8 Beispiele

Dieses Kapitel enthält Hinweise auf die mit ausgelieferten Beispielprogramme sowie einfache Generierungsbeispiele für eine Kopplung einer CPI-C-Anwendung auf Windows-Systemen mit UTM-Anwendungen auf BS2000/OSD, auf Unix- und Windows-Systemen.

#### Programmbeispiele für Windows-Systeme 8.1

W Mit dem openUTM-Client für Trägersystem UPIC werden folgende Programmbeispiele aus-W aeliefert:

W uptac Komplettes CPI-C-Anwendungsprogramm.

W Programm für die interaktive Eingabe einzelner CPI-C-Aufrufe. utp32

Komplettes XATMI-Programm. W tpcall

W upic-cob Ein Cobol-Projekt.

W **UpicSimpleClient** 

W Komplettes CPI-C Programm in C++.

W Zusätzlich wird die Local Definition File tpcall.ldf ausgeliefert, aus der das Tool XTGEN32 W bzw. XATMIGEN eine Local Configuration File für das XATMI-Programm tpcall erzeugt.

W uptac, utp32, tpcall sind nach kurzer Vorbereitung ablauffähig. Sie werden z.B. durch Dop-

W pelklick auf entsprechende Symbole aufgerufen, die nach der Installation im

Programmfenster openUTM-Client zu finden sind. W

W Alle Client-Programmbeispiele sind darauf abgestimmt, mit der openUTM-Beispiel-Anwen-W

dung auf der Server-Seite zu kommunizieren. Näheres dazu finden Sie in der Readme-

W Datei zur openUTM-Beispiel-Anwendung.

Die folgenden Abschnitte stellen diese Programmbeispiele kurz vor und beschreiben die W zum Ablauf notwendigen Vorbereitungen.

#### 8.1.1 uptac

W uptac ist ein einfaches CPI-C-Anwendungsprogramm. Es besteht aus den in der folgenden W Tabelle aufgeführten Dateien. Die Dateien befinden sich nach der Installation im Verzeich-W **nis** *upic-dir*\samples.

W	Dateiname	Art der Datei
W	uptac32.c	C-Source-Code des Programms; kann ausgedruckt werden
W	uptac32.dsp	Project File von Microsoft Visual C++ zum Erzeugen einer ".exe"
W	uptac32.exe	Ausführbares Programm uptac
W	uptac32.bat	Batchdatei für uptac32.exe

- W Damit uptac mit der openUTM-Beispiel-Anwendung kommunizieren kann, müssen Sie
- W UPIC konfigurieren, z.B. können in der upicfile und gegebenenfalls in der TNS-Daten-
- basis folgende Einträge vorhanden sein, siehe Mustereinträge in den ausgelieferten Datei-W
- **en** *upic-dir*\**UPICFILE.SMP und** *upic-dir*\Tnsentry.smp: W
- W Side Information-Datei:
- W IN.DFFAULT UPICOOOO
- W SD.DEFAULT SMP30111. unixhost PORT=30111
- W TNS-Eintrag (kann erstellt werden, ist aber nicht mehr nötig):
- W UPICO000\
- W TSFI RFC1006 T'UPIC0000' : local name TNS
- W SMP30111.unixhost\
- W TA RFC1006 *unixhost* PORT 30111 T'SMP30111' ; partner LU name TNS
- W unixhost ist der symbolische Name des Rechners, auf dem die openUTM-Beispiel-Anwendung läuft. Falls uptac mit einer anderen UTM-Anwendung (z.B. im BS2000) kommunizieren W soll, müssen Sie alle Einträge außer LN. DEFAULT entsprechend anpassen. W
- In der Transportadresse (TA...) können Sie anstelle des symbolischen Namens auch die W Internet-Adresse des Unix-Systems angeben. Überprüfen Sie dabei bitte, ob die Port-W nummer "30111" und der T-Selektor "SMP30111" auch auf der Server-Seite eingetragen W
- sind. W

#### utp32 8.1.2

W utp32 ist ein Beispiel für eine Visual Basic-Client-Anwendung. Mit ihr können Sie die Kom-W munikation über die CPI-C-Schnittstelle schrittweise abwickeln, indem Sie interaktiv einzel-

W ne CPI-C-Aufrufe mit ihren Parametern in ein Dialogfeld eintragen. Sie erhalten dabei den

W zugehörigen Returncode des Aufrufs.

#### 8.1.3 tpcall

W W W W

W tpcall ist ein einfaches XATMI-Anwendungsprogramm, mit dem ein synchroner W

Request/Response mit der openUTM-Beispiel-Anwendung realisiert werden kann. tpcall

W besteht aus den in der folgenden Tabelle aufgelisteten Dateien, die sich nach Installation W

im Verzeichnis *xatmi-dir*\Samples befinden.

Dateiname	Art der Datei
tpcall.c	C-Source-Code des Programms; kann ausgedruckt werden
tpcall_32.dsp	Project File von Microsoft Visual C++ zum Erzeugen einer ".exe"
tpcall32.exe	ausführbares Programm tpcall

W Bevor Sie per tpcall mit der Beispiel-Anwendung kommunizieren können, müssen Sie

W wie bei uptac die Einträge in der upicfile und im TNS erzeugen, siehe W Abschnitt "uptac" auf Seite 346,

W eine Local Configuration File erzeugen, indem Sie das Symbol XATMIGEN bzw. W XTGEN32 anklicken, das sich im Programmfenster openUTM-Client befindet.

Es wird dann aus der mit ausgelieferten Local Definition File W xatmi-dir\Samples\tpcall.ldf die Datei xatmilcf (im selben Verzeichnis) erzeugt.

W Falls tpcall mit anderen Anwendungen kommunizieren soll, müssen Sie ggf. die upicfile und damit auch die Local Definition File tpcall.ldf anpassen (Anweisung SVCU ... W

DEST, siehe auch Abschnitt "UPIC konfigurieren" auf Seite 278). W

#### 8.1.4 upic-cob

Das Verzeichnis enthält ein Beispielprojekt zum Erstellen einer UPIC-Cobol-Anwendung.

Das Beispiel ist unter einem Cobol-Compiler von MicroFocus entworfen worden. W

# 8.1.5 UpicSimpleClient



Das Verzeichnis UpicSimpleClient enthält ein C++-Programm. Sie finden dort die ausführbare Datei *UpicSimpleClient.exe* sowie alle notwendigen Dateien, um selbst die Datei *UpicSimpleClient.exe* erstellen zu können.

# 8.2 Generierung UPIC auf Windows-System <-> openUTM auf BS2000/OSD

- W Das folgende Generierungsbeispiel erläutert das Prinzip, wie die Anbindung einer CPI-C-
- W Anwendung in Windows-Systemen an openUTM auf BS2000/OSD generiert werden muss.
- W Dabei wird die Kopplung über RFC1006 dargestellt.
- Das Windows-System hat im Beispiel den symbolischen Hostnamen HOST123, der
   BS2000-Rechner den Namen HOST456.
- W Die TNS-Generierung ist nur noch zum Vergleich dargestellt, da sie nicht mehr benötigt wird.

# 8.2.1 Generierung auf dem Windows-System

### W UPIC-Parameter

- W Enable\_UTM\_UPIC "UPICTTY"
  W Initialize\_Conversation "sampladm"
- W Side Information Datei C:\UPIC\UPICFILE
- W \* UTM(BS2000) Anwendung
- W SDsampladm UTMUPICR.HOST456 KDCHELP
- \* oder, falls automatische Konvertierung der Benutzerdaten
- W \* gewünscht wird
- W HDsampladm UTMUPICR.HOST456 KDCHELP

# W TNS-Einträge im tnsxfrm-Format

W UPICTTY\

W TSEL RFC1006 T'UPICTTY' : local name RFC1006

W UTMUPICR.HOST456\

W TA RFC1006 HOST456 PORT 102 T'UTMUPICR'; partner name RFC1006

# 8.2.2 Generierung auf dem BS2000-Rechner

Im Beispiel ist HOST123 der Name des PCs als entferntes System, der statisch in der BCAM-RDF (resource-definition-file) oder dynamisch per BCIN eingetragen sein muss.

# W KDCDEF-Generierung für die UTM-Anwendung auf BS2000/OSD

W BCAMAPPL UTMUPICR, T-PROT=ISO

W

W PTERM UPICTTY, PTYPE=UPIC-R, LTERM=UPIC,

BCAMAPPL=UTMUPICR, PRONAM=HOST123

W LTERM UPIC, USER=UPICUSER
W USER UPICUSER, STATUS=ADMIN

# 8.3 Generierung UPIC auf Windows-System <-> openUTM auf **Unix-System**

- Das folgende Generierungsbeispiel erläutert das Prinzip, wie die Anbindung einer CPI-C-Anwendung in Windows-Systemen an openUTM auf Unix-Systemen generiert werden Х
- muss. Dabei wird die Kopplung über RFC1006 dargestellt. Χ
- Χ Das Windows-System hat im Beispiel den symbolischen Hostnamen HOST123, das Unix-System den Namen HOST789. Х
- Χ Die TNS-Generierung ist nur noch zum Vergleich dargestellt, da sie nicht mehr benötigt Х wird.

#### Generierung auf dem Windows-System 8.3.1

W **UPIC-Parameter** 

W Enable UTM UPIC "UPICO000" W Initialize Conversation "sampladm"

W Side Information Datei C:\UPIC\UPICFILE

W \* UPIC-Anwendung auf dem Windows-System W LNUPICOOOO UPICTTY

W \* partner RFC1006

W SDsampladm UTMUPICR.HOST789 KDCHELP PORT=1230

#### W TNS-Einträge im tnsxfrm-Format

W Adressformat RFC1006:

W UPICTTY\

W TSEL RFC1006 T'UPICTTY' ; local name RFC1006

W TSEL LANINET A'4711' : local name W

UTMUPICR.HOST789\

W TA RFC1006 HOST789 PORT 1230 T'UTMUPICR'; partner RFC1006

#### W **HOSTS-Datei**

W In der Datei win-dir\HOSTS wird HOST789 auf die Internetadresse abgebildet:

W internetadresse HOST789

win-dir steht dabei für das Installationsverzeichnis von Windows, z.B. W

C:\winnt\system32\drivers\etc.

# 8.3.2 Generierung auf dem Unix-System

# KDCDEF-Generierung für die UTM-Anwendung auf dem Unix-System

X BCAMAPPL UTMUPICR

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

PTERM UPICTTY, PTYPE=UPIC-R, LTERM=UPIC,

BCAMAPPL=UTMUPICR, PRONAM=HOST123

LTERM UPIC, USER=UPICUSER
USER UPICUSER, STATUS=ADMIN

# 9 Anhang

### Der Anhang enthält:

- Unterschiede zur X/Open-Schnittstelle CPI-C
- Zeichensatztabellen
- Zustandstabellen

# 9.1 Unterschiede zur X/Open-Schnittstelle CPI-C

Der Abschnitt beschreibt für CPI-C mit Trägersystem UPIC alle Erweiterungen und Besonderheiten gegenüber der X/Open-Schnittstelle CPI-C.

# Erweiterungen gegenüber CPI-C

Es werden folgende zusätzliche UPIC-spezifische Funktionen angeboten:

Enable\_UTM\_UPIC

Extract Client Context

Extract Communication Protocol

Extract\_Conversation\_Encryption\_Level

Extract\_Cursor\_Offset

Extract Convertion

Extract\_Secondary\_Return\_Code

Extract\_Shutdown\_State

Extract Shutdown Time

Extract\_Transaction\_State

Disable\_UTM\_UPIC

Set\_Allocate\_Timer

Set Client Context

Set Communication Protocol

Set\_Conversation\_Encryption\_Level

Set\_Conversation\_New\_Password

Set\_Convertion

Set\_Function\_Key

Set\_Partner\_Host\_Name

Set\_Partner\_IP\_Adress

```
Set_Partner_Port
Set_Partner_Tsel
Set_Partner_Tsel_Format
Set_Receive_Timer
Specify_Local_Port
Specify_Local_Tsel
Specify_Local_Tsel-Format
Specify Secondary Return Code
```

Die Funktionen *Enable\_UTM\_UPIC* und *Disable\_UTM\_UPIC* regeln das An- und Abmelden von CPI-C-Programmen beim Trägersystem UPIC. Ohne die Verwendung dieser beiden Aufrufe ist eine Anbindung an eine UTM-Anwendung nicht möglich. Genaueres hierzu finden Sie im Abschnitt "CPI-C-Aufrufe bei UPIC" auf Seite 96 und im Kapitel "Konfigurieren" auf Seite 291.

- Bei UPIC werden die Aufrufe *Send\_Mapped\_Data* und *Receive\_Mapped\_Data* verwendet, um Formatnamen zu senden und zu empfangen.
- Automatische Konvertierung der Benutzerdaten per Konfigurierung

Dadurch besteht zusätzlich die Möglichkeit der automatischen Code-Umsetzung von Benutzerdaten zwischen ASCII- und EBCDIC-Code, siehe auch Abschnitt "Code-Konvertierung" auf Seite 68. Zum einen wird dadurch der Aufwand bei der Erstellung einer Anwendung reduziert. Zum anderen wird die Möglichkeit geschaffen, mit einem einzigen CPI-C-Programm sowohl mit einer UTM-Anwendung auf einem Unix-System auf Basis des ASCII-Codes als auch mit einer UTM-Anwendung auf BS2000/OSD auf Basis des EBCDIC-Codes zu kommunizieren (falls die Benutzerdaten keine Binärinformation enthalten, die bei der Codeumsetzung verfälscht würde).

# Besonderheiten der CPI-C-Implementierung

- Der Name für partner\_LU\_name darf höchstens 32 Zeichen lang sein; bei lokaler Anbindung über UPIC-Local (Unix-, Windows-System) sogar nur bis zu 8 Zeichen.
- Der Name für *TP\_name* darf höchstens acht Zeichen lang sein.

# Migration von X/Open CPI-C Version 1 nach X/Open CPI-C Version 2

Die X/Open CPI-C-Spezifikation Version 2 enthält einige Änderungen gegenüber der vorangegangenen CPI-C-Version. Diese Änderungen wirken sich auch auf CPI-C-Programme mit Trägersystem UPIC aus, da sie übernommen wurden.

Folgende Änderungen betreffen CPI-C-Anwendungen in C:

• CPI-C-Version 2 definiert alle Funktionen vom Typ void. Programme, die den Returncode prüfen, müssen den Parameter CM\_RETURN\_CODE abfragen.

 Einige Parameter haben in X/Open CPI-C Version 2 andere Typen als vorher. Einige Compiler könnten Warnings ausgeben, falls bestehende CPI-C-Programme mit dem neuen CPI-C Version 2 Includefile übersetzt werden.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick.

Parameter	Original X/Open CPI-C	X/Open CPI-C Version 2
Conversation ID Parameter	Conversation_ID (char [8])	unsigned char CM_PTR (unsigned char *)
Character pointers	char *	unsigned char CM_PTR (unsigned char *)
Length parameters	int *	CM_INT32 CM_PTR (signed long int *)
Definition of return codes and numeric Parameters	typedef enum	#define

Tabelle 15: Geänderte Parameter bei X/Open Version 2

Bestehende CPI-C-Programme sind objektcode-kompatibel mit openUTM-Client V6.1 einsetzbar. Um bestehende Programme ohne Sourcecode-Änderungen (bedingt durch den Übergang von X/Open Version1 zu X/Open Version2) nutzen zu können, bietet das Trägersystem UPIC folgendes an:

- Die Include-Datei enthält spezielle auf die CPI-C-Schnittstelle von UPIC zugeschnittene #defines.
- Beim Compilieren müssen Sie spezielle Compiler-Optionen (Präprozessor-Symbole) setzen.

Durch die Compiler-Option *UTM\_UPIC\_V11* wird der X/Open-konforme Teil des Include Files abgeschaltet und die alten Definitionen (d.h. ohne die Security-Funktionen *Prepare\_To\_Receive, Set\_Receive\_Timer, Set\_Function\_Key, Send\_Mapped\_Data*, *Receive\_Mapped\_Data* und *Set\_Receive\_Type*) aktiviert. Ohne diese Compiler-Option gilt das Umgekehrte.

*Unix-Systeme:* 

Bei 64-Bit-Systemen darf die Compiler-Option UTM\_UPIC\_V11 nicht gesetzt werden.

*Windows-Systeme:* 

Beim Compilieren von CPI-C-Programmen auf Windows-Systemen müssen Sie die Compiler-Optionen *UTM\_ON\_WIN32* unbedingt setzen. Die Wirkung dieser Option können Sie der Include-Datei *UPIC.H* entnehmen. Sie befindet sich im Verzeichnis *upic-dir\include. upic-dir* ist das Installationsverzeichnis von openUTM-Client mit Trägersystem UPIC.

Χ

W

W

W W

W

**Zeichensätze** Anhang



Achten Sie darauf, dass die Compiler-Option *UTM\_UPIC\_V11* **nicht** zusammem mit der Compiler-Option *UTM\_ON\_WIN32* verwendet werden darf. Werden diese beiden Compiler-Optionen zusammen gesetzt, dann ist das Programm nicht ablauffähig.

 Die Funktionsprototypen werden für ANSI- und für K&R-Compiler angeboten. Das übliche \_\_STDC\_\_ schaltet ANSI ein.

Bestehende CPI-C-Programme, die nach der CPI-C Version 1 codiert wurden, sind objektcode-kompatibel mit openUTM-Client V6.1. Diese Kompatibilität wird für zukünftige Versionen nicht mehr gewährleistet.

# 9.2 Zeichensätze

An der Schnittstelle CPI-C darf der Inhalt der Variable *sym\_dest\_name* nur aus Zeichen eines vorgegebenen Zeichenvorrats bestehen.

Im folgenden werden die Zeichensätze und ihre Zuordnung zu den Variablen beschrieben.

Variable	Zeichensatz
sym_dest_name	Set 1

Anhang **Zeichensätze** 

Zeichen	Zeiche	ensatz
	Set 1	Set 2
		Х
<		X
(		X
+		X
&		X
*		X
)		X
;		X
-		X
/		X
,		X
%		X
-		X
> ?		X
?		X
:		X
I		X
=		X
п		X
a-z	X	X
A-Z	X	X
0-9	X	X

Tabelle 16: Zeichensätze

**Zeichensätze** Anhang

# T.61-Zeichensatz

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	 F
0			SP	0	@	Р		р			
1			!	1	Α	Q	а	q			
2			=	2	В	R	b	r			
3			#	3	С	S	С	S			
4			α	4	D	Т	d	t			
5			%	5	Е	U	е	u			
6			&	6	F	V	f	٧			
7			,	7	G	W	g	W			
8	BS		(	8	Н	Х	h	х			
9		SS2	)	9	ı	Υ	i	у			
Α	LF	SUB	*	:	J	Z	j	Z			
В		ESC	+	;	K	[	k		PLD	CSI	
С	FF		,	<	L		I	- 1	PLU		
D	CR	SS3	-	=	М	]	m				
Е	LS1			^	N		n				
F	LS0		/	?	0	-	0				

Tabelle 17: Codetabelle T.61 gemäß CCITT Recommodation

# Bedeutung der Abkürzungen:

BS=	BACKSPACE	SUB=	SUBSTITUTE CHARACTER
LF=	LINE FEED	ESC=	ESCAPE
FF=	FORM FEED	SS3=	SINGLE-SHIFT THREE
CR=	CARRIAGE RETURN	SP=	SPACE
LS1=	LOCKING SHIFT ONE	PLD=	PARTIAL LINE DOWN
LS0=	LOCKING SHIFT ZERO	PLU=	PARTIAL LINE UP
SS2=	SINGLE-SHIFT TWO	CSI=	CONTROL SEQUENCE INTRODUCER

Tabelle 18: Abkürzungen für Sonderzeichen

Anhang **Zustandstabelle** 

# 9.3 Zustandstabelle

Die folgende Tabelle gibt für die einzelnen Aufrufe (abhängig von deren Ergebnis) den Folgezustand des Programms an, falls es vorher in einem bestimmten Zustand war. Die Bedeutung der in der Tabelle verwendeten Abkürzungen werden im Anschluss erklärt.

Aufruf	Ergebnis	Folgezustand, falls vorher im Zustand					
		Start	Reset	Init.	Send	Receive	
Initialize_Conversation	ok	psc	Init.	psc	psc	psc	
Initialize_Conversation	рс	psc	-	psc	psc	psc	
Initialize_Conversation	ps	psc	-	psc	psc	psc	
Allocate	ok	psc	psc	Send	psc	psc	
Allocate	ae	psc	psc	Reset	psc	psc	
Allocate	рс	psc	psc	-	psc	psc	
Allocate	pe	psc	psc	-	psc	psc	
Allocate	ps	psc	psc	-	psc	psc	
Deallocate	ok	psc	psc	Reset	Reset	Reset	
Deallocate	рс	psc	psc	-	-	-	
Deallocate	ps	psc	psc	-	-	-	
Deferred_Deallocate	-	-	-	-	-	-	
Extract_Client_Context	ok	psc	-	-	-	-	
Extract_Client_Context	рс	psc	-	-	-	-	
Extract_Client_Context	ps	psc	-	-	-	-	
Extract_Communication_Protocol	ok	psc	psc	-	psc	psc	
Extract_Communication_Protocol	рс	psc	psc	-	psc	psc	
Extract_Communication_Protocol	ps	psc	psc	-	psc	psc	
Extract_Conversation_Encryption_Level	ok	psc	psc	-	-	-	
Extract_Conversation_Encryption_Level	рс	psc	psc	-	-	-	
Extract_Conversation_Encryption_Level	ps	psc	psc	-	-	-	
Extract_Conversation_State	ok	psc	psc	-	-	-	
Extract_Conversation_State	рс	psc	psc	-	-	-	
Extract_Conversation_State	ps	psc	psc	-	-	-	
Extract_Convertion	ok	psc	psc	-	psc	psc	
Extract_Convertion	рс	psc	psc	-	psc	psc	
Extract_Convertion	ps	psc	psc	-	psc	psc	

Tabelle 19: Zustandstabelle für CPI-C-Aufrufe

**Zustandstabelle** Anhang

Aufruf	Ergebnis	Folge	zustand	, falls ve	orher im Z	ustand
		Start	Reset	Init.	Send	Receive
Extract_Cursor_Offset	ok	psc	-*	-	-	-
Extract_Cursor_Offset	рс	psc	-	-	-	-
Extract_Cursor_Offset	ps	psc	-	1	-	-
Extract_Partner_LU_Name	ok	-	-	-	-	-
Extract_Partner_LU_Name	рс	-	-	-	-	-
Extract_Partner_LU_Name	ps	-	-	1	-	-
Extract_Secondary_Information	ok	-	-	-	-	-
Extract_Secondary_Information	рс	-	-	-	-	-
Extract_Secondary_Information	ps	-	-	-	-	-
Extract_Secondary_Return_Code	ok	psc	psc	1	-	-
Extract_Secondary_Return_Code	nr	psc	psc		-	-
Extract_Secondary_Return_Code	рс	psc	psc	1	-	-
Extract_Secondary_Return_Code	ps	psc	psc		-	-
Extract_Shutdown_State	ok	psc	_1	psc	-	-
Extract_Shutdown_State	рс	psc	_1	psc	-	-
Extract_Shutdown_State	ps	psc	_1	psc	-	-
Extract_Shutdown_Time	ok	psc	_1	psc	-	-
Extract_Shutdown_Time	рс	psc	_1	psc	-	-
Extract_Shutdown_Time	ps	psc	_1	psc	-	-
Extract_Transaction_State	ok	psc	_1	psc	-	-
Extract_Transaction_State	рс	psc	_1	psc	-	-
Extract_Transaction_State	ps	psc	_1	psc	-	-
Prepare_To_Receive	ok	psc	psc	psc	Receive	-
Prepare_To_Receive	da	psc	psc	psc	Reset	psc
Prepare_To_Receive	рс	psc	psc	psc	-	psc
Prepare_To_Receive	rf	psc	psc	psc	Reset	psc
Receive / Receive_Mapped_Data	ok{dr,no}	psc	psc	psc	Receive	-
Receive / Receive_Mapped_Data	ok{nd,se}	psc	psc	psc	-	Send
Receive / Receive_Mapped_Data	ok{dr,se}	psc	psc	psc	-	Send
Receive / Receive_Mapped_Data	ae	psc	psc	psc	Reset	Reset
Receive / Receive_Mapped_Data	da	psc	psc	psc	Reset	Reset

Tabelle 19: Zustandstabelle für CPI-C-Aufrufe

Aufruf	Ergebnis	Folge	zustand	ustand, falls vorher im Zustand			
		Start	Reset	Init.	Send	Receive	
Receive / Receive_Mapped_Data	dn	psc	psc	psc	Reset	Reset	
Receive / Receive_Mapped_Data	rf	psc	psc	psc	Reset	Reset	
Receive / Receive_Mapped_Data	oi,un	psc	psc	psc	Receive	-	
Receive / Receive_Mapped_Data	рс	psc	psc	psc	-	-	
Receive / Receive_Mapped_Data	ps	psc	psc	psc	-	-	
Send_Data / Send_Mapped_Data	ok	psc	psc	psc	-	psc	
Send_Data / Send_Mapped_Data	ae	psc	psc	psc	Reset	psc	
Send_Data / Send_Mapped_Data	da	psc	psc	psc	Reset	psc	
Send_Data / Send_Mapped_Data	рс	psc	psc	psc	-	psc	
Send_Data / Send_Mapped_Data	rf	psc	psc	psc	Reset	psc	
Set_Allocate_Timer	ok	psc	psc	-	psc	psc	
Set_Allocate_Timer	рс	psc	psc	-	psc	psc	
Set_Allocate_Timer	ps	psc	psc	-	psc	psc	
Set_Client_Context	ok	psc	psc	psc	-	psc	
Set_Client_Context	рс	psc	psc	psc	-	psc	
Set_Client_Context	ps	psc	psc	psc	-	psc	
Set_Communication_Protocol	ok	psc	psc	-	psc	psc	
Set_Communication_Protocol	рс	psc	psc	-	psc	psc	
Set_Communication_Protocol	ps	psc	psc	-	psc	psc	
Set_Conversation_Encryption_Level	ok	psc	psc	-	psc	psc	
Set_Conversation_Encryption_Level	рс	psc	psc	-	psc	psc	
Set_Conversation_Encryption_Level	ps	psc	psc	-	psc	psc	
Set_Convertion	ok	psc	psc	-	psc	psc	
Set_Convertion	рс	psc	psc	-	psc	psc	
Set_Convertion	ps	psc	psc	-	psc	psc	
Set_Conversation_Security_Type	ok	psc	psc	-	psc	psc	
Set_Conversation_Security_Type	рс	psc	psc	-	psc	psc	
Set_Conversation_Security_Type	pn	psc	psc	-	psc	psc	
Set_Conversation_Security_New_Pass word	ok	psc	psc	-	psc	psc	
Set_Conversation_Security_New_Pass word	рс	psc	psc	-	psc	psc	

Tabelle 19: Zustandstabelle für CPI-C-Aufrufe

**Zustandstabelle** Anhang

Aufruf	Ergebnis	Folgezustand, falls vorher im Zustand				
		Start	Reset	Init.	Send	Receive
Set_Conversation_Security_Password	ok	psc	psc	-	psc	psc
Set_Conversation_Security_Password	рс	psc	psc	-	psc	psc
Set_Conversation_Security_User_ID	ok	psc	psc	-	psc	psc
Set_Conversation_Security_User_ID	рс	psc	psc	-	psc	psc
Set_Deallocate_Type	ok	psc	psc	-	-	-
Set_Deallocate_Type	рс	psc	psc	-	-	-
Set_Deallocate_Type	ps	psc	psc	-	-	-
Set_Function_Key	ok	psc	psc	psc	-	-
Set_Function_Key	рс	psc	psc	psc	-	-
Set_Function_Key	ps	psc	psc	psc	-	-
Set_Receive_Timer	ok	psc	psc	psc	-	-
Set_Receive_Timer	рс	psc	psc	psc	-	-
Set_Receive_Timer	ps	psc	psc	psc	-	-
Set_Receive_Type	ok	-	-	-	-	-
Set_Receive_Type	рс	-	-	-	-	-
Set_Partner_Host_Name	ok	psc	psc	-	psc	psc
Set_Partner_Host_Name	рс	psc	psc	-	psc	psc
Set_Partner_Host_Name	ps	psc	psc	-	psc	psc
Set_Partner_IP_Address	ok	psc	psc	-	psc	psc
Set_Partner_IP_Address	рс	psc	psc	-	psc	psc
Set_Partner_IP_Address	ps	psc	psc	-	psc	psc
Set_Partner_LU_Name	ok	psc	psc	-	psc	psc
Set_Partner_LU_Name	рс	psc	psc	-	psc	psc
Set_Partner_LU_Name	ps	psc	psc	-	psc	psc
Set_Partner_Port	ok	psc	psc	-	psc	psc
Set_Partner_Port	рс	psc	psc	-	psc	psc
Set_Partner_Port	ps	psc	psc	-	psc	psc
Set_Partner_Tsel	ok	psc	psc	-	psc	psc
Set_Partner_Tsel	рс	psc	psc	-	psc	psc
Set_Partner_Tsel	ps	psc	psc	-	psc	psc
Set_Partner_Tsel_Format	ok	psc	psc	-	psc	psc

Tabelle 19: Zustandstabelle für CPI-C-Aufrufe

Anhang **Zustandstabelle** 

Aufruf	Ergebnis	Folgezustand, falls vorher im Zustand				
		Start	Reset	Init.	Send	Receive
Set_Partner_Tsel_Format	рс	psc	psc	1	psc	psc
Set_Partner_Tsel_Format	ps	psc	psc	•	psc	psc
Set_Sync_Level	ok	psc	-	psc	psc	psc
Set_Sync_Level	рс	psc	-	psc	psc	psc
Set_Sync_Level	ps	psc	-	psc	psc	psc
Set_TP_Name	ok	psc	psc		psc	psc
Set_TP_Name	рс	psc	psc	-	psc	psc
Specify_Local_Port	ok	psc	-	psc	psc	psc
Specify_Local_Port	рс	psc	-	psc	psc	psc
Specify_Local_Port	ps	psc	-	psc	psc	psc
Specify_Local_Tsel	ok	psc	-	psc	psc	psc
Specify_Local_Tsel	рс	psc	-	psc	psc	psc
Specify_Local_Tsel	ps	psc	-	psc	psc	psc
Specify_Local_Tsel_Format	ok	psc	-	psc	psc	psc
Specify_Local_Tsel_Format	рс	psc	-	psc	psc	psc
Specify_Local_Tsel_Format	ps	psc	-	psc	psc	psc
Specify_Secondary_Return_Code	ok	psc	-	-	-	-
Specify_Secondary_Return_Code	рс	psc	-	-	-	-
Specify_Secondary_Return_Code	ps	psc	-	-	-	-
Enable_UTM_UPIC	ok	Reset	psc	psc	psc	psc
Enable_UTM_UPIC	рс	-	psc	psc	psc	psc
Enable_UTM_UPIC	ps	-	psc	psc	psc	psc
Disable_UTM_UPIC	ok	psc	Start	Start	Start	Start
Disable_UTM_UPIC	рс	psc	-	-	-	-
Disable_UTM_UPIC	ps	psc	-	-	-	-

Tabelle 19: Zustandstabelle für CPI-C-Aufrufe

 $<sup>^{\</sup>star} \;\; \text{Nur unmittelbar nach einem } \textit{Receive-/Receive\_Mapped\_Data-} \\ \text{Aufruf erlaubt}$ 

**Zustandstabelle** Anhang

## Abkürzungen für die Zustandstabelle

Ergebnis	Returncodes
ae	CM_ALLOCATE_FAILURE_RETRY
	CM_ALLOCATE_FAILURE_NO_RETRY
	CM_SECURITY_NOT_VALID CM_SECURITY_NOT_SUPPORTED
	CM_TPN_NOT_RECOGNIZED
	CM_TP_NOT_AVAILABLE_NO_RETRY
	CM_TP_NOT_AVAILABLE_RETRY
da	CM_DEALLOCATED_ABEND
dn	CM_DEALLOCATED_NORMAL
oi	CM_OPERATION_INCOMPLETE
ok	CM_OK
ре	CM_PARAMETER_ERROR
рс	CM_PROGRAM_PARAMETER_CHECK
pn	CM_PARAM_VALUE_NOT_SUPPORTED
ps	CM_PRODUCT_SPECIFIC_ERROR
rf	CM_RESOURCE_FAILURE_RETRY
	CM_RESOURCE_FAILURE_NO_RETRY
nr	CM_NO_SECONDARY_RETURN_CODE
un	CM_OPERATION_UNSUCCESSFUL

Tabelle 20: Abkürzungen für die Zustandstabelle (1)

Ergebnis	data_received and status_received:
dr	CM_COMPLETE_DATA_RECEIVED CM_INCOMPLETE_DATA_RECEIVED
nd	CM_NO_DATA_RECEIVED
no	CM_NO_STATUS_RECEIVED
se	CM_SEND_RECEIVED

Tabelle 21: Abkürzungen für die Zustandstabelle (2)

Folgezustand	Bedeutung
-	keine Zustandsänderung
psc	Fehler CM_PROGRAM_STATE_CHECK

Tabelle 22: Abkürzungen für die Zustandstabelle (3)

Anhang **Zustandstabelle** 

Der Returncode CM\_CALL\_NOT\_SUPPORTED ist in der Zustandstabelle nicht enthalten. Er wird zurückgegeben, wenn die UPIC-Bibliothek den Aufruf zwar bereitstellt, die Funktion aber im speziellen Fall nicht unterstützt wird. Es findet keine Zustandsänderung statt.

**Zustandstabelle** Anhang

# **Fachwörter**

Fachwörter, die an anderer Stelle erklärt werden, sind mit *kursiver* Schrift ausgezeichnet.

### **Ablaufinvariantes Programm**

reentrant program

siehe reentrant-fähiges Programm.

### **Abnormale Beendigung einer UTM-Anwendung**

abnormal termination of a UTM application

Beendigung einer *UTM-Anwendung*, bei der die *KDCFILE* nicht mehr aktualisiert wird. Eine abnormale Beendigung wird ausgelöst durch einen schwerwiegenden Fehler, z.B. Rechnerausfall, Fehler in der Systemsoftware. Wird die Anwendung erneut gestartet, führt openUTM einen *Warmstart* durch.

## abstrakte Syntax (OSI)

abstract syntax

Eine abstrakte Syntax ist die Menge der formal beschriebenen Datentypen, die zwischen Anwendungen über *OSI TP* ausgetauscht werden sollen. Eine abstrakte Syntax ist unabhängig von der eingesetzten Hardware und der jeweiligen Programmiersprache.

#### Access-List

access list

Eine Access-List definiert die Berechtigung für den Zugriff auf einen bestimmten Service, auf eine bestimmte TAC-Queue oder auf eine bestimmte USER-Queue. Eine Access-List ist als Keyset definiert und enthält einen oder mehrere Keycodes, die jeweils eine Rolle in der Anwendung repräsentieren. Benutzer, LTERMs oder (OSI-)LPAPs dürfen nur dann auf den Service oder die TAC-Queue/USER-Queue zugreifen, wenn ihnen die entsprechenden Rollen zugeteilt wurden, d.h. wenn ihr Keyset und die Access-List mindestens einen gemeinsamen Keycode enthalten.

## **Access Point (OSI)**

siehe Dienstzugriffspunkt.

### **ACID-Eigenschaften**

**ACID** properties

Abkürzende Bezeichnung für die grundlegenden Eigenschaften von *Transaktionen*: Atomicity, Consistency, Isolation und Durability.

#### Administration

administration

Verwaltung und Steuerung einer *UTM-Anwendung* durch einen *Administrator* oder ein *Administrationsprogramm*.

#### Administrations-Journal

administration journal

siehe Cluster-Administrations-Journal.

#### Administrationskommando

administration command

Kommandos, mit denen der *Administrator* einer *UTM-Anwendung* Administrationsfunktionen für diese Anwendung durchführt. Die Administrationskommandos sind als *Transaktionscodes* realisiert.

### Administrationsprogramm

administration program

*Teilprogramm*, das Aufrufe der *Programmschnittstelle für die Administration* enthält. Dies kann das Standard-Administrationsprogramm *KDCADM* sein, das mit openUTM ausgeliefert wird, oder ein vom Anwender selbst erstelltes Programm.

#### Administrator

administrator

Benutzer mit Administrationsberechtigung.

#### **AES**

AES (Advanced Encryption Standard) ist der aktuelle symmetrische Verschlüsselungsstandard, festgelegt vom NIST (National Institute of Standards and Technology), basierend auf dem an der Universität Leuven (B) entwickelten Rijndael-Algorithmus. Wird das AES-Verfahren verwendet, dann erzeugt der UPIC-Client für jede Sitzung einen AES-Schlüssel.

## **Akzeptor (CPI-C)**

acceptor

Die Kommunikationspartner einer *Conversation* werden *Initiator* und Akzeptor genannt. Der Akzeptor nimmt die vom Initiator eingeleitete Conversation mit Accept\_Conversation entgegen.

## **Anmelde-Vorgang (KDCS)**

sign-on service

Spezieller *Dialog-Vorgang*, bei dem die Anmeldung eines Benutzers an eine UTM-Anwendung durch *Teilprogramme* gesteuert wird.

### **Anschlussprogramm**

linkage program

siehe KDCROOT.

## Anwendungsinformation

application information

Sie stellt die Gesamtmenge der von der *UTM-Anwendung* benutzten Daten dar. Dabei handelt es sich um Speicherbereiche und Nachrichten der UTM-Anwendung, einschließlich der aktuell auf dem Bildschirm angezeigten Daten. Arbeitet die UTM-Anwendung koordiniert mit einem Datenbanksystem, so gehören die in der Datenbank gespeicherten Daten ebenfalls zur Anwendungsinformation.

## Anwendungsprogramm

application program

Ein Anwendungsprogramm bildet den Hauptbestandteil einer *UTM-Anwendung*. Es besteht aus der Main Routine *KDCROOT* und den *Teilprogrammen*. Es bearbeitet alle Aufträge, die an eine *UTM-Anwendung* gerichtet werden.

## **Anwendungs-Warmstart**

application warm start

siehe Warmstart.

## **Apache Axis**

Apache Axis (Apache eXtensible Interaction System) ist eine SOAP-Engine zur Konstruktion von darauf basierenden Web Services und Client-Anwendungen. Es existiert eine Implementierung in C++ und Java.

## **Apache Tomcat**

Apache Tomcat stellt eine Umgebung zur Ausführung von Java-Code auf Web-Servern bereit, die im Rahmen des Jakarta-Projekts der Apache Software Foundation entwickelt wird. Es handelt sich um einen in Java geschriebenen Servlet-Container, der mithilfe des JSP-Compilers Jasper auch JavaServer Pages in Servlets übersetzen und ausführen kann. Dazu kommt ein kompletter HTTP-Server.

### **Application Context (OSI)**

application context

Der Application Context ist die Menge der Regeln, die für die Kommunikation zwischen zwei Anwendungen gelten sollen. Dazu gehören z.B. die abstrakten Syntaxen und die zugeordneten *Transfer-Syntaxen*.

## **Application Entity (OSI)**

application entity

Eine Application Entity (AE) repräsentiert alle für die Kommunikation relevanten Aspekte einer realen Anwendung. Eine Application Entity wird durch einen global (d.h. weltweit) eindeutigen Namen identifiziert, den *Application Entity Title* (AET). Jede Application Entity repräsentiert genau einen *Application Process*. Ein Application Process kann mehrere Application Entities umfassen.

## **Application Entity Title (OSI)**

application entity title

Ein Application Entity Title ist ein global (d.h. weltweit) eindeutiger Name für eine *Application Entity*. Er setzt sich zusammen aus dem *Application Process Title* des jeweiligen *Application Process* und dem *Application Entity Qualifier*.

## **Application Entity Qualifier (OSI)**

application entity qualifier

Bestandteil des *Application Entity Titles*. Der Application Entity Qualifier identifiziert einen *Dienstzugriffspunkt* innerhalb der Anwendung. Ein Application Entity Qualifier kann unterschiedlich aufgebaut sein. openUTM unterstützt den Typ "Zahl".

## Application Process (OSI)

application process

Der Application Process repräsentiert im *OSI-Referenzmodell* eine Anwendung. Er wird durch den *Application Process Title* global (d.h. weltweit) eindeutig identifiziert.

## **Application Process Title (OSI)**

application process title

Gemäß der OSI-Norm dient der Application Process Title (APT) zur global (d.h. weltweit) eindeutigen Identifizierung von Anwendungen. Er kann unterschiedlich aufgebaut sein. openUTM unterstützt den Typ *Object Identifier*.

# Application Service Element (OSI)

application service element

Ein Application Service Element (ASE) repräsentiert eine Funktionsgruppe der Anwendungsschicht (Schicht 7) des *OSI-Referenzmodells*.

### Association (OSI)

association

Eine Association ist eine Kommunikationsbeziehung zwischen zwei *Application Entities*. Dem Begriff Association entspricht der *LU6.1-*Begriff *Session*.

## **Asynchron-Auftrag**

queued job

Auftrag, der vom Auftraggeber zeitlich entkoppelt durchgeführt wird. Zur Bearbeitung von Asynchron-Aufträgen sind in openUTM Message Queuing Funktionen integriert, vgl. UTM-gesteuerte Queue und Service-gesteuerte Queue. Ein Asynchron-Auftrag wird durch die Asynchron-Nachricht, den Empfänger und ggf. den gewünschten Ausführungszeitpunkt beschrieben.

Ist der Empfänger ein Terminal, ein Drucker oder eine Transportsystem-Anwendung, so ist der Asynchron-Auftrag ein *Ausgabe-Auftrag*; ist der Empfänger ein Asynchron-Vorgang derselben oder einer fernen Anwendung, so handelt es sich um einen *Hintergrund-Auftrag*.

Asynchron-Aufträge können *zeitgesteuerte Aufträge* sein oder auch in einen *Auftrags-Komplex* integriert sein.

## **Asynchron-Conversation**

asynchronous conversation

CPI-C-Conversation, bei der nur der *Initiator* senden darf. Für den *Akzeptor* muss in der *UTM-Anwendung* ein asynchroner Transaktionscode generiert sein.

## **Asynchron-Nachricht**

queued message

Asynchron-Nachrichten sind Nachrichten, die an eine *Message Queue* gerichtet sind. Sie werden von der lokalen *UTM-Anwendung* zunächst zwischengespeichert und dann unabhängig vom Auftraggeber weiter verarbeitet. Je nach Empfänger unterscheidet man folgende Typen von Asynchron-Nachrichten:

- Bei Asynchron-Nachrichten an eine *UTM-gesteuerte Queue* wird die Weiterverarbeitung komplett durch openUTM gesteuert. Zu diesem Typ gehören Nachrichten, die einen lokalen oder fernen *Asynchron-Vorgang* starten (vgl. auch *Hintergrund-Auftrag*) und Nachrichten, die zur Ausgabe an ein Terminal, einen Drucker oder eine Transportsystem-Anwendung geschickt werden (vgl. auch *Ausgabe-Auftrag*).
- Bei Asynchron-Nachrichten an eine Service-gesteuerte Queue wird die Weiterverarbeitung durch einen Service der Anwendung gesteuert. Zu diesem Typ gehören Nachrichten an eine TAC-Queue, Nachrichten an eine USER-Queue und Nachrichten an eine Temporäre Queue. Die User-Queue und die Temporäre Queue müssen dabei zur lokalen Anwendung gehören, die TAC-Queue kann sowohl in der lokalen als auch in einer fernen Anwendung liegen.

### **Asynchron-Programm**

asynchronous program

Teilprogramm, das von einem Hintergrund-Auftrag gestartet wird.

## Asynchron-Vorgang (KDCS)

asynchronous service

*Vorgang*, der einen *Hintergrund-Auftrag* bearbeitet. Die Verarbeitung erfolgt entkoppelt vom Auftraggeber. Ein Asynchron-Vorgang kann aus einem oder mehreren Teilprogrammen/Transaktionen bestehen. Er wird über einen asynchronen *Transaktionscode* gestartet.

### **Auftrag**

job

Anforderung eines *Services*, der von einer *UTM-Anwendung* zur Verfügung gestellt wird, durch Angabe eines Transaktionscodes. Siehe auch: *Ausgabe-Auftrag*, *Dialog-Auftrag*, *Hintergrund-Auftrag*, *Auftrags-Komplex*.

## **Auftraggeber-Vorgang**

job-submitting service

Ein Auftraggeber-Vorgang ist ein *Vorgang*, der zur Bearbeitung eines Auftrags einen Service von einer anderen Server-Anwendung (*Auftragnehmer-Vorgang*) anfordert.

## **Auftragnehmer-Vorgang**

job-receiving service

Ein Auftragnehmer-Vorgang ist ein *Vorgang*, der von einem *Auftraggeber-Vorgang* einer anderen Server-Anwendung gestartet wird.

## **Auftrags-Komplex**

job complex

Auftrags-Komplexe dienen dazu, *Asynchron-Aufträgen Quittungsaufträge* zuzuordnen. Ein Asynchron-Auftrag innerhalb eines Auftrags-Komplexes wird *Basis-Auftrag* genannt.

## Ausgabe-Auftrag

queued output job

Ausgabeaufträge sind *Asynchron-Aufträge*, die die Aufgabe haben, eine Nachricht, z.B. ein Dokument, an einen Drucker ein Terminal oder eine Transportsystem-Anwendung auszugeben.

Ausgabeaufträge werden ausschließlich von UTM-Systemfunktionen bearbeitet, d.h. für die Bearbeitung müssen keine Teilprogramme erstellt werden.

## **Authentisierung**

authentication

siehe Zugangskontrolle.

### **Autorisierung**

authorization

siehe Zugriffskontrolle.

#### **Axis**

siehe Apache Axis.

### **Basis-Auftrag**

basic job

Asynchron-Auftrag in einem Auftrags-Komplex.

#### **Basisformat**

basic format

Format, in das der Terminal-Benutzer alle Angaben eintragen kann, die notwendig sind, um einen Vorgang zu starten.

### Benutzerausgang

user exit

Begriff ersetzt durch Event-Exit.

## Benutzerkennung

user ID

Bezeichner für einen Benutzer, der in der Konfiguration der UTM-Anwendung festgelegt ist (optional mit Passwort zur Zugangskontrolle) und dem spezielle Zugriffsrechte (Zugriffskontrolle) zugeordnet sind. Ein Terminal-Benutzer muss bei der Anmeldung an die UTM-Anwendung diesen Bezeichner (und ggf. das zugeordnete Passwort) angeben.

Für andere Clients ist die Angabe der Benutzerkennung optional, siehe auch *Verbindungs-Benutzerkennung*.

UTM-Anwendungen können auch ohne Benutzerkennungen generiert werden.

#### Benutzer-Protokolldatei

user log file

Datei oder Dateigeneration, in die der Benutzer mit dem KDCS-Aufruf LPUT Sätze variabler Länge schreibt. Jedem Satz werden die Daten aus dem KB-Kopf des *KDCS-Kommunikationsbereichs* vorangestellt. Die Benutzerprotokolldatei unterliegt der Transaktionssicherung von openUTM.

### Berechtigungsprüfung

sign-on check

siehe Zugangskontrolle.

## Beweissicherung (BS2000/OSD)

audit

Im Betrieb einer *UTM-Anwendung* werden zur Beweissicherung sicherheitsrelevante UTM-Ereignisse von *SAT* protokolliert.

#### Bildschirm-Wiederanlauf

screen restart

Wird ein *Dialog-Vorgang* unterbrochen, gibt openUTM beim *Vorgangswiederanlauf* die *Dialog-Nachricht* der letzten abgeschlossenen *Transaktion* erneut auf dem Bildschirm aus, sofern die letzte Transaktion eine Nachricht auf den Bildschirm ausgegeben hat.

## **Browsen von Asynchron-Nachrichten**

browsing asynchronous messages

Ein *Vorgang* liest nacheinander die *Asynchron-Nachrichten*, die sich in einer *Service-gesteuerten Queue* befinden. Die Nachrichten werden während des Lesens nicht gesperrt und verbleiben nach dem Lesen in der Queue. Dadurch ist gleichzeitiges Lesen durch unterschiedliche Vorgänge möglich.

## Bypass-Betrieb (BS2000/OSD)

bypass mode

Betriebsart eines Druckers, der lokal an ein Terminal angeschlossen ist. Im Bypass-Betrieb wird eine an den Drucker gerichtete *Asynchron-Nachricht* an das Terminal gesendet und von diesem auf den Drucker umgeleitet, ohne auf dem Bildschirm angezeigt zu werden.

## Cache-Speicher

cache

Pufferbereich zur Zwischenspeicherung von Anwenderdaten für alle Prozesse einer *UTM-Anwendung*. Der Cache-Speicher dient zur Optimierung der Zugriffe auf den *Pagepool* und für UTM-Cluster-Anwendungen zusätzlich auf den *Cluster-Pagepool*.

## CCS-Name (BS2000/OSD)

CCS name

siehe Coded-Character-Set-Name.

#### Client

client

Clients einer UTM-Anwendung können sein:

- Terminals
- UPIC-Client-Programme
- Transportsystem-Anwendungen (z.B. DCAM-, PDN-, CMX-, Socket-Anwendungen oder UTM-Anwendungen, die als *Transportsystem-Anwendung* generiert sind)

Clients werden über LTERM-Partner an die UTM-Anwendung angeschlossen. openUTM-Clients mit Trägersystem OpenCPIC werden wie *OSI TP-Partner* behandelt

#### Client-Seite einer Conversation

client side of a conversation

Begriff ersetzt durch Initiator.

#### Cluster

Eine Anzahl von Rechnern, die über ein schnelles Netzwerk verbunden sind und die von außen in vielen Fällen als ein Rechner gesehen werden können. Das Ziel des "Clustering" ist meist die Erhöhung der Rechenkapazität oder der Verfügbarkeit gegenüber einem einzelnen Rechner.

### **Cluster-Administrations-Journal**

cluster administration journal

Die Administrations-Journal-Dateien dienen dazu, administrative Aktionen, die in einer UTM-Cluster-Anwendung Cluster-weit auf alle Knoten-Anwendungen wirken sollen, an die anderen Knoten-Anwendungen weiterzugeben.

#### Cluster-GSSB-Datei

cluster GSSB file

Datei zur Verwaltung von GSSBs in einer *UTM-Cluster-Anwendung*. Die Cluster-GSSB-Datei wird mit dem UTM-Generierungstool *KDCDEF* erstellt.

## **Cluster-Konfigurationsdatei**

cluster configuration file

Datei, die die zentralen Konfigurationsdaten einer *UTM-Cluster-Anwendung* enthält. Die Cluster-Konfigurationsdatei wird mit dem UTM-Generierungstool *KDCDEF* erstellt

#### Cluster-Lock-Datei

cluster lock file

Datei einer *UTM-Cluster-Anwendung*, die dazu dient, Knoten-übergreifende Sperren auf Anwenderdatenbereiche zu verwalten.

### **Cluster-Pagepool**

cluster pagepool

Der Cluster-Pagepool besteht aus einer Verwaltungsdatei und bis zu 10 Dateien, in denen die Cluster-weit verfügbaren Anwenderdaten (Vorgangsdaten inklusive LSSB, GSSB und ULS) einer *UTM-Cluster-Anwendung* gespeichert werden. Der Cluster-Pagepool wird mit dem UTM-Generierungstool *KDCDEF* erstellt.

### Cluster-Startserialisierungs-Datei

cluster start serialization file

Lock-Datei, mit der die Starts einzelner Knoten-Anwendungen serialisiert werden (nur bei Unix- und Windows-Systemen).

#### Cluster-ULS-Datei

cluster ULS file

Datei zur Verwaltung von ULS-Bereichen einer *UTM-Cluster-Anwendung*. Die Cluster-ULS-Datei wird mit dem UTM-Generierungstool *KDCDEF* erstellt.

#### Cluster-User-Datei

cluster user file

Datei, die die Verwaltungsdaten der Benutzer einer *UTM-Cluster-Anwendung* enthält. Die Cluster-User-Datei wird mit dem UTM-Generierungstool *KDCDEF* erstellt.

## Coded-Character-Set-Name (BS2000/OSD)

coded character set name

Bei Verwendung des Produkts *XHCS* (e**X**tended **H**ost **C**ode **S**upport) wird jeder verwendete Zeichensatz durch einen Coded-Character-Set-Namen (abgekürzt: "CCS-Name" oder "CCSN") eindeutig identifiziert.

## **Communication Resource Manager**

communication resource manager

Communication Resource Manager (CRMs) kontrollieren in verteilten Systemen die Kommunikation zwischen den Anwendungsprogrammen. openUTM stellt CRMs für den internationalen Standard OSI TP, für den Industrie-Standard LU6.1 und für das openUTM-eigene Protokoll UPIC zur Verfügung.

#### Contention Loser

contention loser

Jede Verbindung zwischen zwei Partnern wird von einem der Partner verwaltet. Der Partner, der die Verbindung verwaltet, heißt *Contention Winner*. Der andere Partner ist der Contention Loser.

#### **Contention Winner**

contention winner

Der Contention Winner einer Verbindung übernimmt die Verwaltung der Verbindung. Aufträge können sowohl vom Contention Winner als auch vom *Contention Loser* gestartet werden. Im Konfliktfall, wenn beide Kommunikationspartner gleichzeitig einen Auftrag starten wollen, wird die Verbindung vom Auftrag des Contention Winner belegt.

#### Conversation

conversation

Bei CPI-C nennt man die Kommunikation zwischen zwei CPI-C-Anwendungsprogrammen Conversation. Die Kommunikationspartner einer Conversation werden *Initiator* und *Akzeptor* genannt.

#### Conversation-ID

conversation ID

Jeder *Conversation* wird von CPI-C lokal eine Conversation-ID zugeordnet, d.h. *Initiator* und *Akzeptor* haben jeweils eine eigene Conversation-ID. Mit der Conversation-ID wird jeder CPI-C-Aufruf innerhalb eines Programms eindeutig einer Conversation zugeordnet.

#### CPI-C

CPI-C (Common Programming Interface for Communication) ist eine von X/Open und dem CIW (**C**PI-C **I**mplementor's **W**orkshop) normierte Programmschnittstelle für die Programm-Programm-Kommunikation in offenen Netzen. Das in openUTM implementierte CPI-C genügt der CPI-C V2.0 CAE Specification von X/Open. Die Schnittstelle steht in COBOL und C zur Verfügung. CPI-C in openUTM kann über die Protokolle OSI TP, LU6.1, UPIC und mit openUTM-LU6.2 kommunizieren.

## **Cross Coupled System / XCS**

Verbund von BS2000-Rechnern mit *Highly Integrated System Complex* Multiple System Control Facility (HIPLEX® MSCF).

#### **Dead Letter Queue**

dead letter queue

Die Dead Letter Queue ist eine TAC-Queue mit dem festen Namen KDCDLETQ. Sie steht immer zur Verfügung, um Asynchron-Nachrichten an Transaktionscodes oder TAC-Queues zu sichern, die nicht verarbeitet werden konnten. Die Sicherung von Asynchron-Nachrichten in der Dead Letter Queue kann durch den Parameter DEAD-LETTER-Q der TAC-Anweisung für jedes Nachrichtenziel einzeln ein- und ausgeschaltet werden.

#### **DES**

DES (Data Encryption Standard) ist eine internationale Norm zur Verschlüsselung von Daten. Bei diesem Verfahren wird ein Schlüssel zum Ver- und Entschlüsseln verwendet. Wird das DES-Verfahren verwendet, dann erzeugt der UPIC-Client für jede Sitzung einen DES-Schlüssel.

## **Dialog-Auftrag**

dialog job, interactive job

Auftrag, der einen *Dialog-Vorgang* startet. Der Auftrag kann von einem *Client* oder - bei *Server-Server-Kommunikation* - von einer anderen Anwendung erteilt werden

## **Dialog-Conversation**

dialog conversation

CPI-C-Conversation, bei der sowohl der *Initiator* als auch der *Akzeptor* senden darf. Für den *Akzeptor* muss in der *UTM-Anwendung* ein Dialog-Transaktionscode generiert sein.

## **Dialog-Nachricht**

dialog message

Nachricht, die eine Antwort erfordert oder selbst eine Antwort auf eine Anfrage ist. Dabei bilden Anfrage und Antwort einen *Dialog-Schritt*.

## **Dialog-Programm**

dialog program

Teilprogramm, das einen Dialog-Schritt teilweise oder vollständig bearbeitet.

## Dialog-Schritt

dialog step

Ein Dialog-Schritt beginnt mit dem Empfang einer *Dialog-Nachricht* durch die *UTM-Anwendung*. Er endet mit der Antwort der UTM-Anwendung.

## **Dialog-Terminalprozess (Unix-/Windows-Systeme)**

dialog terminal process

Ein Dialog-Terminalprozess verbindet ein Unix-/Windows-Terminal mit den *Workprozessen* der *UTM-Anwendung*. Dialog-Terminalprozesse werden entweder vom Benutzer durch Eingabe von utmdtp oder über die LOGIN-Shell gestartet. Für jedes Terminal, das an eine UTM-Anwendung angeschlossen werden soll, ist ein eigener Dialog-Terminalprozess erforderlich.

### **Dialog-Vorgang**

dialog service

Vorgang, der einen Auftrag im Dialog (zeitlich gekoppelt) mit dem Auftraggeber (Client oder eine andere Server-Anwendung) bearbeitet. Ein Dialog-Vorgang verarbeitet Dialog-Nachrichten vom Auftraggeber und erzeugt Dialog-Nachrichten für diesen. Ein Dialog-Vorgang besteht aus mindestens einer Transaktion. Ein Dialog-Vorgang umfasst in der Regel mindestens einen Dialog-Schritt. Ausnahme: Bei Vorgangskettung können auch mehrere Vorgänge einen Dialog-Schritt bilden.

#### Dienst

service

Programm auf Windows-Systemen, das im Hintergrund unabhängig von angemeldeten Benutzern oder Fenstern abläuft

### Dienstzugriffspunkt

service access point

Im *OSI-Referenzmodell* stehen einer Schicht am Dienstzugriffspunkt die Leistungen der darunterliegenden Schicht zur Verfügung. Der Dienstzugriffspunkt wird im lokalen System durch einen *Selektor* identifiziert. Bei der Kommunikation bindet sich die *UTM-Anwendung* an einen Dienstzugriffspunkt. Eine Verbindung wird zwischen zwei Dienstzugriffspunkten aufgebaut.

## Distributed Lock Manager / DLM (BS2000/OSD)

Konkurrierende, Rechner-übergreifende Dateizugriffe können über den Distributed Lock Manager synchronisiert werden. DLM ist eine Basisfunktion von HIPLEX® MSCF.

## **Distributed Transaction Processing**

X/Open-Architekturmodell für die transaktionsorientierte verteilte Verarbeitung.

#### Druckadministration

print administration

Funktionen zur *Drucksteuerung* und Administration von *Ausgabeaufträgen*, die an einen Drucker gerichtet sind.

#### Druckerbündel

printer pool

Mehrere Drucker, die demselben LTERM-Partner zugeordnet sind.

## **Druckergruppe (Unix-Systeme)**

printer group

Die Unix-Plattform richtet für jeden Drucker standardmäßig eine Druckergruppe ein, die genau diesen Drucker enthält. Darüber hinaus lassen sich mehrere Drucker einer Druckergruppe, aber auch ein Drucker mehreren Druckergruppen zuordnen.

### **Druckerprozess (Unix-Systeme)**

printer process

Prozess, der vom *Mainprozess* zur Ausgabe von *Asynchron-Nachrichten* an eine *Druckergruppe* eingerichtet wird. Er existiert, solange die Druckergruppe an die *UTM-Anwendung* angeschlossen ist. Pro angeschlossener Druckergruppe gibt es einen Druckerprozess.

#### **Druckersteuerstation**

printer control terminal

Begriff wurde ersetzt durch *Druckersteuer-LTERM*.

#### **Druckersteuer-LTERM**

printer control LTERM

Über ein Druckersteuer-LTERM kann sich ein *Client* oder ein Terminal-Benutzer an eine *UTM-Anwendung* anschließen. Von dem Client-Programm oder Terminal aus kann dann die *Administration* der Drucker erfolgen, die dem Druckersteuer-LTERM zugeordnet sind. Hierfür ist keine Administrationsberechtigung notwendig.

## Drucksteuerung

print control

openUTM-Funktionen zur Steuerung von Druckausgaben.

## **Dynamische Konfiguration**

dynamic configuration

Änderung der Konfiguration durch die Administration. Im laufenden Betrieb der Anwendung können UTM-Objekte wie z.B. Teilprogramme, Transaktionscodes, Clients, LU6.1-Verbindungen, Drucker oder Benutzerkennungen in die Konfiguration aufgenommen, modifiziert oder teilweise auch gelöscht werden. Hierzu kann das Administrationsprogramm WinAdmin verwendet werden, oder es müssen eigene Administrationsprogramme erstellt werden, die die Funktionen der Programmschnittstelle der Administration nutzen.

#### **Einschritt-Transaktion**

single-step transaction

Transaktion, die genau einen Dialog-Schritt umfasst.

### **Einschritt-Vorgang**

single-step service

Dialog-Vorgang, der genau einen Dialog-Schritt umfasst.

## **Ereignisgesteuerter Vorgang**

event-driven service

Begriff ersetzt durch Event-Service.

#### **Event-Exit**

event exit

Routine des *Anwendungsprogramms*, das bei bestimmten Ereignissen (z.B. Start eines Prozesses, Ende eines Vorgangs) automatisch gestartet wird. Diese darf - im Gegensatz zu den *Event-Services* - keine KDCS-, CPI-C- und XATMI-Aufrufe enthalten.

#### **Event-Funktion**

event function

Oberbegriff für Event-Exits und Event-Services.

#### **Event-Service**

event service

Vorgang, der beim Auftreten bestimmter Ereignisse gestartet wird, z.B. bei bestimmten UTM-Meldungen. Die *Teilprogramme* ereignisgesteuerter Vorgänge müssen KDCS-Aufrufe enthalten.

### Generierung

generation

Statische Konfiguration einer UTM-Anwendung mit dem UTM-Tool KDCDEF und Erzeugen des Anwendungsprogramms.

## Globaler Sekundärer Speicherbereich/GSSB

global secondary storage area

siehe Sekundärspeicherbereich.

## Hardcopy-Betrieb

hardcopy mode

Betriebsart eines Druckers, der lokal an ein Terminal angeschlossen ist. Dabei wird eine Nachricht, die auf dem Bildschirm angezeigt wird, zusätzlich auf dem Drucker abgedruckt.

## **Heterogene Kopplung**

heterogeneous link

Bei *Server-Server-Kommunikation:* Kopplung einer *UTM-Anwendung* mit einer Nicht-UTM-Anwendung, z.B. einer CICS- oder TUXEDO-Anwendung.

## Highly Integrated System Complex / HIPLEX®

Produktfamilie zur Realisierung eines Bedien-, Last- und Verfügbarkeitsverbunds mit mehreren BS2000-Servern.

## **Hintergrund-Auftrag**

background job

Hintergrund-Aufträge sind *Asynchron-Aufträge*, die an einen *Asynchron-Vorgang* der eigenen oder einer fernen Anwendung gerichtet sind. Hintergrund-Aufträge eignen sich besonders für zeitintensive oder zeitunkritische Verarbeitungen, deren Ergebnis keinen direkten Einfluss auf den aktuellen Dialog hat.

## HIPLEX® MSCF

(MSCF = Multiple System Control Facility) stellt bei HIPLEX® die Infrastruktur sowie Basisfunktionen für verteilte Anwendungen bereit.

## **Homogene Kopplung**

homogeneous link

Bei *Server-Server-Kommunikation*: Kopplung von *UTM-Anwendungen*. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Anwendungen auf der gleichen oder auf unterschiedlichen Betriebssystem-Plattformen ablaufen.

## **Inbound-Conversation (CPI-C)**

inbound conversation

siehe *Incoming-Conversation*.

## Incoming-Conversation (CPI-C)

incoming conversation

Eine *Conversation*, bei der das lokale CPI-C-Programm *Akzeptor* ist, heißt Incoming-Conversation. In der X/Open-Specification wird für Incoming-Conversation auch das Synonym Inbound-Conversation verwendet.

#### Initiale KDCFILE

initial KDCFILE

In einer *UTM-Cluster-Anwendung* die *KDCFILE*, die von *KDCDEF* erzeugt wurde und vor dem Start der Knoten-Anwendungen für jeden Knoten kopiert werden muss.

## Initiator (CPI-C)

initiator

Die Kommunikationspartner einer *Conversation* werden Initiator und *Akzeptor* genannt. Der Initiator baut die Conversation mit den CPI-C-Aufrufen Initialize\_Conversation und Allocate auf.

#### Insert

insert

Feld in einem Meldungstext, in das openUTM aktuelle Werte einträgt.

#### Inverser KDCDEF

inverse KDCDEF

Funktion, die aus den Konfigurationsdaten der *KDCFILE*, die im laufenden Betrieb dynamisch angepasst wurde, Steueranweisungen für einen *KDCDEF*-Lauf erzeugt. Der inverse KDCDEF kann "offline" unter KDCDEF oder "online" über die *Programmschnittstelle zur Administration* gestartet werden.

#### **JDK**

Java Development Kit

Standard-Entwicklungsumgebung von Sun Microsystems für die Entwicklung von Java-Anwendungen.

## **Kaltstart**

cold start

Starten einer *UTM-Anwendung* nach einer *normalen Beendigung* der Anwendung oder nach einer Neugenerierung (vgl. auch *Warmstart*).

#### **KDCADM**

Standard-Administrationsprogramm, das zusammen mit openUTM ausgeliefert wird. KDCADM stellt Administrationsfunktionen zur Verfügung, die über Transaktionscodes (*Administrationskommandos*) aufgerufen werden.

#### **KDCDEF**

UTM-Tool für die *Generierung* von *UTM-Anwendungen*. KDCDEF erstellt anhand der Konfigurationsinformationen in den KDCDEF-Steueranweisungen die UTM-Objekte *KDCFILE* und die ROOT-Tabellen-Source für die Main Routine *KDCROOT*.

In UTM-Cluster-Anwendungen erstellt KDCDEF zusätzlich die *Cluster-Konfigu-rationsdatei*, die *Cluster-User-Datei*, den *Cluster-Pagepool*, die *Cluster-GSSB-Datei* und die *Cluster-ULS-Datei*.

#### **KDCFILE**

Eine oder mehrere Dateien, die für den Ablauf einer *UTM-Anwendung* notwendige Daten enthalten. Die KDCFILE wird mit dem UTM-Generierungstool *KDCDEF* erstellt. Die KDCFILE enthält unter anderem die *Konfiguration* der Anwendung.

#### **KDCROOT**

Main Routine eines *Anwendungsprogramms*, die das Bindeglied zwischen *Teilprogrammen* und UTM-Systemcode bildet. KDCROOT wird zusammen mit den *Teilprogrammen* zum *Anwendungsprogramm* gebunden.

#### **KDCS-Parameterbereich**

KDCS parameter area

siehe Parameterbereich.

## **KDCS-Programmschnittstelle**

KDCS program interface

Universelle UTM-Programmschnittstelle, die den nationalen Standard DIN 66 265 erfüllt und Erweiterungen enthält. Mit KDCS (Kompatible Datenkommunikationsschnittstelle) lassen sich z.B. Dialog-Services erstellen und *Message Queuing* Funktionen nutzen. Außerdem stellt KDCS Aufrufe zur *verteilten Verarbeitung* zur Verfügung.

#### Kerberos

Kerberos ist ein standardisiertes Netzwerk-Authentisierungsprotokoll (RFC1510), das auf kryptographischen Verschlüsselungsverfahren basiert, wobei keine Kennwörter im Klartext über das Netzwerk gesendet werden.

## **Kerberos-Principal**

Kerberos principal

Eigentümer eines Schlüssels.

Kerberos arbeitet mit symmetrischer Verschlüsselung, d.h. alle Schlüssel liegen an zwei Stellen vor, beim Eigentümer eines Schlüssels (Principal) und beim KDC (Key Distribution Center).

## Keycode

key code

Code, der in einer Anwendung eine bestimmte Zugriffsberechtigung oder eine bestimmte Rolle repräsentiert. Mehrere Keycodes werden zu einem *Keyset* zusammengefasst.

## **Keyset**

key set

Zusammenfassung von einem oder mehrerer *Keycodes* unter einem bestimmten Namen. Ein Keyset definiert Berechtigungen im Rahmen des verwendeten Berechtigungskonzepts (Lock-/Keycode-Konzept oder *Access-List*-Konzept). Ein Keyset kann einer *Benutzerkennung*, einem *LTERM-Partner*, einem (OSI-)*LPAP-Partner*, einem *Service* oder einer *TAC-Queue* zugeordnet werden.

#### Knoten

node

Einzelner Rechner eines Clusters.

### **Knoten-Anwendung**

node application

UTM-Anwendung, die als Teil einer UTM-Cluster-Anwendung auf einem einzelnen Knoten zum Ablauf kommt

## **Knotengebundener Vorgang**

node bound service

Ein knotengebundener Vorgang eines Benutzers kann nur an dem Knoten fortgesetzt werden, an dem der Benutzer zuletzt angemeldet war. Folgende Vorgänge sind immer knotengebunden:

- Vorgänge, die eine Kommunikation mit einem Auftragnehmer über LU6.1 oder OSI TP begonnen haben und bei denen der Auftragnehmervorgang noch nicht beendet wurde
- eingeschobene Vorgänge einer Vorgangskellerung
- Vorgänge, die eine SESAM-Transaktion abgeschlossen haben
   Außerdem ist der Vorgang eines Benutzers knotengebunden, solange der Benutzer an eine Knoten-Anwendung angemeldet ist.

## Kommunikationsbereich/KB (KDCS)

communication area

Transaktionsgesicherter KDCS-*Primärspeicherbereich*, der Vorgangs-spezifische Daten enthält. Der Kommunikationsbereich besteht aus 3 Teilen:

- dem KB-Kopf mit allgemeinen Vorgangsdaten,
- dem KB-Rückgabebereich für Rückgaben nach KDCS-Aufrufen
- dem KB-Programmbereich zur Datenübergabe zwischen UTM-Teilprogrammen innerhalb eines Vorgangs.

## Konfiguration

configuration

Summe aller Eigenschaften einer *UTM-Anwendung*. Die Konfiguration beschreibt:

- Anwendungs- und Betriebsparameter
- die Objekte der Anwendung und die Eigenschaften dieser Objekte. Objekte sind z.B. *Teilprogramme* und *Transaktionscodes*, Kommunikationspartner, Drucker, *Benutzerkennungen*
- definierte Zugriffsschutz- und Zugangsschutzmaßnahmen
   Die Konfiguration einer UTM-Anwendung wird bei der Generierung festgelegt

und kann per *Administration* dynamisch (während des Anwendungslaufs) geändert werden. Die Konfiguration ist in der *KDCFILE* abgelegt.

### Konfiguration

configuration

Festlegen der *Konfiguration* der UTM-Anwendung. Es wird unterschieden zwischen *statischer* und *dynamischer Konfiguration*.

### Logische Verbindung

virtual connection

Zuordnung zweier Kommunikationspartner.

## Log4j

Log4j ist ein Teil des Apache Jakarta Projekts. Log4j bietet Schnittstellen zum Protokollieren von Informationen (Ablauf-Informationen, Trace-Records,...) und zum Konfigurieren der Protokoll-Ausgabe. *WS4UTM* verwendet das Softwareprodukt Log4j für die Trace- und Logging-Funktionalität.

#### Lockcode

Code, um einen LTERM-Partner oder einen Transaktionscode vor unberechtigtem Zugriff zu schützen. Damit ist ein Zugriff nur möglich, wenn das *Keyset* des Zugreifenden den passenden *Keycode* enthält (Lock-/Keycode-Konzept).

### Lokaler Sekundärer Speicherbereich/LSSB

local secondary storage area

siehe Sekundärspeicherbereich.

### LPAP-Bündel

LPAP bundle

LPAP-Bündel ermöglichen die Verteilung von Nachrichten an LPAP-Partner auf mehrere Partner-Anwendungen. Soll eine UTM-Anwendung sehr viele Nachrichten mit einer Partner-Anwendung austauschen, kann es für die Lastverteilung sinnvoll sein, mehrere Instanzen der Partner-Anwendung zu starten und die Nachrichten auf die einzelnen Instanzen zu verteilen. In einem LPAP-Bündel übernimmt *open*UTM die Verteilung der Nachrichten an die Instanzen der Partner-Anwendung. Ein LPAP-Bündel besteht aus einem Master-LPAP und mehreren Slave-LPAPs. Die Slave-LPAPs werden dem Master-LPAP bei der Generierung zugeordnet. LPAP-Bündel gibt es sowohl für das OSI TP-Protokoll als auch für das LU6.1-Protokoll.

#### LPAP-Partner

LPAP partner

Für die *verteilte Verarbeitung* über das *LU6.1-*Protokoll muss in der lokalen Anwendung für jede Partneranwendung ein LPAP-Partner konfiguriert werden. Der LPAP-Partner spiegelt in der lokalen Anwendung die Partneranwendung wider. Bei der Kommunikation wird die Partneranwendung nicht über ihren Anwendungsnamen oder ihre Adresse, sondern über den Namen des zugeordneten LPAP-Partners angesprochen.

### LTERM-Bündel

LTERM bundle

Ein LTERM-Bündel (Verbindungsbündel) besteht aus einem Master-LTERM und mehreren Slave-LTERMs. Mit einem LTERM-Bündel (Verbindungsbündel) verteilen Sie asynchrone Nachrichten an eine logische Partner-Anwendung gleichmäßig auf mehrere parallele Verbindungen.

## LTERM-Gruppe

LTERM group

Eine LTERM-Gruppe besteht aus einem oder mehreren Alias-LTERMs, den Gruppen-LTERMs, und einem Primary-LTERM. In einer LTERM-Gruppe ordnen Sie mehrere LTERMs einer Verbindung zu.

#### LTERM-Partner

LTERM partner

Um *Clients* oder Drucker an eine *UTM-Anwendung* anschließen zu können, müssen in der Anwendung LTERM-Partner konfiguriert werden. Ein Client oder Drucker kann nur angeschlossen werden, wenn ihm ein LTERM-Partner mit entsprechenden Eigenschaften zugeordnet ist. Diese Zuordnung wird i.A. bei der Konfiguration festgelegt, sie kann aber auch dynamisch über Terminal-Pools erfolgen.

#### LTERM-Pool

LTERM pool

Statt für jeden *Client* eine LTERM- und eine PTERM-Anweisung anzugeben, kann mit der Anweisung TPOOL ein Pool von LTERM-Partnern definiert werden. Schließt sich ein Client über einen LTERM-Pool an, wird ihm dynamisch ein LTERM-Partner aus dem Pool zugeordnet.

#### LU6.1

Geräteunabhängiges Datenaustauschprotokoll (Industrie-Standard) für die transaktionsgesicherte Server-Server-Kommunikation.

#### LU6.1-LPAP-Bündel

LU6.1-LPAP bundle

LPAP-Bündel für LU6.1-Partner-Anwendungen.

## Mainprozess (Unix-/Windows-Systeme)

main process

Prozess, der die *UTM-Anwendung* startet. Er startet die *Workprozesse*, die *Druckerprozesse*, *Netzprozesse* und den *Timerprozess* und überwacht die *UTM-Anwendung*.

#### Main Routine KDCROOT

main routine KDCROOT siehe KDCROOT

### **Mapped Hostname**

mapped host name

Abbildung des UTM-Hostnamen der Partner-Anwendung in einen realen Hostnamen oder umgekehrt.

### Meldung / UTM-Meldung

**UTM** message

Meldungen werden vom Transaktionsmonitor openUTM oder von UTM-Tools (wie z.B. *KDCDEF*) an *Meldungsziele* ausgegeben. Eine Meldung besteht aus einer Meldungsnummer und dem Meldungstext, der ggf. *Inserts* mit aktuellen Werten enthält. Je nach Meldungsziel werden entweder die gesamte Meldung oder nur Teile der Meldung (z.B. nur die Inserts) ausgegeben.

## Meldungsdefinitionsdatei

message definition file

Die Meldungsdefinitionsdatei wird mit openUTM ausgeliefert und enthält standardmäßig die UTM-Meldungstexte in deutscher und englischer Sprache und die Definitionen der Meldungseigenschaften. Aufbauend auf diese Datei kann der Anwender auch eigene, individuelle Meldungsmodule erzeugen.

## Meldungsziel

message destination

Ausgabemedium für eine *Meldung*. Mögliche Meldungsziele von Meldungen des Transaktionsmonitors openUTM sind z.B. Terminals, *TS-Anwendungen*, der *Event-Service* MSGTAC, die *System-Protokolldatei* SYSLOG oder *TAC-Queues*, *Asynchron-TACs*, *USER-Queues*, SYSOUT/SYSLST bzw. stderr/stdout. Meldungsziele von Meldungen der UTM-Tools sind SYSOUT/SYSLST bzw. stderr/stdout.

#### **Mehrschritt-Transaktion**

multi-step transaction

Transaktion, die aus mehr als einem Verarbeitungsschritt besteht.

## Mehrschritt-Vorgang (KDCS)

multi-step service

Vorgang, der in mehreren Dialog-Schritten ausgeführt wird.

### **Message Queuing**

message queuing

Message Queuing (MQ) ist eine Form der Kommunikation, bei der die Nachrichten (Messages) nicht unmittelbar, sondern über zwischengeschaltete *Message Queues* ausgetauscht werden. Sender und Empfänger können zeitlich und räumlich entkoppelt ablaufen, die Übermittlung der Nachricht wird garantiert, unabhängig davon, ob gerade eine Netzverbindung besteht oder nicht. Bei openUTM gibt es *UTM-gesteuerte Queues* und *Service-gesteuerte Queues*.

## **Message Queue**

message queue

Warteschlange, in der bestimmte Nachrichten transaktionsgesichert bis zur Weiterverarbeitung eingereiht werden. Je nachdem, wer die Weiterverarbeitung kontrolliert, unterscheidet man Service-gesteuerte Queues und UTM-gesteuerte Queues.

### **MSGTAC**

**MSGTAC** 

Spezieller Event-Service, der Meldungen mit dem Meldungsziel MSGTAC per Programm verarbeitet. MSGTAC ist ein Asynchron-Vorgang und wird vom Betreiber der Anwendung erstellt.

## Multiplexanschluss (BS2000/OSD)

multiplex connection

Spezielle Möglichkeit, Terminals an eine *UTM-Anwendung* anzuschließen. Ein Multiplexanschluss ermöglicht es, dass sich mehrere Terminals eine *Transportverbindung* teilen.

## Nachrichten-Bereich/NB (KDCS)

KDCS message area

Bei KDCS-Aufrufen: Puffer-Bereich, in dem Nachrichten oder Daten für openUTM oder für das *Teilprogramm* bereitgestellt werden.

### Nachrichten-Verteiler (BS2000/OSD)

message router

Einrichtung in einem zentralen Rechner oder Kommunikationsrechner zur Verteilung von Eingabe-Nachrichten an unterschiedliche *UTM-Anwendungen*, die auf unterschiedlichen Rechnern liegen können. Der Nachrichten-Verteiler ermöglicht außerdem, mit *Multiplexanschlüssen* zu arbeiten.

### Network File System/Service / NFS

Ermöglicht den Zugriff von Unix-Rechnern auf Dateisysteme über das Netzwerk.

## Netzprozess (Unix-/Windows-Systeme)

net process

Prozess einer UTM-Anwendung zur Netzanbindung.

#### **Netzwerk-Selektor**

network selector

Der Netzwerk-Selektor identifiziert im lokalen System einen *Dienstzugriffspunkt* zur Vermittlungsschicht des *OSI-Referenzmodells*.

### Normale Beendigung einer UTM-Anwendung

normal termination of a UTM application

Kontrollierte Beendigung einer *UTM-Anwendung*; das bedeutet u.a., dass die Verwaltungsdaten auf der *KDCFILE* aktualisiert werden. Eine normale Beendigung veranlasst der *Administrator* (z.B. mit KDCSHUT N). Den Start nach einer normalen Beendigung führt openUTM als *Kaltstart* durch.

## **Object Identifier**

object identifier

Ein Object Identifier ist ein global (d.h. weltweit) eindeutiger Bezeichner für Objekte im OSI-Umfeld. Ein Object Identifier besteht aus einer Folge von ganzen Zahlen, die einen Pfad in einer Baumstruktur repräsentiert.

## Offener Terminalpool

open terminal pool

*Terminalpool*, der nicht auf *Clients* eines Rechners oder eines bestimmten Typs beschränkt ist. An diesen Terminalpool können sich alle Clients anschließen, für die kein Rechner- oder Typ-spezifischer Terminalpool generiert ist.

# Online-Import

online import

Als Online-Import wird in einer *UTM-Cluster-Anwendung* das Importieren von Anwendungsdaten aus einer normal beendeten Knoten-Anwendung in eine laufende Knoten-Anwendung bezeichnet.

### **Online-Update**

online update

Als Online-Update wird in einer *UTM-Cluster-Anwendung* die Änderung der Konfiguration der Anwendung oder des Anwendungsprogramms oder der Einsatz einer neuen UTM-Korrekturstufe bei laufender *UTM-Cluster-Anwendung* bezeichnet.

### openSM2

Die Produktlinie openSM2 ist eine einheitliche Lösung für das unternehmensweite Performance Management von Server- und Speichersystemen. openSM2 bietet eine Messdatenerfassung, Online-Überwachung und Offline-Auswertung.

### openUTM-Anwendung

openUTM application

siehe UTM-Anwendung.

### openUTM-Cluster

openUTM cluster

aus der Sicht von UPIC-Clients, **nicht** aus Server-Sicht: Zusammenfassung mehrerer Knoten-Anwendungen einer UTM-Cluster-Anwendung zu einer logischen Anwendung, die über einen gemeinsamen Symbolic Destination Name adressiert wird.

## openUTM-D

openUTM-D (openUTM-Distributed) ist eine openUTM-Komponente, die *verteilte Verarbeitung* ermöglicht. openUTM-D ist integraler Bestandteil von openUTM.

#### OSI-LPAP-Bündel

OSI-LPAP bundle

LPAP-Bündel für OSI TP-Partner-Anwendungen.

#### **OSI-LPAP-Partner**

OSI-LPAP partner

OSI-LPAP-Partner sind die bei openUTM generierten Adressen der *OSI TP-Partner*. Für die *verteilte Verarbeitung* über das Protokoll *OSI TP* muss in der lokalen Anwendung für jede Partner-Anwendung ein OSI-LPAP-Partner konfiguriert werden. Der OSI-LPAP-Partner spiegelt in der lokalen Anwendung die Partner-Anwendung wider. Bei der Kommunikation wird die Partner-Anwendung nicht über ihren Anwendungsnamen oder ihre Adresse, sondern über den Namen des zugeordneten OSI-LPAP-Partners angesprochen.

#### **OSI-Referenzmodell**

OSI reference model

Das OSI-Referenzmodell stellt einen Rahmen für die Standardisierung der Kommunikation von offenen Systemen dar. ISO, die Internationale Organisation für Standardisierung, hat dieses Modell im internationalen Standard ISO IS7498 beschrieben. Das OSI-Referenzmodell unterteilt die für die Kommunikation von Systemen notwendigen Funktionen in sieben logische Schichten. Diese Schichten haben jeweils klar definierte Schnittstellen zu den benachbarten Schichten.

#### OSI TP

Von der ISO definiertes Kommunikationsprotokoll für die verteilte Transaktionsverarbeitung. OSI TP steht für Open System Interconnection Transaction Processing.

### **OSI TP-Partner**

OSI TP partner

Partner der UTM-Anwendung, der mit der UTM-Anwendung über das OSI TP-Protokoll kommuniziert.

Beispiele für solche Partner sind:

- eine UTM-Anwendung, die über OSI TP kommuniziert
- eine Anwendung im IBM-Umfeld (z.B. CICS), die über openUTM-LU62 angeschlossen ist
- eine Anwendung des Trägersystems OpenCPIC des openUTM-Client
- Anwendungen anderer TP-Monitore, die OSI TP unterstützen

## Outbound-Conversation (CPI-C)

outbound conversation

siehe Outgoing-Conversation.

## **Outgoing-Conversation (CPI-C)**

outgoing conversation

Eine Conversation, bei der das lokale CPI-C-Programm der *Initiator* ist, heißt Outgoing-Conversation. In der X/Open-Specification wird für Outgoing-Conversation auch das Synonym Outbound-Conversation verwendet.

## **Pagepool**

page pool

Teil der KDCFILE, in dem Anwenderdaten gespeichert werden.

In einer *stand-alone-Anwendung* sind dies z.B. *Dialog-Nachrichten*, Nachrichten an *Message Queues*, *Sekundärspeicherbereiche*.

In einer UTM-Cluster-Anwendung sind dies z.B. Nachrichten an *Message Queues, TLS*.

#### **Parameterbereich**

parameter area

Datenstruktur, in der ein *Teilprogramm* bei einem UTM-Aufruf die für diesen Aufruf notwendigen Operanden an openUTM übergibt.

### Postselection (BS2000/OSD)

postselection

Auswahl der protokollierten UTM-Ereignisse aus der SAT-Protokolldatei, die ausgewertet werden sollen. Die Auswahl erfolgt mit Hilfe des Tools SATUT.

## Prädialog (BS2000/OSD)

predialog

Aufforderung des Terminal-Benutzers an das Datenkommunikationssystem zum Aufbau einer *logischen Verbindung* zur *Anwendung*. Der Prädialog entfällt, wenn die logische Verbindung auf Initiative der Anwendung aufgebaut wird.

### Prepare to commit (PTC)

prepare to commit

Bestimmter Zustand einer verteilten Transaktion:

Das Transaktionsende der verteilten Transaktion wurde eingeleitet, es wird jedoch noch auf die Bestätigung des Transaktionsendes durch den Partner gewartet.

## Preselection (BS2000/OSD)

preselection

Festlegung der für die *SAT-Beweissicherung* zu protokollierenden UTM-Ereignisse. Die Preselection erfolgt durch die UTM-SAT-Administration. Man unterscheidet Ereignis-spezifische, Benutzer-spezifische und Auftrags-(TAC-)spezifische Preselection.

#### Presentation-Selektor

presentation selector

Der Presentation-Selektor identifiziert im lokalen System einen *Dienstzugriffs- punkt* zur Darstellungsschicht des *OSI-Referenzmodells*.

## Primärspeicherbereich

primary storage area

Bereich im Arbeitsspeicher, auf den das *KDCS-Teilprogramm* direkt zugreifen kann, z.B. *Standard Primärer Arbeitsbereich*, *Kommunikationsbereich*.

## Printerprozess (Unix-Systeme)

printer process

siehe Druckerprozess.

### Programmschnittstelle zur Administration

program interface for administration

UTM-Programmschnittstelle, mit deren Hilfe der Anwender eigene *Administrationsprogramme* erstellen kann. Die Programmschnittstelle zur Administration bietet u.a. Funktionen zur *dynamischen Konfiguration*, zur Modifikation von Eigenschaften und Anwendungsparametern und zur Abfrage von Informationen zur *Konfiguration* und zur aktuellen Auslastung der Anwendung.

#### **Prozess**

process

In den openUTM-Handbüchern wird der Begriff "Prozess" als Oberbegriff für Prozess (Unix-/Windows-Systeme) und Task (BS2000/OSD) verwendet.

#### Queue

queue

siehe Message Queue

#### **Quick Start Kit**

Beispielanwendung, die mit openUTM (Windows-Systeme) ausgeliefert wird.

### **Quittungs-Auftrag**

confirmation job

Bestandteil eines *Auftrags-Komplexes*, worin der Quittungs-Auftrag dem *Basis-Auftrag* zugeordnet ist. Es gibt positive und negative Quittungsaufträge. Bei positivem Ergebnis des *Basis-Auftrags* wird der positive Quittungs-Auftrag wirksam, sonst der negative.

## Redelivery

redelivery

Erneutes Zustellen einer *Asynchron-Nachricht*, nachdem diese nicht ordnungsgemäß verarbeitet werden konnte, z.B. weil die *Transaktion* zurückgesetzt oder der *Asynchron-Vorgang* abnormal beendet wurde. Die Nachricht wird wieder in die Message Queue eingereiht und lässt sich damit erneut lesen und/oder verarbeiten.

## Reentrant-fähiges Programm

reentrant program

Programm, dessen Code durch die Ausführung nicht verändert wird. Im BS2000/OSD ist dies Voraussetzung dafür, *Shared Code* zu nutzen.

# Request

request

Anforderung einer *Service-Funktion* durch einen *Client* oder einen anderen Server.

### Requestor

requestor

In XATMI steht der Begriff Requestor für eine Anwendung, die einen Service aufruft.

### **Resource Manager**

resource manager

Resource Manager (RMs) verwalten Datenressourcen. Ein Beispiel für RMs sind Datenbank-Systeme. openUTM stellt aber auch selbst Resource Manager zur Verfügung, z.B. für den Zugriff auf *Message Queues*, lokale Speicherbereiche und Logging-Dateien. Anwendungsprogramme greifen auf RMs über RM-spezifische Schnittstellen zu. Für Datenbank-Systeme ist dies meist SQL, für die openUTM-RMs die Schnittstelle KDCS.

#### **RFC1006**

Von IETF (Internet Engineering Task Force) definiertes Protokoll der TCP/IP-Familie zur Realisierung der ISO-Transportdienste (Transportklasse 0) auf TCP/IP-Basis.

#### **RSA**

Abkürzung für die Erfinder des RSA-Verschlüsselungsverfahrens Rivest, Shamir und Adleman. Bei diesem Verfahren wird ein Schlüsselpaar verwendet, das aus einem öffentlichen und einem privaten Schlüssel besteht. Eine Nachricht wird mit dem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt und kann nur mit dem privaten Schlüssel entschlüsselt werden. Das RSA-Schlüsselpaar wird von der UTM-Anwendung erzeugt.

# SAT-Beweissicherung (BS2000/OSD)

SAT audit

*Beweissicherung* durch die Komponente SAT (Security Audit Trail) des BS2000-Softwareproduktes SECOS.

## Sekundärspeicherbereich

secondary storage area

Transaktionsgesicherter Speicherbereich, auf den das KDCS-*Teilprogramm* mit speziellen Aufrufen zugreifen kann. Lokale Sekundärspeicherbereiche (LSSB) sind einem *Vorgang* zugeordnet, auf globale Sekundärspeicherbereiche (GSSB) kann von allen Vorgängen einer *UTM-Anwendung* zugegriffen werden. Weitere Sekundärspeicherbereiche sind der *Terminal-spezifische Langzeitspeicher (TLS)* und der *User-spezifische Langzeitspeicher (ULS)*.

#### Selektor

selector

Ein Selektor identifiziert im lokalen System einen *Zugriffspunkt* auf die Dienste einer Schicht des *OSI-Referenzmodells*. Jeder Selektor ist Bestandteil der Adresse des Zugriffspunktes.

### Semaphor (Unix-/Windows-Systeme)

semaphore

Betriebsmittel auf Unix- und Windows-Systemen, das zur Steuerung und Synchronisation von Prozessen dient.

#### Server

server

Ein Server ist eine *Anwendung*, die *Services* zur Verfügung stellt. Oft bezeichnet man auch den Rechner, auf dem Server-Anwendungen laufen, als Server.

### Server-Seite einer Conversation (CPI-C)

server side of a conversation

Begriff ersetzt durch Akzeptor.

#### Server-Server-Kommunikation

server-server communication

siehe verteilte Verarbeitung.

#### **Service Access Point**

siehe Dienstzugriffspunkt.

#### Service

service

Services bearbeiten die *Aufträge*, die an eine Server-Anwendung geschickt werden. Ein Service in einer UTM-Anwendung wird auch *Vorgang* genannt und setzt sich aus einer oder mehreren *Transaktionen* zusammen. Ein Service wird über den *Vorgangs-TAC* aufgerufen. Services können von *Clients* oder anderen Services angefordert werden.

## Service-gesteuerte Queue

service controlled queue

Message Queue, bei der der Abruf und die Weiterverarbeitung der Nachrichten durch Services gesteuert werden. Ein Service muss zum Lesen der Nachricht explizit einen KDCS-Aufruf (DGET) absetzen.

Service-gesteuerte Queues gibt es bei openUTM in den Varianten *USER-Queue*, *TAC-Queue* und *Temporäre Queue*.

#### **Service Routine**

service routine

siehe Teilprogramm.

#### Session

session

Kommunikationsbeziehung zweier adressierbarer Einheiten im Netz über das SNA-Protokoll *LU6.1*.

#### Session-Selektor

session selector

Der Session-Selektor identifiziert im lokalen System einen *Zugriffspunkt* zu den Diensten der Kommunikationssteuerschicht (Session-Layer) des *OSI-Referenz-modells*.

## Shared Code (BS2000/OSD)

shared code

Code, der von mehreren Prozessen gemeinsam benutzt werden kann.

## **Shared Memory**

shared memory

Virtueller Speicherbereich, auf den mehrere Prozesse gleichzeitig zugreifen können

# **Shared Objects (Unix-/Windows-Systeme)**

shared objects

Teile des *Anwendungsprogramms* können als Shared Objects erzeugt werden. Diese werden dynamisch zur Anwendung dazugebunden und können im laufenden Betrieb ausgetauscht werden. Shared Objects werden mit der KDCDEF-Anweisung SHARED-OBJECT definiert.

# Sicherungspunkt

synchronization point, consistency point

Ende einer *Transaktion*. Zu diesem Zeitpunkt werden alle in der Transaktion vorgenommenen Änderungen der *Anwendungsinformation* gegen Systemausfall gesichert und für andere sichtbar gemacht. Während der Transaktion gesetzte Sperren werden wieder aufgehoben.

# single system image

Unter single system image versteht man die Eigenschaft eines *Clusters*, nach außen hin als eine einziges, in sich geschlossenes System zu erscheinen. Die heterogene Natur des Clusters und die interne Verteilung der Ressourcen im Cluster ist für die Benutzer des Clusters und die Anwendungen, die mit dem Cluster kommunizieren, nicht sichtbar.

#### SOA

SOA (Service-oriented architecture).

Eine SOA ist ein Konzept für eine Systemarchitektur, in dem Funktionen in Form von wieder verwendbaren, technisch voneinander unabhängigen und fachlich lose gekoppelten *Services* implementiert werden. Services können unabhängig von zugrunde liegenden Implementierungen über Schnittstellen aufgerufen werden, deren Spezifikationen öffentlich und damit vertrauenswürdig sein können. Service-Interaktion findet über eine dafür vorgesehene Kommunikationsinfrastruktur statt.

#### SOAP

SOAP (Simple Object Access Protocol) ist ein Protokoll, mit dessen Hilfe Daten zwischen Systemen ausgetauscht und Remote Procedure Calls durchgeführt werden können. SOAP stützt sich auf die Dienste anderer Standards, XML zur Repräsentation der Daten und Internet-Protokolle der Transport- und Anwendungsschicht zur Übertragung der Nachrichten.

## **Socket-Verbindung**

socket connection

Transportsystem-Verbindung, die die Socket-Schnittstelle verwendet. Die Socket-Schnittstelle ist eine Standard-Programmschnittstelle für die Kommunikation über TCP/IP.

## stand-alone Anwendung

stand-alone application

siehe stand-alone UTM-Anwendung.

## stand-alone UTM-Anwendung

stand-alone UTM application

Herkömmliche *UTM-Anwendung*, die nicht Bestandteil einer *UTM-Cluster-Anwendung* ist.

# Standard Primärer Arbeitsbereich/SPAB (KDCS)

standard primary working area

Bereich im Arbeitsspeicher, der jedem KDCS-*Teilprogramm* zur Verfügung steht. Sein Inhalt ist zu Beginn des Teilprogrammlaufs undefiniert oder mit einem Füllzeichen vorbelegt.

#### Startformat

start format

Format, das openUTM am Terminal ausgibt, wenn sich ein Benutzer erfolgreich bei der *UTM-Anwendung* angemeldet hat (ausgenommen nach *Vorgangs-Wieder-anlauf* und beim Anmelden über *Anmelde-Vorgang*).

## statische Konfiguration

static configuration

Festlegen der *Konfiguration* bei der Generierung mit Hilfe des UTM-Tools *KDCDEF*.

#### SYSLOG-Datei

SYSLOG file

siehe System-Protokolldatei.

## System-Protokolldatei

system log file

Datei oder Dateigeneration, in die openUTM während des Laufs einer *UTM-Anwendung* alle UTM-Meldungen protokolliert, für die das *Meldungsziel* SYSLOG definiert ist

#### TAC

TAC

siehe Transaktionscode.

#### **TAC-Queue**

TAC queue

Message Queue, die explizit per KDCDEF-Anweisung generiert wird. Eine TAC-Queue ist eine Service-gesteuerte Queue und kann unter dem generierten Namen von jedem Service aus angesprochen werden.

# Teilprogramm

program unit

UTM-Services werden durch ein oder mehrere Teilprogramme realisiert. Die Teilprogramme sind Bestandteile des Anwendungsprogramms. Abhängig vom verwendeten API müssen sie KDCS-, XATMI- oder CPIC-Aufrufe enthalten. Sie sind über Transaktionscodes ansprechbar. Einem Teilprogramm können mehrere Transaktionscodes zugeordnet werden.

# **Temporäre Queue**

temporary queue

*Message Queue*, die dynamisch per Programm erzeugt wird und auch wieder per Programm gelöscht werden kann, vgl. *Service-gesteuerte Queue*.

# Terminal-spezifischer Langzeitspeicher/TLS (KDCS)

terminal-specific long-term storage

Sekundärspeicher, der einem LTERM-, LPAP- oder OSI-LPAP-Partner zugeordnet ist und über das Anwendungsende hinaus erhalten bleibt.

## **Timerprozess (Unix-/Windows-Systeme)**

timer process

*Prozess*, der Aufträge zur Zeitüberwachung von *Workprozessen* entgegennimmt, sie in ein Auftragsbuch einordnet und nach einer im Auftragsbuch festgelegten Zeit den Workprozessen zur Bearbeitung wieder zustellt.

## TNS (Unix-/Windows-Systeme)

Abkürzung für den Transport Name Service, der einem Anwendungsnamen einen Transport-Selektor und das Transportsystem zuordnet, über das die Anwendung erreichbar ist.

#### **Tomcat**

siehe Apache Tomcat

#### **Transaktion**

transaction

Verarbeitungsabschnitt innerhalb eines *Services*, für den die Einhaltung der *ACID-Eigenschaften* garantiert wird. Von den in einer Transaktion beabsichtigten Änderungen der *Anwendungsinformation* werden entweder alle konsistent durchgeführt oder es wird keine durchgeführt (Alles-oder-Nichts Regel). Das Transaktionsende bildet einen *Sicherungspunkt*.

#### Transaktionscode/TAC

transaction code

Name, über den ein *Teilprogramm* aufgerufen werden kann. Der Transaktionscode wird dem Teilprogramm bei der *statischen* oder *dynamischen Konfiguration* zugeordnet. Einem Teilprogramm können auch mehrere Transaktionscodes zugeordnet werden.

#### **Transaktionsrate**

transaction rate

Anzahl der erfolgreich beendeten Transaktionen pro Zeiteinheit.

# **Transfer-Syntax**

transfer syntax

Bei *OSI TP* werden die Daten zur Übertragung zwischen zwei Rechnersystemen von der lokalen Darstellung in die Transfer-Syntax umgewandelt. Die Transfer-Syntax beschreibt die Daten in einem neutralen Format, das von allen beteiligten Partnern verstanden wird. Jeder Transfer-Syntax muss ein *Object Identifier* zugeordnet sein.

## **Transport-Selektor**

transport selector

Der Transport-Selektor identifiziert im lokalen System einen *Dienstzugriffspunkt* zur Transportschicht des *OSI-Referenzmodells*.

## **Transportsystem-Anwendung**

transport system application

Anwendung, die direkt auf der Transportsystem-Schnittstelle wie z.B. CMX oder Socket aufsetzt. Für den Anschluss von Transportsystem-Anwendungen muss bei der *Konfiguration* als Partnertyp APPLI oder SOCKET angegeben werden. Eine Transportsystem-Anwendung kann nicht in eine *Verteilte Transaktion* eingebunden werden.

## **TS-Anwendung**

TS application

siehe *Transportsystem-Anwendung*.

## **Typisierter Puffer (XATMI)**

typed buffer

Puffer für den Austausch von typisierten und strukturierten Daten zwischen Kommunikationspartnern. Durch diese typisierten Puffer ist die Struktur der ausgetauschten Daten den Partnern implizit bekannt.

#### **UPIC**

Trägersystem für UTM-Clients. UPIC steht für Universal Programming Interface for Communication.

#### **UPIC-Client**

Bezeichnung für UTM-Clients mit Trägersystem UPIC.

## **USER-Queue**

USER queue

Message Queue, die openUTM jeder Benutzerkennung zur Verfügung stellt. Eine USER-Queue zählt zu den Service-gesteuerten Queues und ist immer der jeweiligen Benutzerkennung zugeordnet. Der Zugriff von fremden UTM-Benutzern auf die eigene USER-Queue kann eingeschränkt werden.

## User-spezifischer Langzeitspeicher/ULS

user-specific long-term storage

Sekundärspeicher, der einer Benutzerkennung, einer Session oder einer Association zugeordnet ist und über das Anwendungsende hinaus erhalten bleibt.

#### **USLOG-Datei**

USLOG file

siehe Benutzer-Protokolldatei.

#### **UTM-Anwendung**

**UTM** application

Eine UTM-Anwendung stellt *Services* zur Verfügung, die Aufträge von *Clients* oder anderen Anwendungen bearbeiten. openUTM übernimmt dabei u.a. die Transaktionssicherung und das Management der Kommunikations- und Systemressourcen. Technisch gesehen ist eine UTM-Anwendung eine Prozessgruppe, die zur Laufzeit eine logische Server-Einheit bildet.

## **UTM-Cluster-Anwendung**

UTM cluster application

*UTM-Anwendung*, die für den Einsatz auf einem *Cluster* generiert ist und die man logisch als **eine** Anwendung betrachten kann.

Physikalisch gesehen besteht eine UTM-Cluster-Anwendung aus mehreren, identisch generierten UTM-Anwendungen, die auf den einzelnen *Knoten* laufen.

#### **UTM-Cluster-Dateien**

UTM cluster files

Oberbegriff für alle Dateien, die für den Ablauf einer UTM-Cluster-Anwendung benötigt werden. Dazu gehören folgende Dateien:

- Cluster-Konfigurationsdatei
- Cluster-User-Datei
- Dateien des Cluster-Pagepool
- Cluster-GSSB-Datei
- Cluster-ULS-Datei
- Dateien des Cluster-Administrations-Journals\*
- Cluster-Lock-Datei\*
- Lock-Datei zur Start-Serialisierung\* (nur bei Unix- und Windows-Systemen)
   Die mit \* gekennzeichneten Dateien werden beim Start der ersten Knoten-Anwendung angelegt, alle anderen Dateien werden bei der Generierung mit KDCDEF erzeugt.

#### UTM-D

siehe openUTM-D.

#### **UTM-Datenstation**

UTM terminal

Begriff ersetzt durch LTERM-Partner.

#### UTM-F

UTM-Anwendungen können als UTM-F-Anwendungen (UTM-Fast) generiert werden. Bei UTM-F wird zugunsten der Performance auf Platteneingaben/-ausgaben verzichtet, mit denen bei *UTM-S* die Sicherung von Benutzer- und Transaktionsdaten durchgeführt wird. Gesichert werden lediglich Änderungen der Verwaltungsdaten.

In UTM-Cluster-Anwendungen, die als UTM-F-Anwendung generiert sind (APPLIMODE=FAST), werden Cluster-weit gültige Anwenderdaten auch gesichert. Dabei werden GSSB- und ULS-Daten genauso behandelt wie in UTM-Cluster-Anwendungen, die mit UTM-S generiert sind. Vorgangs-Daten von Benutzern mit RESTART=YES werden jedoch nur beim Abmelden des Benutzers anstatt bei jedem Transaktionsende geschrieben.

## **UTM-gesteuerte Queues**

UTM controlled queue

Message Queues, bei denen der Abruf und die Weiterverarbeitung der Nachrichten vollständig durch openUTM gesteuert werden. Siehe auch *Asynchron-Auftrag*, *Hintergrund-Auftrag* und *Asynchron-Nachricht*.

#### UTM-S

Bei UTM-S-Anwendungen sichert openUTM neben den Verwaltungsdaten auch alle Benutzerdaten über ein Anwendungsende und einen Systemausfall hinaus. Außerdem garantiert UTM-S bei allen Störungen die Sicherheit und Konsistenz der Anwendungsdaten. Im Standardfall werden UTM-Anwendungen als UTM-S-Anwendungen (UTM-Secure) generiert.

## **UTM-SAT-Administration (BS2000/OSD)**

UTM SAT administration

Durch die UTM-SAT-Administration wird gesteuert, welche sicherheitsrelevanten UTM-Ereignisse, die im Betrieb der *UTM-Anwendung* auftreten, von *SAT* protokolliert werden sollen. Für die UTM-SAT-Administration wird eine besondere Berechtigung benötigt.

#### **UTM-Seite**

UTM page

Ist eine Speichereinheit, die entweder 2K oder 4K umfasst. In *stand-alone UTM-Anwendungen* kann die Größe einer UTM-Seite bei der Generierung der UTM-Anwendung auf 2K oder 4K gesetzt werden. In einer *UTM-Cluster-Anwendung* ist die Größe einer UTM-Seite immer 4K. *Pagepool* und Wiederanlauf-Bereich der KDCFILE sowie *UTM-Cluster-Dateien* werden in Einheiten der Größe einer UTM-Seite unterteilt.

# utmpfad (Unix-/Windows-Systeme) utmpath

Das Dateiverzeichnis unter dem die Komponenten von openUTM installiert sind, wird in diesem Handbuch als *utmpfad* bezeichnet.

Um einen korrekten Ablauf von openUTM zu garantieren, muss die Umgebungsvariable UTMPATH auf den Wert von *utmpfad* gesetzt werden. Auf Unix-Systemen müssen Sie UTMPATH vor dem Starten einer UTM-Anwendung setzen, auf Windows-Systemen wird UTMPATH bei der Installation gesetzt.

#### Verarbeitungsschritt

processing step

Ein Verarbeitungsschritt beginnt mit dem Empfangen einer *Dialog-Nachricht*, die von einem *Client* oder einer anderen Server-Anwendung an die *UTM-Anwendung* gesendet wird. Der Verarbeitungsschritt endet entweder mit dem Senden einer Antwort und beendet damit auch den *Dialog-Schritt* oder er endet mit dem Senden einer Dialog-Nachricht an einen Dritten.

## Verbindungs-Benutzerkennung

connection user ID

Benutzerkennung, unter der eine *TS-Anwendung* oder ein *UPIC-Client* direkt nach dem Verbindungsaufbau bei der *UTM-Anwendung* angemeldet wird. Abhängig von der Generierung des Clients (= LTERM-Partner) gilt:

- Die Verbindungs-Benutzerkennung ist gleich dem USER der LTERM-Anweisung (explizite Verbindungs-Benutzerkennung). Eine explizite Verbindungs-Benutzerkennung muss mit einer USER-Anweisung generiert sein und kann nicht als "echte" Benutzerkennung verwendet werden.
- Die Verbindungs-Benutzerkennung ist gleich dem LTERM-Partner (implizite Verbindungs-Benutzerkennung), wenn bei der LTERM-Anweisung kein USER angegeben wurde oder wenn ein LTERM-Pool generiert wurde.

In einer *UTM-Cluster-Anwendung* ist der Vorgang einer Verbindungs-Benutzerkennung (RESTART=YES bei LTERM oder USER) an die Verbindung gebunden und damit Knoten-lokal.

Eine Verbindungs-Benutzerkennung, die mit RESTART=YES generiert ist, kann in jeder *Knoten-Anwendung* einen eigenen Vorgang haben.

## Verbindungsbündel

connection bundle

siehe LTERM-Bündel.

# Verschlüsselungsstufe

encryption level

Die Verschlüsselungsstufe legt fest, ob und inwieweit ein Client Nachrichten und Passwort verschlüsseln muss.

#### **Verteilte Transaktion**

distributed transaction

*Transaktion*, die sich über mehr als eine Anwendung erstreckt und in mehreren (Teil)-Transaktionen in verteilten Systemen ausgeführt wird.

## Verteilte Transaktionsverarbeitung

Distributed Transaction Processing

Verteilte Verarbeitung mit verteilten Transaktionen.

## **Verteilte Verarbeitung**

distributed processing

Bearbeitung von *Dialog-Aufträgen* durch mehrere Anwendungen oder Übermittlung von *Hintergrundaufträgen* an eine andere Anwendung. Für die verteilte Verarbeitung werden die höheren Kommunikationsprotokolle *LU6.1* und *OSITP* verwendet. Über openUTM-LU62 ist verteilte Verarbeitung auch mit LU6.2 Partnern möglich. Man unterscheidet verteilte Verarbeitung mit *verteilten Transaktionen* (Anwendungs-übergreifende Transaktionssicherung) und verteilte Verarbeitung ohne verteilte Transaktionen (nur lokale Transaktionssicherung). Die verteilte Verarbeitung wird auch Server-Server-Kommunikation genannt.

## Vorgang (KDCS)

service

Ein Vorgang dient zur Bearbeitung eines *Auftrags* in einer *UTM-Anwendung*. Er setzt sich aus einer oder mehreren *Transaktionen* zusammen. Die erste Transaktion wird über den *Vorgangs-TAC* aufgerufen. Es gibt *Dialog-Vorgänge* und *Asynchron-Vorgänge*. openUTM stellt den Teilprogrammen eines Vorgangs gemeinsame Datenbereiche zur Verfügung. Anstelle des Begriffs Vorgang wird häufig auch der allgemeinere Begriff *Service* gebraucht.

# Vorgangs-Kellerung (KDCS)

service stacking

Ein Terminal-Benutzer kann einen laufenden *Dialog-Vorgang* unterbrechen und einen neuen Dialog-Vorgang einschieben. Nach Beendigung des eingeschobenen *Vorgangs* wird der unterbrochene Vorgang fortgesetzt.

# Vorgangs-Kettung (KDCS)

service chaining

Bei Vorgangs-Kettung wird nach Beendigung eines *Dialog-Vorgangs* ohne Angabe einer *Dialog-Nachricht* ein Folgevorgang gestartet.

# **Vorgangs-TAC (KDCS)**

service TAC

Transaktionscode, mit dem ein Vorgang gestartet wird.

## **Vorgangs-Wiederanlauf (KDCS)**

service restart

Wird ein Vorgang unterbrochen, z.B. infolge Abmeldens des Terminal-Benutzers oder Beendigung der *UTM-Anwendung*, führt openUTM einen Vorgangs-Wiederanlauf durch. Ein *Asynchron-Vorgang* wird neu gestartet oder beim zuletzt erreichten *Sicherungspunkt* fortgesetzt, ein *Dialog-Vorgang* wird beim zuletzt erreichten Sicherungspunkt fortgesetzt. Für den Terminal-Benutzer wird der Vorgangs-Wiederanlauf eines Dialog-Vorgangs als *Bildschirm-Wiederanlauf* sichtbar, sofern am letzten Sicherungspunkt eine Dialog-Nachricht an den Terminal-Benutzer gesendet wurde.

#### Warmstart

warm start

Start einer *UTM-S*-Anwendung nach einer vorhergehenden abnormalen Beendigung. Dabei wird die *Anwendungsinformation* auf den zuletzt erreichten konsistenten Zustand gesetzt. Unterbrochene *Dialog-Vorgänge* werden dabei auf den zuletzt erreichten *Sicherungspunkt* zurückgesetzt, so dass die Verarbeitung an dieser Stelle wieder konsistent aufgenommen werden kann (*Vorgangs-Wiederanlauf*). Unterbrochene *Asynchron-Vorgänge* werden zurückgesetzt und neu gestartet oder beim zuletzt erreichten *Sicherungspunkt* fortgesetzt. Bei UTM-F-Anwendungen werden beim Start nach einer vorhergehenden abnormalen Beendigung lediglich die dynamisch geänderten Konfigurationsdaten auf den zuletzt erreichten konsistenten Zustand gesetzt. In UTM-Cluster-Anwendungen werden die globalen Sperren auf GSSB und ULS, die bei der abnormalen Beendigung von dieser Knoten-Anwendung gehalten wurden, aufgehoben. Außerdem werden Benutzer, die zum Zeitpunkt der abnormalen Benendigung an dieser Knoten-Anwendung angemeldet waren, abgemeldet.

#### Web Service

web service

Anwendung, die auf einem Web-Server läuft und über eine standardisierte und programmatische Schnittstelle (öffentlich) verfügbar ist. Die Web Services-Technologie ermöglicht es, UTM-Teilprogramme für moderne Web-Client-Anwendungen verfügbar zu machen, unabhängig davon, in welcher Programmiersprache sie entwickelt wurden.

#### Wiederanlauf

restart

siehe *Bildschirm-Wiederanlauf*, siehe *Vorgangs-Wiederanlauf*.

## Workprozess (Unix-/Windows-Systeme)

work process

Prozess, in dem die Services der UTM-Anwendung ablaufen.

#### WS4UTM

WS4UTM (WebServices for openUTM) ermöglicht es Ihnen, auf komfortable Weise einen Service einer UTM-Anwendung als Web Service zur Verfügung zu stellen.

#### **XATMI**

XATMI (X/Open Application Transaction Manager Interface) ist eine von X/Open standardisierte Programmschnittstelle für die Programm-Programm-Kommunikation in offenen Netzen.

Das in openUTM implementierte XATMI genügt der XATMI CAE Specification von X/Open. Die Schnittstelle steht in COBOL und C zur Verfügung. XATMI in openUTM kann über die Protokolle *OSI TP, LU6.1* und *UPIC* kommunizieren.

## XHCS (BS2000/OSD)

XHCS (Extended Host Code Support) ist ein BS2000/OSD-Softwareprodukt für die Unterstützung internationaler Zeichensätze.

#### **XML**

XML (eXtensible Markup Language) ist eine vom W3C (WWW-Konsortium) genormte Metasprache, in der Austauschformate für Daten und zugehörige Informationen definiert werden können.

## Zeitgesteuerter Auftrag

time-driven job

Auftrag, der von openUTM bis zu einem definierten Zeitpunkt in einer Message Queue zwischengespeichert und dann an den Empfänger weitergeleitet wird. Empfänger kann sein: ein Asynchron-Vorgang der selben Anwendung, eine TAC-Queue, eine Partner-Anwendung, ein Terminal oder ein Drucker. Zeitgesteuerte Aufträge können nur von KDCS-Teilprogrammen erteilt werden.

## Zugangskontrolle

system access control

Prüfung durch openUTM, ob eine bestimmte *Benutzerkennung* berechtigt ist, mit der *UTM-Anwendung* zu arbeiten. Die Berechtigungsprüfung entfällt, wenn die UTM-Anwendung ohne Benutzerkennungen generiert wurde.

# Zugriffskontrolle

data access control

Prüfung durch openUTM, ob der Kommunikationspartner berechtigt ist, auf ein bestimmtes Objekt der Anwendung zuzugreifen. Die Zugriffsrechte werden als Bestandteil der Konfiguration festgelegt.

## Zugriffspunkt

access point

siehe Dienstzugriffspunkt.

# Abkürzungen

ACSE Association Control Service Element

AEQ Application Entity Qualifier

AES Advanced Encryption Standard

AET Application Entity Title
APT Application Process Title

ASCII American Standard Code for Information Interchange

ASE Application Service Element

Axis Apache eXtensible Interaction System
BCAM Basic Communication Access Method

BER Basic Encoding Rules

BLS Binder-Lader-Starter (BS2000/OSD)
CCP Communication Control Program

CCR Commitment, Concurrency and Recovery

CCS Codierter Zeichensatz (Coded Character Set)

CCSN Name des codierten Zeichensatzes

(Coded Character Set Name)

CICS Customer Information Control System (IBM)

CID Control Identification

CMX Communication Manager in Unix-Systemen

COM Component Object Model

CPI-C Common Programming Interface for Communication

CRM Communication Resource Manager

CRTE Common Runtime Environment (BS2000/OSD)

DB Datenbank

DC Data Communication

DCAM Data Communication Access Method

DNS

DCOM Distributed Component Object Mode

DES Data Encryption Standard

DLM Distributed Lock Manager (BS2000/OSD)

Domain Name Service

DMS Data Management System

DSS Datensichtstation (=Terminal)

DTD Document Type Definition

DTP Distributed Transaction Processing

DVS Datenverwaltungssystem

EBCDIC Binärcode für die stellenweise Verschlüsselung von Dezimalziffern

(Extended Binary-Coded Decimal Interchange Code)

EJB Enterprise JavaBeans<sup>TM</sup>

FGG File Generation Group
FHS Format Handling System

FT File Transfer

GSSB Globaler Sekundärer Speicherbereich

HIPLEX<sup>®</sup> Highly Integrated System Complex (BS2000/OSD)

HLL High-Level Language

HTML Hypertext Markup Language
HTTP Hypertext Transfer Protocol
IFG Interaktiver Format-Generator

ILCS Inter Language Communication Services (BS2000/OSD)

IMS Information Management System (IBM)

IPC Inter-Process-Communication
IRV Internationale Referenzversion

ISO International Organization for Standardization

J2EE Java 2 Enterprise Edition Technologie

JCA Java Connector Architecture

JDK Java Development Kit

JEE5 Java Enterprise Edition 5.0
KAA KDCS Application Area
KB Kommunikationsbereich
KBPROG KB-Programmbereich

KDCS Kompatible Datenkommunikationsschnittstelle

KTA KDCS Task Area

LAN Local Area Network

LCF Local Configuration File

LIM Link and Load Module (BS2000/OSD)

LSSB Lokaler Sekundärer Speicherbereich

LU Logical Unit

MIGRAT Migrationsprogramm MQ Message Queuing

MSCF Multiple System Control Facility (BS2000/OSD)

NB Nachrichtenbereich

NEA Netzwerkarchitektur bei TRANSDATA-Systemen

NFS Network File System/Service

NLS Unterstützung der Landessprache

(Native Language Support)

OCX OLE Control Extension

OLTP Online Transaction Processing

OML Object Modul Library

OSI Open System Interconnection

OSI TP Open System Interconnection Transaction Processing

OSS OSI Session Service

PCMX Portable Communication Manager

PDN Programmsystem für Datenfernverarbeitung und Netzsteuerung

PID Prozess-Identifikation

PIN Persönliche Identifikationsnummer

PLU Primary Logical Unit PTC Prepare to commit

RAV Rechenzentrums-Abrechnungs-Verfahren

RDF Resource Definition File
RM Resource Manager

RSA Encryption-Algorithmus nach Rivest, Shamir, Adleman

RSO Remote SPOOL Output (BS2000/OSD)

RTS Runtime System (Laufzeitsystem)

SAT Security Audit Trail (BS2000/OSD)

SECOS Security Control System

SGML Standard Generalized Markup Language

SLU Secondary Logical Unit

SM2 Software Monitor 2 (BS2000/OSD)

SNA Systems Network Architecture
SOA Service-oriented Architecture
SOAP Simple Object Access Protocol
SPAB Standard Primärer Arbeitsbereich

SQL Structured Query Language SSB Sekundärer Speicherbereich

SSO Single-Sign-On
TAC Transaktionscode

TCEP Transport Connection End Point

TCP/IP Transport Control Protocol / Internet Protocol

TIAM Terminal Interactive Access Method
TLS Terminal-spezifischer Langzeitspeicher

TM Transaction Manager
TNS Transport Name Service

TP Transaction Processing (Transaktions-Betrieb)

TPR Task privileged (privilegierter Funktionszustand des BS2000/OSD)

TPSU Transaction Protocol Service User
TSAP Transport Service Access Point

TSN Task Sequence Number

TU Task user (nicht privilegierter Funktionszustand des BS2000/OSD)

TX Transaction Demarcation (X/Open)

UDDI Universal Description, Discovery and Integration

UDS Universelles Datenbanksystem
UDT Unstructured Data Transfer

ULS User-spezifischer Langzeitspeicher

UPIC Universal Programming Interface for Communication

USP UTM-Socket-Protokoll

UTM Universeller Transaktionsmonitor

UTM-D UTM-Funktionen für verteilte Verarbeitung ("Distributed")

UTM-F Schnelle UTM-Variante ("Fast")

UTM-S UTM-Sicherheitsvariante

UTM-XML XML-Schnittstelle von openUTM

VGID Vorgangs-Identifikation
VTSU Virtual Terminal Support

VTV Verteilte Transaktionsverarbeitung

VV Verteilte Verarbeitung WAN Wide Area Network

WS4UTM WebServices for openUTM

WSDD Web Service Deployment Descriptor
WSDL Web Services Description Language

XA X/Open Access Interface (Schnittstelle von X/Open zum Zugriff auf

Resource Manager)

XAP X/OPEN ACSE/Presentation programming interface

XAP-TP X/OPEN ACSE/Presentation programming interface Transaction Proces-

sing extension

XATMI X/Open Application Transaction Manager Interface

XCS Cross Coupled System

XHCS eXtended Host Code Support
XML eXtensible Markup Language

# Abkürzungen

# Literatur



PDF-Dateien von allen openUTM-Handbüchern sind sowohl auf der Enterprise Edition DVD für die offenen Plattformen als auch auf der openUTM WinAdmin-DVD (für BS2000/OSD) enthalten.

Alle Handbücher sind online unter <a href="http://manuals.ts.fujitsu.com">http://manuals.ts.fujitsu.com</a> zu finden.

# **Dokumentation zu openUTM**

## openUTM

## Konzepte und Funktionen

Benutzerhandbuch

## openUTM

Anwendungen programmieren mit KDCS für COBOL, C und C++

Basishandbuch

## openUTM

# Anwendungen generieren

Benutzerhandbuch

# openUTM

Einsatz von openUTM-Anwendungen unter BS2000/OSD

Benutzerhandbuch

# openUTM

Einsatz von openUTM-Anwendungen unter Unix- und Windows-Systemen

Benutzerhandbuch

## openUTM

. Anwendungen administrieren

Benutzerhandbuch

## openUTM

Meldungen, Test und Diagnose in BS2000/OSD

#### openUTM

## Meldungen, Test und Diagnose in Unix- und Windows-Systemen

Benutzerhandbuch

openUTM (BS2000/OSD, Unix-Systeme, Windows NT)

Anwendungen erstellen mit X/Open-Schnittstellen

Basishandbuch

openUTM

XML für openUTM

openUTM-Client (Unix-Systeme)

für Trägersystem OpenCPIC

Client-Server-Kommunikation mit openUTM

Benutzerhandbuch

#### openUTM WinAdmin

## Grafischer Administrationsarbeitsplatz für openUTM

Beschreibung und Online-Hilfe

openUTM, openUTM-LU62

Verteilte Transaktionsverarbeitung

zwischen openUTM und CICS-, IMS- und LU6.2-Anwendungen

Benutzerhandbuch

openUTM (BS2000/OSD)

Anwendungen programmieren mit KDCS für Assembler

Ergänzung zum Basishandbuch

openUTM (BS2000/OSD)

Anwendungen programmieren mit KDCS für Fortran

Ergänzung zum Basishandbuch

openUTM (BS2000/OSD)

Anwendungen programmieren mit KDCS für Pascal-XT

Ergänzung zum Basishandbuch

openUTM (BS2000/OSD)

Anwendungen programmieren mit KDCS für PL/I

Ergänzung zum Basishandbuch

**WS4UTM** (Unix- und Windows-Systeme) **Web-Services für openUTM** 

openUTM Masterindex

# **Dokumentation zum openSEAS-Produktumfeld**

**BeanConnect** 

Benutzerhandbuch

**JConnect** 

Verbindung von Java-Clients zu openUTM

Benutzerdokumentation und Java-Docs

WebTransactions Konzepte und Funktionen

WebTransactions

Template-Sprache

WebTransactions

Anschluss an openUTM-Anwendungen über UPIC

WebTransactions

**Anschluss an MVS-Anwendungen** 

WebTransactions

**Anschluss an OSD-Anwendungen** 

## **Dokumentation zum BS2000/OSD-Umfeld**

i

Die meisten dieser Handbücher sind zusätzlich in gedruckter Form gegen gesondertes Entgelt unter <a href="http://manualshop.ts.fujitsu.com">http://manualshop.ts.fujitsu.com</a> zu bestellen.

**AID** (BS2000/OSD)

Advanced Interactive Debugger

**Basishandbuch** 

Benutzerhandbuch

BCAM (BS2000/OSD)

**BCAM Band 1/2** 

Benutzerhandbuch

BINDER (BS2000/OSD)

Benutzerhandbuch

BS2000/OSD

Makroaufrufe an den Ablaufteil

Benutzerhandbuch

BS2000/OSD-BC

**BLSSERV** 

Bindelader-Starter

Benutzerhandbuch

DCAM (BS2000/OSD)

**COBOL-Aufrufe** 

Benutzerhandbuch

DCAM (BS2000/OSD)

Makroaufrufe

Benutzerhandbuch

DCAM (BS2000/OSD)

Programmschnittstellen

Beschreibung

FHS (BS2000/OSD)

Formatierungssystem für openUTM, TIAM, DCAM

#### **IFG für FHS**

Benutzerhandbuch

FHS-DOORS (BS2000/OSD, MS-Windows)

Grafische Oberfläche für BS2000/OSD-Anwendungen

Benutzerhandbuch

HIPLEX AF (BS2000/OSD)

Hochverfügbarkeit von Anwendungen in BS2000/OSD

Produkthandbuch

HIPLEX MSCF (BS2000/OSD)

BS2000-Rechner im Verbund

Benutzerhandbuch

IMON (BS2000/OSD)

Installationsmonitor

Benutzerhandbuch

MT9750 (MS Windows)

9750-Emulation unter Windows

Produkthandbuch

**OMNIS/OMNIS-MENU** (BS2000)

**Funktionen und Kommandos** 

Benutzerhandbuch

**OMNIS/OMNIS-MENU** (BS2000)

**Administration und Programmierung** 

Benutzerhandbuch

OMNIS-MENU (BS2000/OSD)

Benutzerhandbuch

**OSS** (BS2000/OSD)

**OSI Session Service** 

User Guide

**RSO** (BS2000/OSD)

Remote SPOOL Output

SECOS (BS2000/OSD)

**Security Control System** 

Benutzerhandbuch

SECOS (BS2000/OSD)

**Security Control System** 

Tabellenheft

SESAM/SQL (BS2000/OSD)

**Datenbankbetrieb** 

Benutzerhandbuch

openSM2

**Software Monitor** 

Band 1: Verwaltung und Bedienung

TIAM (BS2000/OSD)

Benutzerhandbuch

UDS/SQL (BS2000/OSD)

**Datenbankbetrieb** 

Benutzerhandbuch

Unicode im BS2000/OSD

Übersichtshandbuch

**VTSU** (BS2000/OSD)

**Virtual Terminal Support** 

Benutzerhandbuch

**XHCS** (BS2000/OSD)

8-bit-Code- und Unicode-Unterstützung im BS2000/OSD

# **Dokumentation zum Umfeld von Unix-Systemen**

CMX V6.0 (Solaris)

**Betrieb und Administration** 

Benutzerhandbuch

CMX V6.0 (Unix-Systeme)

**Betrieb und Administration** 

Benutzerhandbuch

**CMX** V6.0

CMX-Anwendungen programmieren

Programmierhandbuch

OSS (SINIX)

**OSI Session Service** 

User Guide

PRIMECLUSTER<sup>TM</sup>

Konzept (Solaris, Linux)

Benutzerhandbuch

## openSM2

Die Dokumentation zu openSM2 wird in Form von ausführlichen Online-Hilfen bereitgestellt, die mit dem Produkt ausgeliefert werden.

# **Sonstige Literatur**

## CPI-C (X/Open)

Distributed Transaction Processing X/Open CAE Specification, Version 2 ISBN 1 85912 135 7

## Reference Model Version 2 (X/Open)

Distributed Transaction Processing X/Open Guide ISBN 1 85912 019 9

## TX (Transaction Demarcation) (X/Open)

Distributed Transaction Processing X/Open CAE Specification ISBN 1 85912 094 6

## XATMI (X/Open)

Distributed Transaction Processing X/Open CAE Specification ISBN 1 85912 130 6

#### **XML**

Spezifikation des W3C (www - Konsortium)

Webseite: http://www.w3.org/XML

# **Stichwörter**

	AES-Schlussel 84
#Format 65	Aktive RSA Schlüssel 85
*Format 65	Allocate-Aufruf 100
+Format 65	Anbindung über UPIC-Local 184
-Format 65	Ändern
.DEFAULT 304, 311	Senderichtung 162
	Anmelden
	bei abgelaufenem Passwort 80
19Z, MGET 211	CPI-C-Programm 111
_	mehrfach bei UTM 113
<b>A</b>	XATMI 260
Abfragen	Anschluss ans Trägersystem (XATMI) 260
CHARACTER_CONVERTION 125	ANSI 282, 321, 356
Client-Kontext 115	ANSI-Compiler 356
erweiterte Information 131	Anwendung
Offset der Cursor-Position 127	Port für lokale Anwendung 238
Verschlüsselungsebene 120	Anzeigen Senderecht
Zustand der Conversation 123	Receive 155
Ablauf Receive-Timer 158, 170	Receive_Mapped_Data 167
Abmelden	applifile 149
CPI-C-Programm 109	ASCII 294
XATMI 260	ASCII nach EBCDIC Konvertierung (CPI-C) 68,
XATMI-Client 263	104
Abnormale Beendigung	ASCII-Konvertierung (XATMI) 258
Conversation 105	ASCII-Zeichen 71
CPI-C-Programm 333	ASN.1-Typ 257
Access-List-Konzept 79	Asynchrones Request-Response-Modell 254
Administrations-Journal 375	Attributfelder, Format 65
Adressierung	Aufbau
CPI-C 54	einer CPI-C-Anwendung 55
Adressierungsformate 293	Aufbereiten
Adressierungsinformationen 294	UPIC-Trace 343
für das Netzwerk 295	Aufruf
von TCP/IP 294	Advanced Functions (CPI-C) 98
Advanced Functions 98, 218	Allocate 100

Aufruf (Forts.)	В
Convert_Incoming 103	BADTAC 332
Convert_Outgoing 104	BCMAP 296
Deallocate 105	Bearbeiten
Deferred_Deallocate 107	Konvertierungstabelle 69
Disable_UTM_UPIC 109	Beenden
Enable_UTM_UPIC 111	Thread 90
Extract_Conversation_State 123	Beenden Conversation
Extract_Cursor_Offset 127	abnormal 105, 208
Extract_Partner_LU_Name 129	nach Transaktionsende 107
Extract_Secondary_Information 131	Beendete UTM-Anwendung 333
Initialize_Conversation 147	Beispiel
Prepare_To_Receive 151	Client-Anbindung generieren 349
Receive 154	Multiple Conversations 92
Send_Mapped_Data 181	Side Information-Datei 346
Set_Allocate_Timer 184	TNS-Eintrag 346
Set_Conversation_Encryption_Level 191	tpcall (Windows) 347
Set_Conversation_New_Password 195	uptac (Windows) 346
Set_Conversation_Security_Password 198	Beispiele für Windows 345
Set_Conversation_Security_Type 201	Benutzerdaten
Set_Conversation_Security_User_ID 203	verschlüsseln 84
Set_Deallocate_Type 208	Benutzerkennung
Set_Function_Key 210	Mehrfachanmeldungen 80
Set_Partner_Host_Name 213	ungültig 156, 168, 204
Set_Partner_IP_Address 215	Benutzerkonzept von openUTM 77
Set_Partner_LU_Name 218	Betriebsmittel
Set_Partner_Port 221	CPI-C-Programm (Unix-System) 328
Set_Partner_Tsel 223	CPI-C-Programm (Windows) 323
Set_Partner_Tsel_Format 225	lokal 336
Set_Receive_Timer 228	Partner 336
Set_Receive_Type 231	UPIC-Local (Unix-System) 329
Set_Sync_Level 234	Betriebsmittelengpass, Fehler bei 100
Set_TP_Name 236	Betriebssystem 31
Specify_Local_Port 238	Betriebssystem-Plattformen 27
Specify_Local_Tsel 240	Big Endian 256
Specify_Local_Tsel_Format 242	Binden
Starter-Set 97	BS2000 330
UPIC-Funktionen 99	CPI-C-Programm (Unix-System) 327
xatmigen 276	CPI-C-Programm (Windows) 321
Ausgabeparameter (CPI-C) 96	UPIC-Local (Unix-System) 329
Ausrichtung in typisierten Puffern 256	XATMI-Programm 282
Ausschalten UPIC-Trace 343	Blockierender Receive
Automatische Konvertierung 69	Receive 154
festlegen 147, 298	Receive_Mapped_Data 166

Blockierender Receive(Forts.) setzen 231	Client 25
Timer 228	Initialisieren (XATMI) 261 XATMI 249
Überblick 60	Client-Anbindung, Generierungsbeispiele 349
BOOL Peek 46	Client-Kontext 83
BS2000	abfragen 115
	Client-Server-Konzept 25
Ablaufumgebung 331 BCMAP 296	CLIENT_CONTEXT 53
Binden 330	Cluster 32
Code-Konvertierung 68	Cluster-Administrations-Journal 375
Code-Konvertierung incoming 103	Cluster-Anwendung 32
Code-Konvertierung outgoing 104	CM_COMMUNICATION_PROTOCOL_34
Code-Konvertierung per upicfile 299	abfragen 118
ftp 336	setzen im Programm 189
Jobvariable 320	CM_COMMUNICATION_PROTOCOL_40
Logging-Datei 338	abfragen 118
partner_LU_name 299	setzen im Programm 189
ping 335	CM_DEALLOCATED_ABEND 333
telnet 336	PEND ER/FR 335
Übersetzen 330	CM_RECEIVE_AND_WAIT 154, 231
UPIC-Trace 339	CM_RECEIVE_IMMEDIATE 154, 232
upicfile 297	CM SECURITY PWD EXPIRED RETRY 80
XATMI aufrufen 276	CMALLC 100
buffer	CMCNVI 103
Extract_Shutdown_Time 141	CMCNVO 104
Receive 155	CMCOBOL 246
Receive_Mapped_Data 167	CMDEAL 105
Send_Data 178	CMDFDE 107
Send_Mapped_Data 181	CMDISA 109
BUFFER-Anweisung 274	CMECEL 120
	CMECO 127
C	CMECP 118
C++ Class CUpic 33	CMECS 123
C-Datentypen 256	CMENAB 111
C-Source 70	CMEPLN 129
CD 306	CMESI 131
CHARACTER_CONVERTION 53, 69	CMESRC 134
setzen 206	CMINIT 147
Characteristic PROTOCOL	CMPTR 151
abfragen 118	CMRCV 154
setzen 189	CMRCVM 166
Characteristics einer Conversation (CPI-C) 50	CMSAT 184
Charakteristika (XATMI) 269	CMSCC 186
ClassCUpic 40	CMSCEL 191

CMSCP 189 CMSCSN 195 CMSCSP 198 CMSCST 201 CMSCSU 203 CMSDT 208 CMSEND 178 CMSFK 210 CMSLP 238 CMSLT 240	einrichten 100 einrichten (Standardwerte) 147 parallele 89 Zustand 50 Zustand abfragen 123 Conversation Characteristic 50 conversation_type 51 deallocate_type 52 deallocate_type (Set_Deallocate_Type) 208 ENCRYPTION-LEVEL 53
CMSLTF 242	HOSTNAME 53
CMSNDM 181	IP-ADRESS 53
CMSPHN 213	partner_LU_name 52, 147
CMSPIA 215	partner_LU_name_length 52
CMSPLN 218	partner_LU_name_lth 147
CMSPP 221	PORT 53
CMSPT 223	receive_type 52, 154
CMSPTF 225	receive_type (Receive) 154
CMSRCT 228	receive_type (Receive_Mapped_Data) 166
CMSRT 231	receive_type (Set_Receive_Type) 231
CMSSL 234	return_control 51
CMSSRC 244	RSA-KEY 53
CMSTPN 236	security_new_password 52
CMX 30	security_new_password_lenght 52
COBOL-Schnittstelle	security_password 52, 198
CPI-C 246	security_password_length 52, 198
XATMI 259	security_type 52, 198, 201
Code für Datentypen (XATMI) 257, 274	security_user_ID 52, 201, 203
Code-Konvertierung 68	security_user_ID_length 52, 203
automatische 298	send_type 51
für Windows 70	Standardwerte 147
Communication Resource Manager (CRM) 249	status_received (Send_Data) 178
COMMUNICATION_PROTOCOL 53	status_received (Send_Mapped_Data) 181
COMP-Anweisung 246	sync_level 51, 234
Compileroption	T-SEL 53
UTM_ON_WIN32 321, 355	T-SEL-FORMAT 53
UTM_UPIC_V11 355	TP_name 52, 147
Compilieren	TP_name (Set_TP_Name) 236
CPI-C-Programm (Unix-System) 327	TP_name_length 52, 236
CPI-C-Programm (Windows) 321	Überblick 51 UPIC-spezifisch 53
CONNECT-MODE 314 Conversation 50, 255	veränderbar 52
bedingungslos beenden 208	vorgegeben 51
beenden 105, 107	vorgegeben 31

Conversation-ID ermitteln 148 freigeben 105 conversation_ID (Initialize_Conversation) 14 conversation_type 51 Conversational Modell 255	Receive_Mapped_Data 167 Daten
konfigurieren 273 Convert_Incoming Aufruf 103 Überblick 69	empfangen 154 empfangen mit Formatkennzeichen 166 Länge beim Senden 178 senden 178
Convert_Outgoing	senden mit Formatkennzeichen 181
Aufruf 104	Datenbankzugriffe 58
Überblick 69	Datenempfang
copy-cobol85 246	anzeigen (Receive) 155
COPY-Element (CPI-C) 246	anzeigen (Receive_Mapped_Data) 167
core 334	Shutdown-Time 142
CPI-C 13	Datenmengen, große (XATMI) 269
Einschalung 26	Datenpuffer
Version 2 354	XATMI 256
CPI-C-Anwendung 27	Datensicherheit 79
Aufbau 55	Datenstruktur
CPI-C-Aufrufe 96	Name (XATMI) 274
C 96 COBOL 246	Datentypen XATMI 256
	Deallocate-Aufruf 105
Reihenfolge 55 CPI-C-Begriffe, Definition 50	deallocate_type 52
CPI-C-Programm 27	setzen 208
abmelden 109	Def-Datei mit EXPORT-Anweisungen 70
anmelden 111	Default-Einträge 34
beendet 333	DEFAULT-Name 111
binden (Unix-System) 327	definieren 314
binden (Windows) 321	eines Client 94
Portierbarkeit 235	DEFAULT-Server 94
starten (Unix-System) 328	definieren 304, 311
starten (Windows) 321	DEFAULT-Service 94
Zugriff auf Services 28	definieren 304, 311
CPI-C-Schnittstelle 96	Deferred_Deallocate-Aufruf 107
CUPIC Objekt 26	DES-Schlüssel 84
CUpic Security 39	destination-name 273
CUpicLocAddr 33, 35	Diagnose
CUpicRemAddr 33, 37	PCMX 344
Cursor-Position 68	Trägersystem UPIC 337
Offset abfragen 127	Diagnoseunterlagen 337
<del>-</del>	Disable UTM UPIC-Aufruf 109

Dokumentation, Wegweiser 15	Erweiterte Information
Dynamische Bibliothek 70	abfragen 131
	Erweiterter Returncode
E	abfragen 134
EBCDIC 294	Eigenschaften setzen 244
9 (	68, Erzeugen
103	LCF 275
EBCDIC-Code 71	Euro-Zeichen
EBCDIC-Konvertierung XATMI 258	Konvertierung 69
Eigener Anwendungsname 54	exit 110
Eigenschaften des erweiterten Returncodes	Extract_Client_Context 83, 115
setzen 244	Extract_Communication_Protocol 118
Eingabeparameter (CPI-C) 96	Extract_Conversation_Encryption_Level-
Einrichten Conversation 100	Aufruf 120
Standardwerte 147	Extract_Conversation_State-Aufruf 123
Einsatz typisierte Puffer 267	Extract_Convertion-Aufruf 125
Einschalten	Extract_Cursor_Offset-Aufruf 127
UPIC-Trace 339	Extract_Partner_LU_Name-Aufruf 129
Einschritt-Vorgang, Kommunikation mit 72	Extract_Secondary_Information-Aufruf 13
Empfangen Daten 154	Extract_Secondary_Return_Code 78, 134
Daten und Formatkennzeichen 166	Extract_Shutdown_State 139
Formate 62	Extract_Shutdown_Time 141
Nachricht 59	Extract_Transaction_State 144
Teilformate 63	F
Teilnachricht 59	F-Tasten
Empfangsmodus setzen 231	setzen 210
Empfangspuffer 59	Überblick 66
Empfangsstatus 151	Fehlerbehandlung
Enable_UTM_UPIC	XATMI 266
Aufruf 111	Fehlerdiagnose
leerer lokaler Anwendungsname 314	CPI-C 334
Encryption Level	XATMI 283
zugehörige Schlüsselpaare 85	Fehlerfall, Verhalten im (CPI-C) 333
ENCRYPTION-LEVEL 53	Fehlermeldung (CPI-C) 334
encryption_level	Fehlersituation im CPI-C-Programm 110
setzen 191	Ferne Portnummer 295
zu hoch 192	Filedeskriptor
End-Service (XATMI) 249	Unix-System 328
Endlosschleife 61	Windows 323
Ereignisse	Folgezustände einer Conversation 50
XATMI 266	FORMAT 65
Ermitteln Conversation-ID 148	Format der Namen 294

Formate	Include-Dateien
austauschen 62	CPI-C (Unix-System) 327
empfangen 62	CPI-C (Windows) 321
senden 62	Initialisieren
Formatkennzeichen 62	XATMI-Client 261
empfangen 166	Initialisierungsparameter
leeres empfangen 174	XATMI 279
senden 181	Initialisierungswert
Formatname 65	Conversation Characteristics 52, 53
Formattyp 65	Initialize-Zustand 50, 149
Fortsetzungszeichen	Initialize_Conversation-Aufruf 147
LCF 270	INPUT-Exit 332
FPUT 332	int Call 44
ftp 335	int Rcv 42
function_key (Set_Function_Key) 210	int RcvMulti 43
Funktionen für den Nachrichtenaustausch 56	int Restart 45
Funktionsaufrufe 42	int SetTselFormat 36, 38
Funktionsdeklaration	int Snd 42
Extract_Partner_LU_Name 130	int SndLast 42
Funktionstasten	int SndRcv 44
auslösen 66, 210	Intermediate-Service (XATMI) 249
	internal error 334
G	internal-service-name 272
Gemeinsame Datentypen 256	Interprozesskommunikation 293
Generierung der UTM-Partner-Anwendung 291	IP-ADDRESS 53
Generierungsbeispiel für Client-Anbindung 349	IP-Adresse
Grace-Sign-On	Partner-Anwendung 215
Passwort abgelaufen 80	IPv4 216, 301, 308
Größe	IPv6 217, 301, 308
UPIC-Tracedatei 340	
Große Datenmengen (XATMI) 269	J
•	Jobvariable 320
H	setzen (Beispiel) 331
HD 298	17
Helper Classes 33, 35	K
HOSTNAME 53	K&R-Compiler 356
Hostname	K-Tasten
Partner-Anwendung 213	setzen 210
HP-UX 14	Uberblick 66
1	KCMF 183
Identifikation	kcsaeea.c 70
einer Conversation 148	kcxaent.c 70
einei Oonversation 140	KDCDISP 54, 81
	Fehler 157, 169

KDCRECVR (XATMI) 252	Konvertierungstabelle 70
Recovery-Service 272	bearbeiten 69
Kennzeichen	Windows 103, 104
automatische Konvertierung 298	
Knoten-Anwendung 306	L
Kerberos	Länge
Returncode 135	Daten (Send_Data) 178
Returncode (Receive) 159	Daten (Send_Mapped_Data) 181
Returncode (Receive_Mapped_Data) 171	der zu sendenden Daten 178
Keycode 79	Formatkennzeichen 166
Klasse CUPIC 26	Partnername in upicfile 299, 306
Knoten 32	Symbolic Destination Name 96, 299, 306
Knoten-Anwendung 32	Langzeitspeicher 79
Kommentarzeile	LC-Definition File 275
LCF 270	LC-Description File 275
upicfile 297	LCF 251
Kommunikation	erzeugen 275
mit einem Einschritt-Vorgang 72	Leerer lokaler Anwendungsname 314
mit einem UTM-Server 71	Leerer Symbolic Destination Name 293
mit Mehrschritt-Vorgang 75	Leeres Formatkennzeichen empfangen 174
Kommunikationsmodell	Letzte Ausgabenachricht (XATMI) 252, 272
asynchron 254	Linux siehe Unix-Systeme
conversational 255	Linux-Distribution 14
synchron 253	Little Endian 256
Kommunikationsprotokoll	LN 312
festlegen in upicfile 302	LN.DEFAULT-Eintrag 111
Kommunikationssystem 31	local client name 261
Kompatibles CPI-C-Programm 235, 355	Local Configuration
Komplette Nachricht empfangen 162, 174	Code für Datentypen 257
Konfigurieren	Local Configuration Definition File 270
mit TNS-Einträgen 296	Local Configuration File 251
ohne upicfile 292	erzeugen 275
UPIC mit C++-Klassen 33	Local Definition File
UPIC-L 293	für XATMI-Beispiel-Anwendung 347
UPIC-Local mit Visual C++ 324	local_name 54
UPIC-R 294	Disable_UTM_UPIC 109
XATMI 270	Enable_UTM_UPIC 111
Konfigurierung des Trägersystems UPIC 291	Lockcode 79
Konvertierung 68	Logging-Datei
ASCII nach EBCDIC (CPI-C) 104	BS2000 338
automatische (CPI-C) 298	Logging-Datei (UPIC) 337
EBCDIC nach ASCII (CPI-C) 103	Lokale Anbindung (UPIC-L) 29
Euro-Zeichen 69	
XATMI 258	

Lokale Anwendung	MODE
Port setzen 238	Service Modell 273
Transport-Selektor setzen 240	MPUT 74
Transport-Selektor-Format setzen 242	MPUT NT 59, 61
Lokale Portnummer 294	MSCF 377
Lokaler Anwendungsname 34, 297	Multiple Conversation 89
Enable_UTM_UPIC 111, 314	Beispiel 92
leer 314	Multithreading 31, 89
upicfile 280, 312	<b>3</b> ,
Lokaler Sendepuffer 58	N
LTERM-Pool	Nachricht
für Mehrfachanmeldungen 95	empfangen 59
3	senden 57
M	Nachrichtenaustausch, Funktionen für 56
Main-Thread 89	Nachrichtenlänge
map_name	maximale 269
Receive_Mapped_Data 166	Name
Send_Mapped_Data 181	XATMI-Datenstruktur 274
Überblick 63	Name des Programms
map_name_length	bei Enable_UTM_UPIC 111
Receive_Mapped_Data 166	Netzadressierung 296
Send_Mapped_Data 181	Neue Conversation 41
Maschinenabhängigkeiten 256	Neue local Adresse 40
Mathemathische Bibliothek 282	Neue remote Adresse 40
mathlib 282	Neue security Attribute 40
Maximale Nachrichtenlänge 269	Nicht-blockierender Receive
Mehrere Conversations 89	Receive 154
Mehrere CPI-C-Programmläufe 113	Receive_Mapped_Data 166
Mehrfaches Anmelden	setzen 231
bei UTM 113	Überblick 61
LTERM-Pool für 95	
mit demselben Namen 95, 314	0
unter einer Benutzerkennung 78, 80	OCTET STRING 257
Mehrschritt-Vorgang 61	Offset
Kommunikation mit 75	Cursor-Position 127
Meldungen	Cursor-Position im Format 68
xatmigen 287	OpenCPIC Trägersystem 27
Metasyntax 23	openUTM 293
MGET 66, 183	Benutzerdaten verschlüsseln 84
19Z 211	Benutzerkonzept 77
MGET NT 63	Formatkennzeichen 65
Microsoft Visual C++ Developer Studio 70	Funktionstasten 66
Migration, CPI-C Version 2 354	openUTM-Anwendung beendet 333
	openUTM-Anwendung siehe UTM-Anwendung

openUTM-Client-Interface 33	Prepare_To_Receive
openUTM-Cluster	Aufruf 151
Regeln für upicfile 305	Überblick 58
Symbolic Destination Name 297, 3	
openUTM-Server 292	abmelden (CPI-C) 109
Kommunikation mit 71	Programmaufrufe (CPI-C) 96
openUTM-Version	Programmbeispiel
ab V4.0 302	Side Information-Datei (Windows) 346
Overhead	tpcall (Windows) 347
Puffer 269	uptac (Windows) 346
	Programmname
P	angeben (CPI-C) 111
Parallele Conversations 89	Programmschnittstelle
Partner-Anwendung	CPI-C 96
Hostname setzen 213	XATMI 259
IP-Adresse setzen 215	Property Handlers 40
Port setzen 221	PROTOCOL 302
Transport-Selektor-Format setzen	
Transportselektor setzen 223	setzen im Programm 189
partner_LU_name 54, 129, 147, 292	PTERM-Name
BS2000 299	UPIC-Local 112
partner_LU_name_length 129, 147	Public Diagnosefunktion 46
Partnerkonfiguration	Puffer
Abstimmung 315	definieren 274
Partnername	erweiterte Information 131
in upicfile 299, 306	für Daten 57
Passwort	maximale Größe 269
fehlerhaft 199	Sendedaten 179, 183
setzen 198	1, 11
ungültig 101, 156, 168, 199, 204	Q
PATH 324	Quick Start Kit 324
PCMX 30, 296, 327	
Diagnose 344	R
PEND ER/FR 335	Readme-Dateien 20
PEND FI 59, 61	Receive
PEND KP 61	Aufruf 154
PEND RS 332	blockierend 60
Pfadname 340	mehrere Aufrufe 74
PGPOOL 158, 175, 179, 183	nicht-blockierend 61
ping 335	Überblick 58, 59
PORT 53	Receive Timer 228
Portierbarkeit von CPI-C-Programmen	Receive-Zustand 50
Portnummer 102 204	

Receive_Mapped_Data    Aufruf 166    Überblick 58, 59, 63 receive_timer 228 receive_type 52 received_length    Extract_Shutdown_Time 142    Receive 155    Receive_Mapped_Data 167 Rechner-übergreifende Kommunikation 292 Recovery-Service (XATMI) 252 Red Hat 14 Reihenfolge    CPI-C-Aufrufe 55 Remote Anbindung 30 remote-service-name 272	security_type 52 Fehler bei UTM 101 security_user_ID 52 security_user_ID_length 52 Send-Zustand 50 Send_Data Aufruf 178 mehrere Aufrufe 74 Überblick 57 send_length Send_Data 178 Send_Mapped_Data 181 Send_Mapped_Data Aufruf 181 Überblick 57, 63 send_type 51
Request 249	Senden
Request-Response	Daten 178
konfigurieren 273	Daten mit Formatkennzeichen 181
Requester 250	Formate 62
Reset-Zustand 50	Nachricht 57
nach Receive 61	Teilformat 63
Resource-Dateien 70	Sendepuffer
RESTART 78, 81	lokal 58
RET 211	übertragen an Server 58
return_code 129	Senderecht 50, 56
return_control 51	anzeigen (Receive) 155
Returncodes	anzeigen (Receive_Mapped_Data) 167
CPI-C 96	empfangen 162, 174
Returnwert (XATMI) 266	übergeben 58
revent 266	Senderichtung
RSA-KEY 53	ändern (Receive) 162
RSA-Schlüssel 84, 85	ändern (Receive_Mapped_Data) 174
S	Sendestatus 151
Schlüsselwörter 54	Server 25
Schnittstellen 26	XATMI 249
SD 298	Service
secondary information 131	definieren 271
Security-Funktionen 78	XATMI 249 Set-Aufrufe 96
Security-Typ setzen 201	
security_password 52, 198	Set_Allocate_Timer-Aufruf 184 Set Client Context 83
security_password_length 52	<del>_</del>
occanty_paccovora_fortgate_oz	Aufruf 186 Set Communication Protocol 189
	aer Communication Profocol Tay

Set_Conversation_Encryption_Level-Aufruf 191	Timeout-Timer 228
Set_Conversation_Security_New_Password 19	TP name 236
5	TP_name_length 236
Set_Conversation_Security_Password	Transport-Selektor für lokale
Aufruf 198	Anwendung 240
Überblick 78, 80	Transport-Selektor für Partner-
Set_Conversation_Security_Type	Anwendung 223
Aufruf 201	Transport-Selektor-Format für lokale
Überblick 78	Anwendung 242
Set_Conversation_Security_User_ID	Transport-Selektor-Format für Partner-
Aufruf 203	Anwendung 225
Überblick 78	UTM-Benutzerkennung 203
Set_Convertion 206	UTM-Funktionstaste 210
Set_Deallocate_Type-Aufruf 208	Verschlüsselungsebene 191
Set_Function_Key	SFUNC
Aufruf 210	RET 211
Überblick 66	Shared Memory für UPIC-Local (Unix-
Set_Partner_Host_Name 295	System) 329
Aufruf 213	Shellvariable UPICLOG 338
Set_Partner_IP_Address 295	SHUTDOWN GRACE 139
Aufruf 215	SHUTDOWN WARN 139
Set_Partner_LU_Name 218	Shutdown-Status
Set_Partner_Port 295	abfragen 139
Aufruf 221	Shutdown-Time
Set_Partner_Tsel 295	abfragen 141
Aufruf 223	Side Information 50
Set_Partner_Tsel_Format 295	Side Information-Datei 50, 297
Aufruf 225	für Programmbeispiele (Windows) 346
Set_Receive_Timer-Aufruf 228	SIGHUP 328
Set_Receive_Type	SIGINT 328
Aufruf 231	Signale 328
Überblick 60	SIGNON-Vorgang 77
Set_Sync_Level-Aufruf 234	SIGQUIT 328
Set_TP_Name-Aufruf 236	Socket-Schnittstelle 30
Setzen	Solaris 14
deallocate_type 208	Specify_Local_Port 295
Empfangsmodus 231	Aufruf 238
Hostname der Partner-Anwendung 213	Specify_Local_Tsel 295
IP-Adresse der Partner-Anwendung 215	Aufruf 240
partner_LU_name 218	Specify_Local_Tsel_Format 295
Passwort 198	Aufruf 242
Port für Partner-Anwendung 221	Specify_Secondary_Return_Code
Security-Typ 201 Synchronisationsstufe 234	setzen 244
Synchronisalionssille 234	SIADO-AIODE UTIVI-ADWENDING

Start-Zustand 50	Teilnachricht
Starten	empfangen 59
BS2000 330	Teilprogramm starten 58
	telnet 335
CPI-C-Programm (Unix-System) 328	
CPI-C-Programm (Windows) 321	TEMP 337, 340
Teilprogramm 58	Thread 89
Thread 89	beenden 90
UTM-Service 57	starten 89
Starter-Set 97	Threadfähige Systeme 34
status_received	Threading 327
Receive 155	TIMEOUT 246
Receive_Mapped_Data 167	Timeout 184
Struktur	blockierender Receive 158, 170
CPI-C-Anwendung 55	Timeout-Timer
Subtypen (XATMI) 257	setzen für blockierenden Receive 228
SUSE 14	Überblick 61
SVCU 271	Timer der UTM-Anwendung 61
sym_dest_name (Initialize_Conversation) 148	Timer für blockierenden Receive 228
Symbolic Destination Name 54, 293, 297, 298	TMP 337, 340
Cluster 305	TNS-Directory 296
Länge 96, 299, 306	TNS-Eintrag 296
openUTM-Cluster 305	abstimmen 315
Symbolic_Destination_Name 34	für Programmbeispiele (Windows) 346
Synchrones Request-Response-Modell 253	Windows 346
Synchronisationsstufe setzen (CPI-C) 234	TNS-Name 111
Syntax	TP_name 52, 54
	setzen 236
LCF-Definitionsdatei 270	
SYSTEM PEND ER 335	TP_name_length 52
т	setzen 236
T-SEL 53	tpacall 254
T-SEL-FORMAT 53	tpcall 253
	Programmbeispiel für Windows 347
T.61 String 258	tpcall.ldf, Local Definition File 347
T.61-Zeichensatz 358	tpconnect 255
TAC	tpdiscon 255
Verschlüsselung 87	TPEEVENT 266
TCP/IP 294	tperrno 266
Verbindung überprüfen 335	tpgetrply 254
TCP/IP-Port	tpinit 260, 261
lokale Anwendung 238	lokaler Anwendungsname 280
Partner-Anwendung 221	TPOOL 95
Teilformat	tprecv 255
senden/empfangen 63	tpsend 255
	toterm 260, 263

Trace UPIC 338	CPI-C-Programm (Windows) 321 XATMI-Programm 282
Tracedatei	ULS 79
Größe bei UPIC 340	Umgebungsvariable
Größe bei XATMI 286	CPI-C 319
Name bei UPIC 341	setzen für CPI-C (Windows) 322
Name bei XATMI 286	UPIC-Local (Unix-System) 329
UPIC 341	UPICPATH 297
Verzeichnis 340	XATMI 283
XATMI 286	Ungültig
Trägersystem	Benutzerkennung 156, 168, 204
Anschluss an das (XATMI) 260	Passwort 101, 156, 168, 199, 204
OpenCPIC 27	Unix-Plattform 14
UPIC 27	Unix-Systeme 13
Transaktionscode 54	Untypisierter Datenstrom 256
in upicfile 300, 306	UPIC Conversations 34
setzen im Programm 236	UPIC Trägersystem 27
setzen in C++ Klasse CUpic 41	UPIC(Windows) Programmbeispiele 345
ungültig 101, 157	UPIC-Client 292
XATMI 272	upic-cob 347
Transaktionsstatus 77	UPIC-Conversation 26
lesen 144	UPIC-Generierung 297
TRANSDATA 294	XATMI 278
Transport-Selektor 294	UPIC-Kommunikationsprotokoll
Format für lokale Anwendung 242	festlegen in upicfile 302
Format für Partner-Anwendung 225	UPIC-L 31, 293
lokale Anwendung 240	UPIC-Local 29, 112
Partner-Anwendung 223	binden bei XATMI 282
Transportsysteme 294	Enable_UTM_UPIC 112
Transportverbindung, Fehler bei Aufbau 100	nicht-blockierender Receive 61, 154
Typed Buffer 250	Partnername 299
Typen (XATMI) 256	Set_Receive_Timer 228
Typisierte Puffer 250, 256, 267	Set_Receive_Type 231
Regeln 267	Unix-System 329
Typen 256	UTMPATH 113
Typisierte Records 256	Windows 324
	UPIC-Logging-Datei 334, 337
U	UPIC-Puffer 57
Übergeben Senderecht 58	UPIC-R 294
Überprüfen	mit CMX 296
TCP/IP-Verbindung 335	Windows 31
Übersetzen	UPIC-Remote 30
BS2000 330	binden bei XATMI 283
CPI-C-Programm (Unix-System) 327	Partnername 299

UPIC-spezifisch Conversation Characteristics 53 Funktionen 99	UTM-Benutzerkonzept 77 UTM-Cluster-Anwendung 11, 32 Cluster-Administrations-Journal 375
UPIC-Trace 338	UTM-Fehlermeldung 337
aufbereiten 343	UTM-Formate
ausschalten 343	empfangen 166
BS2000 339	senden 181
einschalten 339	UTM-Funktionstaste 66
UPIC.H	setzen 210
BS2000 330	UTM-Server 292
Unix-System 327	Kommunikation mit 71
Windows 321	UTM-Service
UPIC.INI 322, 337	adressieren 54
UpicB.ocx 21	starten 57
UPICFIL 297, 320	UTM-Version
UPICFILE 319	ab V4.0, UPIC-Protokoll für 302
upicfile 297	kleiner V4.0, UPIC-Protokoll für 302
Enable_UTM_UPIC 111	UTM.local 293
lokaler Anwendungsname 280	utmcnv32.def 70
XATMI 278	utmcnv32.rc, resource.h 70
upicfile-Eintrag	UTMPATH 149
lokale Anwendung 312	nicht gesetzt 113
stand-alone UTM-Anwendung 298	UPIC-Local (Unix-System) 329
UTM-Cluster-Anwendung 305	
UPICL 292	V
UPICLOG 319, 320, 337, 338	Verbindungsabbau
UPICPATH 297, 319	beim Empfangen 157, 169
UPICR 292	beim Senden 179, 182
UpicSimpleClient 348	beim Wechseln des Empfangsstatus 152
UPICTRA 320	durch Beenden von CPI-C 333
UPICTRACE 319, 338	Verbindungsaufbau
upicw32.lib 321	bei Verschlüsselung 86
upicws32.lib 321	Probleme beim 335
uptac	Verfolgerinformation 338
Programmbeispiel für Windows 346	Verschlüsselung 40, 84
USER 279	Verschlüsselung am TAC 87
Userbuffer 256	Verschlüsselungsebene 86
UTM 293	abfragen 120
UTM-Anwendung beendet 333	ändern 122
UTM-Benutzerkennung	setzen 191
Mehrfachanmeldung 78	zugehörige Schlüsselpaare 85
nicht generiert 101	Verschlüsselungsverfahren 84 Verteilte Transaktionsverarbeitung 58, 76
setzen 203	Verwendung von TNS-Einträgen 315
ungültig 156, 168	verwending von 1143-Eilliagen 313

Verzeichnis der Tracedateien 340	X_C_TYPE 256, 257	
Visual C++	Konvertierung 258	
Konfigurieren mit Hilfe von 324	X_COMMON 256, 257	
void GetMapName 41	Konvertierung 258	
void GetTPName 41	X_OCTET 256	
void Reset 46	BUFFERS-Operand 273	
void SetEncryption 40	XATMI	
void SetFunctionKey 41	Anwendung 27	
void SetHost 38	Client abmelden 263	
void SetLocal 40	Programmschnittstelle 259	
void SetMapName 41	Standard 249	
void SetPort 36, 38	U-ASE 251, 256	
void SetRemote 40	XATMI-Programm 27	
void SetSecurity 40	Zugriff auf Services 28	
void SetTPName 41	xatmigen 275	
void SetTselName 36, 38	aufrufen 276	
Voraussetzungen	XTLCF 284	
Verschlüsselung 85	XTPALCF 284	
Voreinstellung	XTPATH 283	
GLOBALER NAME 315	XTSVRTR 284	
Vorgangs-Wiederanlauf 78, 81		
Vorgangskontext 81	Z	
Vorgangsstatus	Zeichensatzcodierung 258	
lesen 144	Zeichensatzkonvertierung	
	automatische (CPI-C) 298	
W	CPI-C 68	
Wartezeit	XATMI 258	
maximale (Receive) 174	Zeilenabschlusszeichen, upicfile 303, 309	
Wechseln		20
Senderecht 58	Zugangsprüfung	
vom Sende- in Empfangsstatus 151	ohne Passwort 198, 202	
Wiederanlauf 81	UTM 279	
Client-Kontext 83	Zugangsschutzfunktionen 78	
XATMI 252	Zugriffsschutzfunktionen 79	
Wiederanlauf-Programm (CPI-C) 81	Zurücksetzen	
Windows, UPIC-Local 324	Receive-Timer 228	
Windows-System 14	Zusätzliche Funktion des UPIC-	
WINDOWS.H 321	Trägersystems 184	
Worker Thread 34	Zustand	
Wrapper class 33	"Initialize" 50, 149	
Wrapper Class CUpic 26	"Receive" 50	
	"Receive", wechseln in 151	
X	"Reset" 50	
X/Open CPI-C-Schnittstelle 353	"Send" 50, 162	

```
Zustand (Forts.)

"Send", ändern in "Receive" 151

"Start" 50

Conversation 50

der Conversation abfragen 123

Zustandstabelle 359

Zweistufig

partner_LU_name 292, 294

Partnername 299, 306
```

## Stichwörter